



Go Flow

Flow Modeler

Índice

Alterar Senha	8
CONCEITO	8
TAREFA	8
REFERÊNCIA	8
Pré-requisitos	8
Principais Impactos	8
API's Customizadas	9
CONCEITO	9
TAREFA	9
REFERÊNCIA	9
Pré-requisitos	9
Principais Impactos	9
Catálogo de API's	10
Configurações	11
Ambientes	11
CONCEITO	11
TAREFA	11
REFERÊNCIA	11
Pré-requisitos	11
Principais Impactos	11
Configurações de Ambientes	11
CONCEITO	12
TAREFA	12
CONFIGURANDO AMBIENTES	12
REFERÊNCIA	12
Pré-requisitos	12
Principais Impactos	12
Empresa	12
CONCEITO	12
TAREFA	12
EDITANDO DADOS DE EMPRESAS	13

REFERÊNCIA	13
Pré-requisitos	13
Principais Impactos	13
Grupo de Usuários	13
CONCEITO.....	13
TAREFA.....	13
ADICIONANDO MEMBROS AO GRUPO DE USUÁRIOS	13
REFERÊNCIA	14
Pré-requisitos	14
Principais Impactos	14
Grupo Papel.....	14
CONCEITO.....	14
TAREFA.....	14
REFERÊNCIA	14
Pré-requisitos	14
Principais Impactos	15
Papel	15
CONCEITO.....	15
TAREFA.....	15
REFERÊNCIA	15
Pré-requisitos	15
Principais Impactos	15
Sistemas	15
CONCEITO.....	16
TAREFA.....	16
REFERÊNCIA	16
Pré-requisitos	16
Principais Impactos	16
Usuário Papel	16
CONCEITO.....	16
TAREFA.....	16
REFERÊNCIA	17
Pré-requisitos	17
Principais Impactos	17

Usuários.....	17
CONCEITO.....	17
TAREFA.....	17
REFERÊNCIA	17
Pré-requisitos.....	17
Principais Impactos	18
Conversor Editor 2.0	19
CONCEITO.....	19
TAREFA.....	19
REFERÊNCIA	19
Pré-requisitos.....	19
Principais Impactos	19
Dicionário de Dados.....	20
CONCEITO.....	20
TAREFA.....	20
REFERÊNCIA	20
Pré-requisitos.....	20
Principais Impactos	20
Flow MV.....	21
CONCEITO.....	21
TAREFA.....	21
REFERÊNCIA	21
Pré-requisitos.....	21
Principais Impactos	21
Principais processos - Flow MV.....	22
Tarefa de Usuário - Tela Soul HTML (Valido até a versão 2023.7.0).....	22
Configurações para abrir Tela Soul HTML com parâmetros.....	26
Subprocesso - Receber anexos da instância de origem.....	27
Objetivo	27
Como realizar a configuração.....	27
Exemplo de uso	28
Tarefa de Serviço - Conector - Gerar PDF do Editor	28

Fluxo de configuração	28
Novidades a partir da versão 2023.5.0 do Flow Modeler:	29
Tarefa de Serviço - Extensões - Gerar PDF do Flow Forms.....	30
Fluxo de configuração:	30
Remoção da configuração da extensão:.....	33
Tarefa de Usuário - Tela Soul Flex	34
Tarefa de Usuário - Tela Soul HTML	37
Pré-requisitos:.....	37
Como configurar a abertura de uma tela do SOUL	37
Demonstração da configuração e execução da abertura de telas SOUL HTML.....	40
Estudos sobre elementos do BPMN	41
Evento Intermediário - Cronômetro.....	41
Objetivo	41
Como configurar	41
Evento Intermediário Link.....	43
Objetivo	43
Como configurar	43
Flow	44
Gateway baseado em eventos.....	45
Objetivo	45
Configuração	46
Executando no Flow.....	46
Sub Processo Expandido	48
Objetivo	48
Modelagem (disponível só no Modeler).....	48
Flow	49
Questionários (WhatsApp).....	52
Conexão	52
CONCEITO.....	52
TAREFA.....	52
REFERÊNCIA	52
Pré-requisitos	52
Principais Impactos	52
Processo Padrão	52

CONCEITO.....	52
TAREFA.....	53
Pré-requisitos	53
Principais Impactos	53
Repositório	53
CONCEITO.....	53
TAREFA.....	53
REFERÊNCIA	54
Pré-requisitos	54
Principais Impactos	54
Templates.....	55
Coleção	55
CONCEITO.....	55
TAREFA.....	55
REFERÊNCIA	55
Pré-requisitos	55
Principais Impactos	55
Gerenciar	55
CONCEITO.....	55
TAREFA.....	55
REFERÊNCIA	56
Pré-requisitos	56
Principais Impactos	56



O Flow Modeler é o programa responsável por realizar processos sistêmicos (fluxogramas) personalizados para cada instituição. Esta plataforma permite que o usuário utilize formulários eletrônicos personalizados para a construção de processos que serão executados como tarefa dentro de um mecanismo de workflow (Flow Executor).



Alterar Senha

GESTÃO / MÓDULO: CEOSGO / GO FLOW / FLOW MODELER

LOCALIZAÇÃO: Flow Modeler / Alterar Senha

CONCEITO

Nesta tela, é possível realizar a alteração de senha do usuário logado no sistema.

TAREFA

ALTERANDO SENHA

- Informe a nova senha;
- Confirme a inserção da nova senha;
- Para finalizar, clique no botão < Confirmar >.

REFERÊNCIA

Pré-requisitos

Não existem pré-requisitos.

Principais Impactos

Não existem impactos.



API's Customizadas

GESTÃO / MÓDULO: CEOSGO / GO FLOW / FLOW MODELER

LOCALIZAÇÃO: Flow Modeler / API's Customizadas

CONCEITO

Nesta tela, é possível criar *selects* para serem utilizadas dentro do Flow MV.

TAREFA

CRIANDO API'S CUSTOMIZADAS

- Clique no botão < + Criar API >;
- Na janela aberta, informe o nome da API;
- Em seguida, digite a *select* que deseja criar;
- Para finalizar, clique no botão < Cadastrar >.

PESQUISANDO API'S CUSTOMIZADAS

- Na barra de pesquisa, informe o nome da API que deseja pesquisar;
- Clique na API para visualizar ou alterar a *select* cadastrada;
- Nesse momento, é possível realizar algumas funções. clicando nos botões: < Atualizar >, < Excluir >, < Download >, < Testar > e < Deploy > .
- Ao clicar no botão < Deploy >, a *select* será utilizada dentro do Flow MV.

REFERÊNCIA

Pré-requisitos

Não existem pré-requisitos.

Principais Impactos

Não existem impactos.



Catálogo de API's

Neste menu, o sistema carrega automaticamente algumas API's liberadas para utilização.

API - Interface de Programação e Aplicações, em português, é um conjunto de regras e protocolos que permite que dois ou mais sistemas se comuniquem entre si.



Configurações

Ambientes

GESTÃO / MÓDULO: CEOSGO/ GO FLOW / FLOW MODELER

LOCALIZAÇÃO: CONFIGURAÇÕES / AMBIENTES

CONCEITO

Nesta tela, é possível criar ambientes para a empresa logada no sistema. Neste caso, uma instituição pode criar vários ambientes, seja para treinamento de colaboradores, homologação, entre outros, a depender da necessidade da instituição.

TAREFA

CRIANDO AMBIENTES

- Clique no botão < Criar ambiente > localizado no canto superior direito da tela;
- Em seguida, insira o nome do ambiente;
- Defina qual empresa irá acessar esse ambiente;
- Defina qual o tipo do ambiente criado de acordo com a necessidade da instituição;
- No checkbox "Versões", selecione as versões do sistema que serão trabalhadas com relação a esse ambiente. É possível selecionar todas as versões mencionadas, clicando diretamente no checkbox "Versões" ou selecionar de forma individualizada as versões que serão impactadas e, em seguida, clique na seta à direita para enviar as versões selecionadas para a janela à direita a tela;
- Para finalizar a criação, clique no botão < Cadastrar >.

REFERÊNCIA

Pré-requisitos

- Não existem pré-requisitos.

Principais Impactos

- Não existem impactos.

Configurações de Ambientes

GESTÃO / MÓDULO: CEOSGO/ GO FLOW / FLOW MODELER

LOCALIZAÇÃO: CONFIGURAÇÕES / CONFIGURAÇÕES DE AMBIENTES



CONCEITO

Nesta tela, é possível inserir links e criar parâmetros através dos ambientes para acessar outros sistemas.

TAREFA

CONFIGURANDO AMBIENTES

- Selecione o ambiente que deseja configurar;
- Informe o nome da configuração;
- Defina qual a empresa referente ao ambiente configurado;
- Defina qual o ambiente;
- Insira a palavra-chave para o ambiente;
- Insira a URL do sistema que deseja trabalhar através do ambiente configurado;
- Para concluir, clique no botão < Atualizar >.

REFERÊNCIA

Pré-requisitos

Não existem pré-requisitos.

Principais Impactos

A partir dessa configuração de URL do sistema, é possível acessar sistemas externos ao Flow Modeler.

Empresa

GESTÃO / MÓDULO: CEOSGO/ GO FLOW / FLOW MODELER

LOCALIZAÇÃO: CONFIGURAÇÕES / EMPRESAS

CONCEITO

Nesta tela, é possível cadastrar ou editar dados de empresas.

TAREFA

CADASTRANDO EMPRESAS

- Clique no botão < Criar empresas >;
- Informe o nome da empresa;



- Informe o CNPJ da empresa;
- Se existir uma limitação na quantidade de processos a serem criados, clique no botão deslizante para habilitar;
- Para salvar, clique no botão < Cadastrar >.

EDITANDO DADOS DE EMPRESAS

- Selecione a empresa que deseja editar;
- Faça as alterações necessárias;
- Clique no botão < Atualizar >.

REFERÊNCIA

Pré-requisitos

- Não existem pré-requisitos.

Principais Impactos

- Não existem impactos.

Grupo de Usuários

GESTÃO / MÓDULO: CEOSGO/ GO FLOW / FLOW MODELER

LOCALIZAÇÃO: CONFIGURAÇÕES / GRUPO DE USUÁRIOS

CONCEITO

Nesta tela, é possível criar grupo de usuários do sistema de acordo com o departamento/setor do qual faz parte. Por exemplo, um grupo de usuários para o departamento pessoal, comercial, faturamento, etc.

TAREFA

CRIANDO UM GRUPO DE USUÁRIOS

- Clique no botão < + Criar grupo >;
- Informe um nome para o grupo;
- Clique no botão < Cadastrar >.

ADICIONANDO MEMBROS AO GRUPO DE USUÁRIOS

- Selecione o grupo criado;
- Na parte inferior da tela, clique no botão < Adicionar membros >;
- O sistema vai abrir uma janela para pesquisa de usuários cadastrados. Nesse momento, digite o nome do usuário que deseja adicionar ao grupo;



- Após localizar o usuário que deseja adicionar, clique no botão < Adicionar > localizado ao lado do nome do usuário;
- Após inserir todos os usuários ao grupo, clique no botão < Fechar > da janela;
- Em seguida, clique no botão < Atualizar >.
- Para conferir todos os usuários cadastrados no grupo, clique no grupo para visualizar a lista de usuários.

REFERÊNCIA

Pré-requisitos

Para criar o grupo de usuários, é necessário cadastrar previamente os usuários no sistema .

- Configurações / Usuários

Principais Impactos

Não existem impactos.

Grupo Papel

GESTÃO / MÓDULO: CEOSGO/ GO FLOW / FLOW MODELER

LOCALIZAÇÃO: CONFIGURAÇÕES / GRUPO PAPEL

CONCEITO

Nesta tela, é possível definir qual a função de cada grupo de usuários que utilizará o sistema. Por exemplo, um grupo de usuários de consultoria que utilizará o sistema com a função de apresentação.

TAREFA

CRIANDO O PAPEL/FUNÇÃO DE UM GRUPO

- Clique no botão < + Definir papel para grupo >;
- No campo "Grupo", informe o grupo de usuários que deseja criar o papel;
- Informe a empresa;
- Informe o ambiente que o grupo irá compor;
- Em seguida, informe o papel do grupo de acordo com o cadastro de papéis da sua instituição;
- Para finalizar, clique no botão < Cadastrar >.

REFERÊNCIA

Pré-requisitos

- Configurações / Grupos de usuários
- Configurações / Empresas



- Configurações / Papel

Principais Impactos

Não existem impactos.

Papel

GESTÃO / MÓDULO: CEOSGO/ GO FLOW / FLOW MODELER

LOCALIZAÇÃO: CONFIGURAÇÕES / PAPEL

CONCEITO

Nesta tela, é possível definir as permissões de acesso para cada papel/ função cadastrada no sistema.

Por exemplo, o usuário que for cadastrado no perfil Comercial terá as permissões que serão definidas nesta tela para esse papel.

TAREFA

CRIANDO O PAPEL

- Clique no botão < + Criar papel >;
- Informe o nome para o papel/função que será criada;
- No bloco "Permissões", selecione quais as permissões que a função criada terá acesso, ou seja, quais as telas/acessos que a referida função poderá visualizar e alterar dentro do sistema;
- Ao marcar o checkbox das permissões, clique na seta para à direita para enviar para a janela das permissões selecionadas;
- Para finalizar, clique no botão < Cadastrar >.

REFERÊNCIA

Pré-requisitos

Não existem pré-requisitos.

Principais Impactos

Não existem impactos.

Sistemas

GESTÃO / MÓDULO: CEOSGO/ GO FLOW / FLOW MODELER

LOCALIZAÇÃO: CONFIGURAÇÕES / SISTEMAS



CONCEITO

Nesta tela, é possível verificar os sistemas cadastrados na empresa logada. Esses sistemas terão referência dentro do dicionário de dados no Flow Modeler.

TAREFA

INSERINDO SISTEMAS

- Informe o nome do sistema;
- Informe a versão;
- Por fim, clique no botão < Cadastrar >

REFERÊNCIA

Pré-requisitos

Não existem pré-requisitos.

Principais Impactos

Não existem impactos.

Usuário Papel

GESTÃO / MÓDULO: CEOSGO/ GO FLOW / FLOW MODELER

LOCALIZAÇÃO: CONFIGURAÇÃO / USUÁRIO PAPEL

CONCEITO

Nesta tela, é possível definir o papel/função para o usuário do sistema.

Os usuários que aparecem na lista são aqueles previamente cadastrados no SoulMV.

TAREFA

- Clique no botão < + Definir papel para usuário >;
- No campo "Usuário", selecione o usuário que deseja definir o papel;
- Informe a empresa que o usuário está locado;
- Informe o ambiente que o usuário vai atuar;
- Por fim, defina qual será o perfil/função do usuário naquela empresa e naquele ambiente selecionado;
- Para finalizar, clique no botão < Cadastrar >.



REFERÊNCIA

Pré-requisitos

- Configurações / Usuários
- Configurações / Ambientes
- Configurações / Empresas

Principais Impactos

- Não existem impactos.

Usuários

GESTÃO / MÓDULO: CEOSGO/ GO FLOW / FLOW MODELER

LOCALIZAÇÃO: CONFIGURAÇÃO / USUÁRIOS

CONCEITO

Nesta tela, é possível adicionar e pesquisar os usuários que têm acesso ao sistema.

Os usuários já cadastrados no SoulMV serão importados automaticamente para esta tela.

TAREFA

ADICIONANDO UM USUÁRIO

- Clique no botão < + Criar Usuário >;
- No campo "Login", informe o nome do usuário;
- Informe a senha com a qual o usuário acessará o sistema;
- Se o usuário tiver acesso total ao sistema, habilite o campo "Acesso Total" com o botão deslizante;
- Para finalizar, clique no botão < Cadastrar >.

PESQUISANDO E EDITANDO UM USUÁRIO

- Clique no campo de pesquisa do usuário;
- Digite o nome do usuário que deseja pesquisar;
- Clique no usuário. Se esse usuário for proveniente do SoulMV, o campo "Login" estará desabilitado para edição. Nesse caso, apenas a senha poderá ser alterada;
- Após alterar os dados, clique no botão < Atualizar >.

REFERÊNCIA

Pré-requisitos

Não existem pré-requisitos.



Principais Impactos

Não existem impactos.



Conversor Editor 2.0

GESTÃO / MÓDULO: CEOSGO / GO FLOW

LOCALIZAÇÃO: Flow Modeler / Conversor Editor 2.0

CONCEITO

Nesta tela, é possível exportar um documento do editor 2.0 para o SDK (Flow Modeler).

Por exemplo: todo o legado de documentos criados no editor 2.0 podem ser migrados para a nova versão.

TAREFA

- Clique no botão < Escolher arquivo >;
- Selecione o arquivo;
- O documento será importado para o conversor 3.0.

REFERÊNCIA

Pré-requisitos

Para realizar o processo de migração para o editor 3.0, é necessário que dentro do editor 2.0, o usuário exporte o arquivo e salve localmente para conseguir escolher o arquivo nesta tela.

Principais Impactos

Não existem impactos.



Dicionário de Dados

GESTÃO / MÓDULO: CEOSGO/ GO FLOW / FLOW MODELER

LOCALIZAÇÃO: Flow Modeler / Dicionário de Dados

CONCEITO

O dicionário de dados tem o objetivo de mostrar todas as tabelas, campos e tipo do campos da base da empresa logada no sistema.

TAREFA

- Clique no dicionário de dados que deseja consultar;
- O sistema carregará todas as tabelas referentes a versão selecionada. Em seguida, clique na tabela;
- O sistema carregará todas as informações da tabela selecionada, como colunas, o tipo do campo e o comentário, se houver.
- Neste momento, também é possível visualizar a referência, o proprietário e demais dados de cada tabela. Para isso, basta clicar na tabela de deseja consultar;

REFERÊNCIA

Pré-requisitos

Não existem pré-requisitos.

Principais Impactos

Não existem impactos.



Flow MV

GESTÃO / MÓDULO: CEOSGO / GO FLOW / FLOW MODELER

LOCALIZAÇÃO: Flow Modeler / Flow MV

CONCEITO

Nesta tela, é possível criar categorias para armazenar os processos pertinentes para cada departamento/setor.

TAREFA

CRIANDO CATEGORIA

- Clique no botão < + Criar categoria >;
- Informe o nome da categoria;
- Informe a descrição da categoria;
- Em seguida, clique no botão < Cadastrar >;
- Após isso, a categoria criada aparecerá na tela inicial junto com as demais categorias criadas.

DEFININDO PROCESSOS

- Clique na categoria que deseja adicionar o processo/fluxograma;
- Em seguida, clique no botão < + Criar processo >;
- O sistema redirecionará o usuário para uma tela de criação de fluxogramas, que será desenhado de acordo com a necessidade da instituição.

REFERÊNCIA

Pré-requisitos

Não existem pré-requisitos.

Principais Impactos

Não existem impactos.



Principais processos - Flow MV

Tarefa de Usuário - Tela Soul HTML (Valido até a versão 2023.7.0)

i A partir da versão 2023.8.0 do Flow Modeler, a configuração de abertura conta com um novo componente que irá simplificar todo o processo. Acesse a documentação da nova configuração neste link: [TODO](#)

Configurações no SDK

Pré-requisito:

Possuir a configuração de ambiente referente ao Soul.

SDK > Configurações > Configuração de Ambientes

URL_SOUL

Empresas

UNIMED SANTOS

Ambiente

SIMULAÇÃO

Chave


URL_SOUL

Valor

<http://172.17.11.167:82/soul-product-workspace>

Tarefa de Usuário > Formulário

Na aba Formulários em Produto, selecionar a opção Soul HTML



2. Na opção Tela selecionar TELA SOUL HTML e clicar em **APLICAR FORMULÁRIO**

The screenshot shows the 'Formulários' tab configuration in the SDK MV - Modelagem de processos interface. The 'Tela' section has two dropdown menus: 'Produto' (set to 'Soul HTML') and 'Tela' (set to '50 - TELA SOUL HTML', which is highlighted with a blue box). Below these is a button labeled 'APLICAR FORMULÁRIO'. The 'Parâmetros' section is empty. The 'Campos de Formulário' section has a button labeled '+ CRIAR CAMPO' and a list item 'SOUL_PAYLOAD' with a dropdown arrow.



3. Criar parâmetro com tipo "String" e ID "SOUL_PAYLOAD"

Tela

50 - TELA SOUL HTML

Parâmetros

APLICAR FORMULÁRIO

Campos de Formulário

+ CRIAR CAMPO

SOUL_PAYLOAD

id

SOUL_PAYLOAD

Nome

SOUL_PAYLOAD

Tipo

string

Valor padrão

{'payload':[{ 'type':'openTask','name':'M_C

Valor

APAGAR

Obs. No campo Valor padrão será informado o nome da tela Soul a ser aberta e se ela receberá/retornará parâmetros do Flow

Exemplo de configuração abrindo a tela sem passagem de parâmetros:

```
{'payload':[{ 'type':'openTask','name':'M_CONSULTA_PACIENTE'}, { 'type':'action','value':'CLEAR-FORM'}]}
```




Exemplo de configuração abrindo a tela passando como parâmetros variáveis da instância do processo:


```
{'payload':[
  {'type':'openTask','name':'M_CONSULTA_PACIENTE'},
  {'type':'action','value':'CLEAR-FORM'},
  {'type':'bind','field':'DS_TIP_PRESC','value':'${ITEM_DESCRICA0_1}'},
  'return_payload':[{ 'name':'DS_TIP_PRESC','type':'field'}],
  'return_url': http://172.17.103.13:8080/core/rest/task/complete/soul}
```

Exemplo de configuração abrindo a tela passando como parâmetros variáveis da instância do processo e mandando executar consulta:

```
{'payload':[
  {'type':'openTask','name':'M_PRODUTO'},
  {'type':'action','value':'CLEAR-FORM'},
  {'type':'bind','field':'DS_TIP_PRESC','value':'${DESC_ITEM}'},
  'return_payload':[{ 'name':'DS_TIP_PRESC','type':'field'}],
  'return_url': http://http://172.17.103.13:8080/core/rest/task/complete/soul1}
```

Como validar o fluxo de abertura de telas:

Caso seja necessária realizar alguma investigação relacionada a não abertura das telas do SOUL, favor assistir o vídeo abaixo com o passo a passo:



Observações:

¹ <http://172.17.103.13:8080/core/rest/task/complete/soul>



Para utilizar esse tipo de configuração é necessário que o cliente possua no mínimo a versão 2020.11.16 do SOUL HTML.

Caso o cliente seja Soul HTML, mas a tela que deseja utilizar no Flow ainda não foi migrada, Pode ser realizada a configuração para abertura de tela Flex.

Configurações disponível em:

[Tarefa de Usuário - Tela Soul Flex](#)

Configurações para abrir Tela Soul HTML com parâmetros

Exemplo do SOUL_PAYLOAD para abrir a tela do Soul recebendo parâmetros:

```
{'payload':  
  [{ 'type': 'openTask', 'name': 'M_TIPPRE',  
    { 'type': 'action', 'value': 'CLEAR-FORM',  
      { 'type': 'bind', 'field': 'DS_TIP_PRESC', 'value': '${ITEM_DESCRICAO_1}' },  
      { 'type': 'bind', 'field': 'CD_TIP_ESQ', 'value': '${TP_ESQ}' },  
      'return_payload': [{ 'name': 'DS_TIP_PRESC', 'type': 'field' } ],  
      'return_url': 'http://192.168.1.172:8082/core/rest/task/complete/soul' }
```

No exemplo acima a tela do Soul M_TIPPRE está sendo aberta recebendo os valores das variáveis no campos DS_TIP_PRESC e CD_TIP_ESQ. Estes valores estão na instância do processo e está sendo passada a variável no payload. Desta forma é possível configurar quantos campos for preciso, o teste foi realizado com campos do tipo Texto e Lov de consulta.

```
{ 'type': 'bind', 'field': 'DS_TIP_PRESC', 'value': '${ITEM_DESCRICAO_1}' },  
{ 'type': 'bind', 'field': 'CD_TIP_ESQ', 'value': '${TP_ESQ}' },
```



Observações:

Para utilizar esse tipo de configuração é necessário que o cliente possua no mínimo a versão 2020.11.16 do SOUL HTML.

Subprocesso - Receber anexos da instância de origem

 A funcionalidade descrita neste documento se encontra disponível a partir da versão 2023.6.0 do Flow Modeler e 2023.7.0 do Flow Executor

Objetivo

Durante a utilização do modelador por um dos clientes, foi levantada a necessidade de visualizar os anexos armazenados dentro uma instância dentro de um subprocesso do fluxo. Esta funcionalidade deverá permitir que o usuário defina de forma individual, quais tarefas de usuário pertencentes ao subprocesso poderão realizar essa visualização. Quando essa configuração estiver habilitada em uma tarefa qualquer, a tarefa deverá exibir os anexos da instância atual, além dos anexos existentes dentro da instância de origem do processo.

Como realizar a configuração


Para habilitar a leitura dos anexos da instância de origem o usuário precisa seguir os seguintes passos:

- Acessar o fluxo que será utilizado como subprocesso;
- Acessar a tarefa de usuário onde deseja realizar a visualização dos anexos;
- Habilitar a opção "Receber anexos de uma instância pai".



OBS.: Essa configuração pode ser realizado em várias tarefas de usuário do mesmo subprocesso.

Exemplo de uso




Tarefa de Serviço - Conector - Gerar PDF do Editor

Exemplo de configuração do conector para gerar um PDF a partir de um registro do Flow Forms.

Fluxo de configuração

Após selecionar a tarefa de serviço que deseja configurar, siga os seguintes passos:

Acessar a aba "Conector", localizada na paleta de configurações do modelador;




No campo "Id do conector", selecione a opção "Gerar PDF do Editor";

Na seção "Configuração do conector", é necessário apenas preencher o campo disponível com a URL para geração do PDF:



Geralmente, essa URL segue o seguinte padrão: "`http://{IP_EDITOR}:{PORTA_EDITOR_EXECUTOR}/executor/api/editor/registries/print?registryId=${PAR_REGISTRY_ID}`"

A variável `${PAR_REGISTRY_ID}` é o local padrão onde o código do registro gerado em uma tarefa de usuário anterior fica armazenado, porém caso o seu processo tenha esse código em outra variável, basta alterar o nome da variável entre as chaves



Open minimap

Geral **Conector** Extensões

Id do conector

Id do conector
Gerar PDF do Editor

Configuração do conector

URL para busca do registro
`http://192.168.0.43:8084/executor/api/editor/regist`

Durante a execução do processo, após o conector gerar o PDF, ele irá inserir duas novas variáveis dentro da instância do processo. Para consultar quais as variáveis, a seção "Variáveis adicionadas ao processo" pode ser consultada, onde ao clicar nos itens listados, será exibida o nome da variável, além de uma breve

Variáveis adicionadas ao processo

Status da geração do PDF

Nome da variável: statusCodePdf

Descrição: Irá armazenar status da requisição que gera o pdf. Terá o valor 200 em caso de sucesso e outro valor em caso de erro.

Conteúdo do PDF

Nome da variável: fileUpload

Descrição: Irá armazenar o conteúdo do pdf gerado em formato base64.

explicação sobre o que é armazenado dentro dela.

Novidades a partir da versão 2023.5.0 do Flow Modeler:

A partir da versão descrita acima, também será possível realizar configurar ações adicionais para o PDF gerado pelo conector, como anexá-lo na instância do processo em execução ou enviar o arquivo gerado como anexo em um e-mail. Essa configuração contudo será feita na aba "Extensões" utilizando a opção "Gerar PDF do Flow Forms". Para acessar essa configuração será necessário remover a configuração atual do conector. O passo a passo para realizar essa nova configuração está descrito na seção "Novas



funcionalidades disponíveis" do conector configurado neste documento:

Open minimap

Configuração do conector

URL para busca do registro
`http://192.168.0.43:8084/executor/api/editor/regist`

Variáveis adicionadas ao processo

☞	Status da geração do PDF	▼
☞	Conteúdo do PDF	▼

Novas funcionalidades disponíveis

Caso deseje utilizar o pdf gerado pelo conector como anexo no processo ou como anexo em um e-mail, é recomendado utilizar a nova extensão do modelador. Acesse a configuração seguindo os passos abaixo:

- Acesse o campo 'Id do conector' no topo desta aba e escolha a opção 'Selecione' para remover as configurações atuais
- Acesse a aba 'Extensões', localizado ao lado direito da aba atual
- Escolha a extensão com nome 'Gerar PDF do Flow Forms'
- Habilite as configurações usando o botão em tela e configure o fluxo desejado

Para acessar um documentação mais detalha, acesse a documentação da nova extensão pelo link abaixo:

[Tarefa de Serviço - Extensões - Gerar PDF do Flow Forms](#)

Tarefa de Serviço - Extensões - Gerar PDF do Flow Forms


Exemplo de configuração para gerar um PDF do Flow Forms usando uma extensão nas tarefas de serviço.

Observação: A configuração descrita neste documento está disponível apenas a partir da versão 2023.5.0 do Flow Modeler

Fluxo de configuração:

Após selecionar a tarefa de serviço que deseja configurar, siga os passos abaixo:

- Acessar a aba "Extensões" localizada na paleta de configurações do modelador:



- Selecionar a opção "Gerar PDF do Flow Forms" no campo "Tipo da extensão" e em seguida clicar no botão "Habilitar configuração da extensão":



- Preencha o campo "Utilização do PDF gerado" com a ação que deseja realizar após gerar o PDF:
 - Observação: Independente da ação selecionada neste campo, essa extensão também irá salvar duas variáveis na instância de forma idêntica ao comportamento do conector "Gerar PDF do Editor", configurado na aba "Conector". Por isso é recomendável utilizar essa extensão sempre que for necessário gerar um PDF, pois ela traz mais flexibilidade ao processo.



Configuração da extensão

Selecione uma opção

Anexar arquivo gerado a instância do processo

Anexar arquivo gerado em um e-mail

Na maioria dos casos, o código do registro é salvo na variável `$(PAR_REGISTRY_ID)`. Caso necessário, altere o valor acima para a variável usada em seu processo.

- Agora, dependendo da opção selecionada, você terá dois fluxos de configuração.
 - Caso a opção "Anexar arquivo gerado a instância do processo" seja selecionada, não será necessário mais nenhuma ação, pois a extensão irá tratar esse comportamento de forma automática.
 - Caso a opção "Anexar arquivo gerado em um e-mail" seja selecionada, novos campos serão apresentados para que o disparo do e-mail possa ser configurado:

- O campo "Destinatários do e-mail" aceita uma lista de e-mail que irão receber o arquivo gerado como anexo.
 - Observação: Após digitar o e-mail desejado, é necessário pressionar a tecla ENTER para que ele seja inserido na lista de valores. O não uso desta tecla fará com que o e-mail digitado não seja salvo no campo.
 - Observação 2: Após pressionar ENTER no campo, o e-mail digitado será validado de acordo com um regex configurado na paleta para garantir que ele possui um formato válido. Caso o formato esteja inválido o e-mail digitado será removido da lista e uma notificação de erro será apresentada em tela informando que o e-mail é inválido.
 - Após preenchido o campo irá apresentar a lista de e-mail no seguinte formato:



- Os campos "Assunto do e-mail" e "Corpo do e-mail" são autoexplicativos, valendo salientar que o campo "Corpo do e-mail" em específico aceita quebras de linhas permitindo uma melhor formatação do conteúdo que será enviado.
- Por fim temos o campo "Número ou variável com o código do registro". Após clicar no botão "Habilitar configuração da extensão" no começo dessa configuração, esse campo será preenchido de forma automática pela aplicação com o valor `$(PAR_REGISTRY_ID)`. Esse comportamento acontece pois na grande maioria dos casos essa será a variável onde o código do registro gerado em uma fase anterior do processo estará armazenado. Contudo, é possível alterar o valor tanto para um outra variável ou um valor fixo para fins de teste caso necessário.
 - Observação: Esse campo possui comportamento ao campo "Responsável" visto na aba "Geral" em tarefas de usuário, onde é após digitar um valor, a aplicação exibe duas opções para o usuário, uma com o valor puro e outra para que ele seja interpretado como uma variável. Após digitar o valor desejado, é necessário selecionar uma das opções com o clique do mouse ou usando a tecla ENTER após navegar com as setas direcionais do teclado. Segue abaixo imagem exemplificando o comportamento descrito:

- Após a área de configuração, na seção "Variáveis adicionadas ao processo", a paleta irá listar quais as variáveis que esta extensão irá adicionar a instância do processo. Nessa seção é possível além de consultar o nome das variáveis, como uma breve descrição sobre os valores armazenados nelas.

Remoção da configuração da extensão:

Caso seja necessário remover a configuração da extensão, o procedimento pode ser realizado de duas formas:



Clicando no botão "Desabilitar extensão", que fica localizado abaixo do campo "Número ou variável com o

Numero ou variável com o código do registro

`${PAR_REGISTRY_ID}`

Na maioria dos casos, o código do registro é salvo na variável `${PAR_REGISTRY_ID}`. Caso necessário, altere o valor acima para a variável usada em seu processo.

DESABILITAR EXTENSÃO

código do registro":

Marcando a opção "Selecione uma opção" no campo "Tipo da extensão", localizado no topo da paleta:

Selecione uma opção

Execução de query

Questionários

Gerar PDF do Flow Forms

Configuração da extensão

Tarefa de Usuário - Tela Soul Flex

Configurações no SDK

Pré-requisitos:

Possuir a configuração de ambiente referente ao Soul.

SDK / Configurações / Configuração de Ambientes / URL_SOUL


Observações: para configuração de tela flex, onde o cliente é Soul HTML, mas deseja utilizar uma tela que ainda não foi migrada. Deverá utilizar a palleta antiga para configuração corretamente da url.

Obs. Ticket aberto para melhoria no produto, referente a este cenário.

Tarefa de Usuário / Formulário



Na aba Formulários em Produto, selecionar a opção Soul e em Tela será exibido a lista de telas a serem configuradas.



Clicar em Aplicar Formulário

Exemplo utilizando a palleta antiga, quando necessário:


Em casos onde o cliente for HTML e a tela não tiver sido migrada.

No modo palleta antiga, aba Forms no campo Formulário. Inserir a url do soul do cliente com padrão de url para flex (exemplo abaixo)

SOUL: [http://172.17.11.167:82/mv/flex/AppletlessRunner.html?view=ATEURG\(ATENDIMENTO DE URGÊNCIA\)](http://172.17.11.167:82/mv/flex/AppletlessRunner.html?view=ATEURG(ATENDIMENTO DE URGÊNCIA))

Para abertura de telas Flex não é necessário a configuração do payload, porque na própria URL já é passado o nome da tela e neste caso não recebe e nem envia parâmetros ao Flow.

Quando utilizado soul flex, a tela é aberta dentro do Flow e exibe botão [Concluir] para conclusão da tarefa.



Exemplo:

FLOW: <http://172.20.12.50:8080/mv-flow>





Tarefa de Usuário - Tela Soul HTML

i A configuração descrita neste documento é válida a partir da versão 2023.8.0 do Flow Modeler e todas as versões posteriores

Pré-requisitos:

- Versão mínima do SOUL HTML: 2020.11.16
- Configuração da variável "**URL_SOUL**" dentro do ambiente do cliente no Flow Modeler
 - Para configurar essa variável, é necessário acessar o caminho "Configurações > Configuração de Ambientes" dentro do Flow Modeler e configurar os campos de forma similar a imagem abaixo:

URL_SOUL

Empresas

UNIMED SANTOS

Ambiente

SIMULAÇÃO

Chave

URL_SOUL

Valor

http://172.17.11.167:82/soul-product-workspace


•

Como configurar a abertura de uma tela do SOUL

Caminho para configuração: Flow MV / Categoria / Processo / Tarefa de usuário / Formulários

Para realizar a configuração siga o caminho demonstrado acima para acessar a tarefa de usuário que irá abrir a tela do SOUL HTML e em seguida siga os passos listados abaixo:

Primeiramente, selecione a tarefa de usuário desejada e navegue para a aba "Formulários" conforme a imagem abaixo:



Open minimap

Geral **Formulários** Notificações Aces >

Informações do elemento

Id
UserTask_Oedac5w

Nome
Abri TELA SOUL

Detalhes

Responsável
DBAMV

Usuários candidatos



Após acessar a aba, selecione o produto "Soul HTML" e em sequência selecione a tela "TELA SOUL HTML" e clique no botão "Aplicar Formulário":

Em sequência, pressione o botão "Habilitar configurações" exibido após a linha pontilhada para iniciar a configuração da abertura de telas do SOUL HTML:

Após pressionar o botão, a aplicação irá exibir um pequeno formulário contendo as configurações necessárias.


- **Seção "Configurações gerais"**

- Nesta seção, deverão ser definidos o nome da tela que será aberta no campo "Nome da tela do SOUL" e a url que será chamada para concluir a tarefa dentro do Flow Executor no campo abaixo (Para este exemplo, iremos configurar a abertura da tela M_TIPPRE):

- OBS.: No campo contendo a URL do Flow Executor, atualmente é necessário realizar o apontamento diretamente para o módulo "CORE" da aplicação devido a limitações no processo de autenticação. Caso o cliente não conheça a url desse módulo, pode ser solicitado apoio da equipe de suporte para configuração.




- OBS2.: Atualmente está previsto uma implementação, que irá simplificar ainda mais este processo, removendo a necessidade de configurar esta URL de forma manual, contudo, até o momento não temos previsão de liberação dessa funcionalidade.
- **Seção "Parâmetro enviados":**
 - Neste seção, o usuário poderá configurar quais campos da tela do SOUL configurada na seção anterior irão receber valores iniciais, ou seja, eles já terão valores quando a tela for carregada. A aplicação também descreve o comportamento desta ação no botão com ícone "?" localizado a direita. Ao passar o mouse sobre esse botão, uma breve descrição da funcionalidade será exibida ao usuário em forma de hint.
 - Para configurar um campo que irá receber um valor, basta clicar no botão "Criar novo parâmetro +":



- Para configurar qual campo terá valor, o usuário precisará clicar na seta "↓" dentro da caixa "Campo SOUL" criada pela aplicação:



- Dentro da caixa o usuário terá dois campos que precisam ser configurados
 - No primeiro, deverá ser definido qual campo da tela SOUL HTML irá receber o valor
 - No segundo, deverá ser configurado qual o valor o campo irá receber. Neste campo o usuário pode inserir um valor fixo qualquer, ou utilizar uma variável disponível no processo. Contudo, caso deseje usar uma variável, é imprescindível utilizar o formato correto esperado pela aplicação: \${NOME_DA_VARIÁVEL}
 - Para este exemplo, utilizaremos o campo "DS_TIP_PRESC" com um valor fixo "TESTE"




- Caso o usuário deseje remover o campo, basta clicar no ícone da lixeira localizado a direita da configuração, conforme exibido na imagem acima
- **Seção "Parâmetros recebidos":**
 - Neste seção o usuário poderá definir quais campos da tela do SOUL HTML serão retornado como variáveis para serem inseridas na instância do processo em execução no Flow Executor.
 - A aplicação também descreve o comportamento desta ação no botão com ícone "?" localizado a direita. Ao passar o mouse sobre esse botão, uma breve descrição da funcionalidade será exibida ao usuário em forma de hint.


²<https://www.toptal.com/designers/htmlarrows/arrows/down-arrow/>




- Para configurar um campo que irá receber um valor, basta clicar no botão "Criar novo parâmetro +":



- Para configurar qual campo terá valor, o usuário precisará clicar na seta "↓"³ dentro da caixa "Campo SOUL" criada pela aplicação:



- Dentro da caixa o usuário terá apenas um campo que precisa ser configurado. Nele deverá ser definido qual o nome do campo contido na tela do SOUL HTML que será retornado como variável (Para este exemplo, retornaremos o campo "DS_TIP_PRESC")



- Caso o usuário deseje remover o campo, basta clicar no ícone da lixeira localizado a direita da configuração, conforme exibido na imagem acima

Demonstração da configuração e execução da abertura de telas SOUL HTML

-  O vídeo abaixo irá exemplificar a configuração de forma similar ao manual descrito nesta página, além de demonstrar a abertura da telas e até mesmo o retorno de variáveis para uso dentro do Flow Executor



Sorry, the video is not supported in this export.
But you can reach it using the following URL:

Movie URL not available.

³<https://www.toptal.com/designers/htmlarrows/arrows/down-arrow/>



Estudos sobre elementos do BPMN


Evento Intermediário - Cronômetro


Objetivo

O evento intermediário é um fato ou ação esperando para seguir para o processo ou no fluxo do processo. O evento intermediário do tipo cronômetro, aguarda três tipos de condições relacionadas a tempo, uma data fixa, um período ou um ciclo. Este último difere do período porque pode definir parâmetros de repetição.

Como configurar

Selecione o elemento evento intermediário e escolha a opção "Timer Intermediate Catch Event" e escolha o tipo de definição.





intermediateCatchEvent_08

General Listeners Input/Output

General

Id
IntermediateCatchEvent_08

Name
Depois de 10 minutos

Details

Timer Definition Type
Date
Duration
Cycle

☐ Asynchronous After

Job Configuration

Job Priority

O evento do tipo cronômetro pode ser configurado por três parâmetros.

Data

Numa data específica o evento é iniciado. O formato de data deve seguir [ISO_8601](#)⁴.

Ex.:

```
<timerEventDefinition> <timeDate>2011-03-11T12:13:14Z</timeDate> </timerEventDefinition>
```

Duração

Espera um determinado período para que o evento seja iniciado. O formato deve seguir [ISO_8601](#)⁵ também, na seção Duration.

Ex. (intervalo de 10 dias)

```
<timerEventDefinition> <timeDuration>P10D</timeDuration> </timerEventDefinition>
```

Ciclo

Define um ciclo de repetição também conforme o formato [ISO_8601 Repeating_intervals](#)⁶.

Ex. (repete 3 vezes a cada 10 horas)

```
<timerEventDefinition> <timeCycle>R3/PT10H</timeCycle> </timerEventDefinition>
```

⁴ https://en.wikipedia.org/wiki/ISO_8601

⁵ http://en.wikipedia.org/wiki/ISO_8601#Durations

⁶ http://en.wikipedia.org/wiki/ISO_8601#Repeating_intervals




Evento Intermediário Link

Objetivo


O evento intermediário é um fato ou ação esperando para seguir para o processo ou no fluxo do processo. O evento intermediário do tipo link é usado como substituição do fluxo de sequência.

Como configurar

Selecione o elemento evento intermediário e escolha a opção "Link Intermediate Throw Event" e registre um nome para o link.



Crie um novo elemento de evento intermediário no local do fluxo que deseja que continue o fluxo. Escolha a opção "Link Intermediate Catch Event" e registre o mesmo nome do link.



Flow

No flow, como os eventos do tipo link possuíam o mesmo nome, funcionaram como se fosse uma sequência do fluxo, após a conclusão da tarefa de usuário "colocando variáveis" a próxima tarefa "testando multi" foi iniciada.



Minhas tarefas

3 tarefas atribuídas para mim

Pesquisar tarefa

Atrasadas

Críticas

Lili Evidencias

Testando multi

Lili Evidencias-3cbd

Normal há poucos segundos

Colocando variáveis

gsMpm4ee354LPLMveljKln-04jv

Normal há 5 dias

Colocando variáveis

Lili Evidencias-a2zd

Normal há 5 dias

Testando multi

Normal há poucos segundos

Comentários

Deixe seu comentário...

Concluir Atribuir tarefa

Gateway baseado em eventos

Objetivo

Direcionar os fluxos considerando eventos intermediários (veja detalhes de como configurar e usar os elementos em [Flow/SDK - Novos elementos \(ref. versão 14\)](#)). Com esse tipo de gateway o processo fica aguardando o gatilho de um dos eventos configurados para seguir o fluxo. O primeiro gatinho a ser acionado é que será o caminho escolhido para o fluxo.

Modelagem (disponível só no Modeler)

Gateway baseado em eventos v1

< Voltar > Deploy para... < Mover para...


Copyright ©2024MV. Todos os direitos reservados.

45



Configuração

A configuração é simples, selecionando apenas quais os eventos em que o gateway será baseado:



Executando no Flow

Na modelagem de exemplo, o primeiro elemento do fluxo já é o próprio gateway. Nesse momento, os eventos estão aguardando o disparo do timer ou da condição.



flowmv

DBAMV DBAMV test

Tarefas

Processos

Usuários

Grupos

Mural

Documentos

Histórico

Formulários

Categorias

Compatibilidade
Total de definições de processo: 5

Homologação
Total de definições de processo: 2

Novos Elementos
Total de definições de processo: 2

Identificador do processo: CrgsbdsFFrptp79jKSZxc5

Iniciar processo

Gateway baseado em eventos

Evento: Início Manual

Evento: Depois de 10 minutos

Evento: Baseado em Timer ou Condição

Evento: Ativa = Sim

Evento: Iniciar mensagem de evento por e-mail

Instâncias do processo

Gateway baseado em eventos-por duração - Versão 2

Após 10 minutos o evento timer foi disparado seguindo para a tarefa por tempo.

flowmv

DBAMV DBAMV test

Tarefas

Processos

Usuários

Grupos

Mural

Documentos

Histórico

Formulários

API's

Dashboard

Instâncias

TESTE GATEWAY-Testes 7
TESTE GATEWAY - Versão: 2

Gateway baseado em eventos-por duração
Gateway baseado em eventos - Versão: 2

TESTE GATEWAY-Testes 8
TESTE GATEWAY - Versão: 3

TESTE GATEWAY-Teste 9
TESTE GATEWAY - Versão: 3

TESTE GATEWAY-Teste 6
TESTE GATEWAY - Versão: 1

TESTE GATEWAY-r2d1
TESTE GATEWAY - Versão: 4

Anterior 1 Próxima

Gateway baseado em eventos-por duração

...Processo em progresso

Tarefa por tempo

Atribuída para: DBAMV DBAMV

Iniciada: Quinta-feira, 5 de Novembro de 2020 às 15:27

Prioridade: Normal

Quinta-feira, 5 de Novembro de 2020 às 15:17

flowmv

DBAMV DBAMV test

Minhas tarefas
1 tarefas atribuídas para mim

Pesquisar tarefa

Atrasadas Críticas

Gateway baseado em eventos

Tarefa por tempo

Gateway baseado em eventos-por duração

Normal há 7 minutos

Comentários

Deixe seu comentário...

Numa outra instância, criamos uma variável de acordo com a especificada na configuração e a tarefa que seguiu foi a tarefa por condição.



flowmv

Informações da empresa
Versão - 2020.14.0-SNAPSHOT | 15:43

DBAMV DBAMV
test

Tarefas

Processos

Usuários

Grupos

Mural

Documentos

Histórico

Formulários

Instâncias gate X

TESTE GATEWAY-Testes 7
TESTE GATEWAY - Versão: 2

Gateway baseado em eventos-por duração
Gateway baseado em eventos - Versão: 2

Gateway baseado em eventos-por condição
Gateway baseado em eventos - Versão: 2

TESTE GATEWAY-Testes 8
TESTE GATEWAY - Versão: 3

TESTE GATEWAY-Teste 9
TESTE GATEWAY - Versão: 3

Erro gateway-9uzf
Erro gateway - Versão: 1

TESTE GATEWAY-Teste 6
TESTE GATEWAY - Versão: 1

Anterior 1 Próxima

Gateway baseado em eventos-por condição

...Processo em progresso

Tarefa por condição

Atribuída para: DBAMV DBAMV

Iniciada: Quinta-feira, 5 de Novembro de 2020 às 15:43

Prioridade: Normal

Quinta-feira, 5 de Novembro de 2020 às 15:39


Sub Processo Expandido

Objetivo


Utilizar sub processos com as tarefas permanecendo na mesma instância. O cenário de uso desse tipo de configuração é quando desejamos configurar o sub processo com repetições utilizando o recurso de multi instance.

Modelagem (disponível só no Modeler)


Iniciamos a configuração da tarefa para um sub processo.



Configure essa mesma tarefa para um processo expandido (não reversível).



Modele seu sub processo com eventos de início e fim como usado em um processo.




Flow

O exemplo abaixo foi utilizado em um POC. As tarefas do sub processo foram repetidas conforme as condições do fluxo e ao pesquisar no histórico todas as tarefas estão na mesma business key.



Produção v 53

[< Voltar](#)[> Deploy para...](#)[☰ Movi](#)

Informações da empresa
Versão - 2020.13.0-RELEASE | 17:58

Instâncias produ

- Produção-987
Produção - Versão: 12
- Produção-apresentacao-2020123
Produção - Versão: 30
- Solicitar Cadastro Fornecedor-fluxo-cadastr...
Solicitar Cadastro Fornecedor - Versão: 20
- Notificacao fornecedor. OC.: 9870
OC - Notificação ao fornecedor - Versão: 6
- Notificacao fornecedor. OC.: 9880
OC - Notificação ao fornecedor - Versão: 6
- Guias-dhn5
Guias - Versão: 11
- Solicitar Cadastro Fornecedor com Validaca...
Solicitar Cadastro Fornecedor com Vali... - Versão: 12
- Captação Paciente Home Care-TESTE3
Captação Paciente Home Care - Versão: 1

Anterior 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 ... 80 81 Próxima

✓ Pedido 2020123 - Cortar "Manuela - Azul Marinho - P (4 pecas)"

Atribuída para: DBAMV DBAMV

Iniciada: Quinta-feira, 3 de Dezembro de 2020 às 18:00

Finalizada: Quinta-feira, 3 de Dezembro de 2020 às 18:02

✓ Pedido 2020123 - Riscar "Manuela - Azul Marinho - P (4 pecas)"

Atribuída para: DBAMV DBAMV

Iniciada: Quinta-feira, 3 de Dezembro de 2020 às 17:58

Finalizada: Quinta-feira, 3 de Dezembro de 2020 às 18:00

✓ Detalhes do Pedido

Atribuída para: Alann Mozellan

Iniciada: Quinta-feira, 3 de Dezembro de 2020 às 17:56

Finalizada: Quinta-feira, 3 de Dezembro de 2020 às 17:58

Prioridade: Normal

[Ver documento](#)



DBAMV DBAMV
 Analista TI

 Tarefas
  Processos
  Usuários
  Grupos
  Mural
  Documentos
  Histórico
  Formulários
  API's
  Dashboard

Instâncias produto X

X	Produção-987 Produção - Versão: 12
✓	Produção-apresentacao-2020123 Produção - Versão: 30
X	Solicitar Cadastro Fornecedor-fluxo-cadastr... Solicitar Cadastro Fornecedor - Versão: 20
✓	Notificacao fornecedor. OC.: 9870 OC - Notificação ao fornecedor - Versão: 6
✓	Notificacao fornecedor. OC.: 9880 OC - Notificação ao fornecedor - Versão: 6
✓	Guias-dhn5 Guias - Versão: 11
X	Solicitar Cadastro Fornecedor com Validaca... Solicitar Cadastro Fornecedor com Vali... - Versão: 12
✓	Captação Paciente Home Care-TESTE3 Captação Paciente Home Care - Versão: 1

Anterior

1

2

3

4

5

6

7

8	9	10	...	80	81	Próxima
---	---	----	-----	----	----	---------

- ✓ **Pedido 2020123 - Separar "Manuela - Branco - G (2 pecas)"**
Atribuída para: DBAMV DBAMV
Iniciada: Quinta-feira, 3 de Dezembro de 2020 às 18:03
Finalizada: Quinta-feira, 3 de Dezembro de 2020 às 18:03
 - ✓ **Pedido 2020123 - Cortar "Manuela - Branco - G (2 pecas)"**
Atribuída para: DBAMV DBAMV
Iniciada: Quinta-feira, 3 de Dezembro de 2020 às 18:02
Finalizada: Quinta-feira, 3 de Dezembro de 2020 às 18:03
 - ✓ **Pedido 2020123 - Separar "Manuela - Azul Marinho - P (4 pecas)"**
Atribuída para: DBAMV DBAMV
Iniciada: Quinta-feira, 3 de Dezembro de 2020 às 18:02
Finalizada: Quinta-feira, 3 de Dezembro de 2020 às 18:03
 - ✓ **Pedido 2020123 - Riscar "Manuela - Branco - G (2 pecas)"**
Atribuída para: DBAMV DBAMV
Iniciada: Quinta-feira, 3 de Dezembro de 2020 às 17:58



Questionários (WhatsApp)

Conexão

GESTÃO / MÓDULO: CEOSGO / GO FLOW

LOCALIZAÇÃO: Flow Modeler / Questionários / Conexão

CONCEITO

Nesta tela, é possível configurar a comunicação via WhatsApp. A partir dessa configuração, o sistema estabelece comunicação com os clientes de maneira robotizada através do WhatsApp.

TAREFA

- Verifique se já existe uma configuração ativada. Se não houver, abra um ticket de suporte para nossa equipe que configuramos essa conexão.

REFERÊNCIA

Pré-requisitos

Não existem pré-requisitos.

Principais Impactos

Não existem impactos.

Processo Padrão

GESTÃO / MÓDULO: CEOSGO / GO FLOW

LOCALIZAÇÃO: Flow Modeler / Questionários / Processo Padrão

CONCEITO

Nesta tela, é possível configurar o processo padrão para o start automático pelo WhatsApp de acordo com os já criados no Flow MV. Através dessa configuração padrão, o processo selecionado se iniciará automaticamente quando uma mensagem é enviada para o WhatsApp do número configurado da instituição.



TAREFA

- Após elaborar um fluxo dentro do sistema, esse processo estará disponível para configuração padrão. Nessa tela, selecione o processo que deseja configurar como padrão através da lista apresentada;
- Nesse caso, é selecionado o processo de atendimento iniciado por WhatsApp;
- Com esse processo configurado, quando o cliente falar com o número de WhatsApp definido, o sistema iniciará o processo automaticamente, utilizando as informações previamente cadastradas no questionário (Repositório/ Questionário).

Pré-requisitos

Flow MV (Fluxogramas que foram realizado dos Deploy).

- Configurações / Flow MV

Principais Impactos

Não existem impactos.

Repositório

GESTÃO / MÓDULO: CEOSGO / GO FLOW / FLOW MODELER

LOCALIZAÇÃO: Flow Modeler / Questionários / Repositório

CONCEITO

Nesta tela, é possível criar e importar questionários que serão enviados via conexão WhatsApp. Como exemplo de questionário, podemos citar a pesquisa de satisfação sobre o atendimento, entre outros.

TAREFA

CRIANDO QUESTIONÁRIO

- Clique no botão < Criar questionário >;
- Informe o nome do questionário;
- Informe a mensagem de inicialização, que é a mensagem que iniciará o diálogo com o cliente;
- Em seguida, informe a mensagem de encerramento do questionário;
- No campo "Tempo limite de resposta", informe o prazo ou tempo limite que o questionário ficará aberto para resposta do cliente;
- Por fim, informe a mensagem de expiração, caso o cliente não responda o questionário no tempo estipulado.

CRIANDO AS PERGUNTAS DO QUESTIONÁRIO

- Após finalizar o passo a passo para a criação do questionário, clique no botão < + Criar nova pergunta > para adicionar perguntas ao questionário;
- O sistema vai abrir uma janela para preenchimento das informações da pergunta 1. Nesse momento, informe o título da pergunta, ou seja, a primeira pergunta;



- Informe a mensagem de erro, caso a pergunta não seja respondida de acordo com a configuração estabelecida, por exemplo: "Resposta incorreta";
- Informe o nome da variável gerada. Através desse campo, é possível visualizar no Flow Executor qual foi a resposta que o usuário deu para a pergunta 1;
- Informe o tipo de resposta, podendo ser: comum, apenas números, valores predefinidos, número do documento, envio de anexo ou pesquisa de satisfação. A depender do tipo de resposta selecionada para a pergunta, o sistema direciona o usuário para determinados campos que deverão ser preenchidos;
- Informe, em caracteres, o tamanho mínimo e o tamanho máximo para a resposta;
- Selecione o validador da resposta de acordo com a pergunta criada, podendo ser, por exemplo, gênero (F/M), Perguntas (S/N) e e-mail;
- Caso deseje adicionar mais perguntas ao questionário, é só clicar no botão < + Criar nova pergunta >, localizado no canto superior direito da tela;
- Para finalizar, clique no botão < Salvar > e o questionário aparecerá na página inicial do repositório.

REFERÊNCIA

Pré-requisitos

Não existem pré-requisitos.

Principais Impactos

Não existem impactos.



Templates

Coleção

GESTÃO / MÓDULO: CEOS GO / GO FLOW

LOCALIZAÇÃO: Flow Modeler / Templates/ Coleção

CONCEITO

Nesta tela, é possível visualizar todos os templates criados na tela Templates/ gerenciar. Ela funciona como um repositório de templates.

TAREFA

VISUALIZANDO OS TEMPLATES

- Clique no template;
- Visualize os processos e os documentos que deseja utilizar.

REFERÊNCIA

Pré-requisitos

- Configurações / Templates / Gerenciar

Principais Impactos

Não existem impactos.

Gerenciar

GESTÃO / MÓDULO: CEOSGO / GO FLOW

LOCALIZAÇÃO: Flow Modeler / Templates / Gerenciar

CONCEITO

Nesta tela, é possível criar e atualizar categorias ou departamentos e templates.

TAREFA

CRIANDO CATEGORIA



- Clique no botão < + Criar categoria >;
- Insira o nome da categoria;
- Clique no botão < Salvar >.

CRIANDO TEMPLATE

- Clique no botão < + Criar template >;
- Insira o nome do template;
- Em seguida, informe uma descrição;
- Por fim, associe o template a uma categoria;
- Para finalizar, clique no botão < Cadastrar >.

REFERÊNCIA

Pré-requisitos

Não existem pré-requisitos.

Principais Impactos

Não existem impactos..