## Практическая работа. Создание аккаунта


В Профессии "Инженер облачных сервисов" вас ожидают не только теоретические уроки на платформе Яндекс Практикум, но и практические занятия в Yandex Cloud. Чтобы их выполнить, вам понадобится своё облако. Давайте его создадим!

Для того, чтобы работать в облаке, нужен платёжный аккаунт. Если это ваш первый аккаунт в Yandex Cloud, то после его создания вы сможете активировать 60-дневный пробный период и получить стартовый грант. Это позволит вам выполнять практические работы, не тратя собственных средств.


Размер гранта для резидентов России составляет 4 000 ₽. Этого должно хватить на прохождение всей программы. А в случае её успешного завершения обучения и соблюдения некоторых условий вы получите еще один грант, который можно будет использовать, чтобы применить полученные знания и навыки для решения ваших задач в облаке.

Если у вас нет личного платёжного аккаунта


1. Откройте в браузере сайт <u>cloud.yandex.ru</u>. Если вы не авторизованы, в правом верхнем углу или на баннере нажмите кнопку **Подключиться**.




2. Войдите в свой аккаунт на Яндексе.




Если у вас его нет, то вам будет предложено создать новый Яндекс ID. При регистрации в Яндекс ID заполните все поля, в том числе номер телефона: он потребуется, чтобы создать платёжный аккаунт в Yandex Cloud.




3. Примите условия использования Yandex Cloud.




После аутентификации при первом входе в консоль управления вам будет предложено создать облако. Укажите название облака и нажмите кнопку **Создать**.




Вам будет назначена роль владельца — оwner.



На этом этапе у вас есть облако, но нет платёжного аккаунта. Если вы перейдете в раздел **Биллинг** (в левом верхнем углу выберите меню **Все сервисы** → **Биллинг**), то увидите, что в списке аккаунтов пока пусто.




4. Чтобы создать платёжный аккаунт, нажмите кнопку Создать аккаунт в разделе Биллинг или на стартовой странице. При создании аккаунта заполните все данные (выберите тип плательщика — Физическое лицо) и добавьте банковскую карту. Для проверки система спишет с неё небольшую сумму денег, а затем сразу вернёт на счёт.




Возникли проблемы с добавлением банковской карты? Напишите в службу технической поддержки и в теме письма укажите хештег #практикум.


**Бажно!** Обязательно выберите опцию **Включить пробный период**. Если этого не сделать, то ваш платежный аккаунт будет сразу переведен в режим платного потребления.



Пробный период позволяет использовать ресурсы Yandex Cloud в ограниченном режиме в течение 60 дней. Потреблённые ресурсы оплачиваются из стартового гранта. После завершения пробного периода ваши ресурсы в облаке будут остановлены, а чтобы возобновить работу в полном объёме потребуется перейти на платную версию.

Важно! Не отвязывайте банковскую карту во время пробного периода: в этом случае облако заблокируется. Если вы не перейдёте на платную версию, средства с карты списываться не будут.





Если у вас уже есть личный платёжный аккаунт

Вы можете использовать его для выполнения практики. Для этого советуем вам создать отдельную ВМ, которую вы будете использовать для обучения. Как это сделать, расскажем в следующих уроках.

Если ваш аккаунт заблокирован, вам необходимо внести оплату, после чего аккаунт разблокируется.

**Бажно!** Не забывайте следить за своими расходами на облако в разделе **Биллинг** в консоли управления.

Чтобы не выйти за рамки бюджета во время выполнения практики, можно настроить уведомления о потреблении бюджета. Когда вы достигнете установленного лимита, система уведомит вас об этом по почте. Подробнее о том, как это сделать, <u>читайте в документации</u>.


Теперь у вас есть всё необходимое, чтобы работать с Yandex Cloud!

# Практическая работа. Создание виртуальной машины и подключение к ней


В этом уроке вы научитесь создавать BM на базе ОС Linux из консоли управления и подключаться к ней.

#### Создание ВМ


1. На <u>стартовой странице</u> консоли управления выберите каталог для ВМ. По умолчанию при регистрации в Yandex Cloud создаётся каталог с именем default.



2. В списке сервисов выберите Compute Cloud.




3. Нажмите кнопку Создать ВМ.




4. В открывшемся окне нужно указать параметры ВМ. Подробно мы разберем их на следующем уроке, а пока предлагаем использовать наши рекомендации и значения по умолчанию. В блоке **Базовые параметры** укажите имя ВМ из строчных


латинских букв и цифр. Поле Описание необязательное — его обычно заполняют, чтобы не запутаться, если ВМ несколько. Выберите из списка зону доступности ru-central1-a.




- 5. В блоке **Выбор образа/загрузочного диска** на вкладке **Операционные системы** выберите систему, которая будет установлена в BM Ubuntu 20.04.
- 6. В блоке Диски оставьте значения по умолчанию: тип нор, размер 15 ГБ.




7. В блоке **Вычислительные ресурсы** оставьте значения по умолчанию: платформу Intel Ice Lake, гарантированную долю vCPU 100% и объём оперативной памяти (RAM) 2 ГБ.



8. В блоке **Сетевые настройки** оставьте используемую по умолчанию подсеть. **Публичный адрес** и **Внутренний адрес** — выберите **Автоматически**.



9. В блоке **Доступ** заполните поле **Логин**. Не указывайте идентификатор root или другие имена, зарезервированные операционной системой. Для операций, требующих прав суперпользователя, нужно будет использовать команду sudo.



10. Чтобы иметь возможность подключиться к создаваемой ВМ по протоколу SSH понадобится пара SSH-ключей. Открытый ключ хранится на ВМ, а закрытый — у пользователя. В публичных образах Linux, предоставляемых Yandex Cloud, возможность подключения по SSH с использованием логина и пароля по умолчанию отключена.

Как создать SSH-ключи

#### B Linux/macOS или Windows 10/11

- 1. Откройте терминал в Linux/macOS или утилиту cmd.exe в Windows 10/11 и создайте пару ключей с помощью команды ssh-keygen:
- 2. Скопировать код

```
ssh-keygen -t rsa -b 2048
```

3.

4. После выполнения команды укажите имена файлов, куда сохранятся ключи, и введите пароль для закрытого ключа. По умолчанию используется имя id\_rsa, ключи создаются в папке ~/.ssh текущего пользователя.

Открытый ключ сохранится в файле <имя\_ключа>.pub. Содержимое этого файла вставляется в поле SSH-ключ виртуальной машины.

#### **B Windows 7/8**

Если на вашем компьютере установлена Windows 7 или 8, то создать SSH-ключи можно с помощью приложения <u>PuTTY</u>. Как это сделать, <u>рассказывается в документации</u>. В поле **SSH-ключ** вставьте содержимое созданного открытого ключа. Убедитесь, что вставляете ключ без переносов строки.

Скопировать код

ssh-rsa

Например:


AAAAB3NzaC1yc2EAAAABJQAAAQEAoIT+oFLFEHwNlGO71wZiamqHkzduK7V/B8ITxgLnddm
725QZJbaO1JAUfaOryGckWqEHr0NQxZ+CfozLjtYwcYhnPfNs1vw7Ii5gnL4ne+Vu5K14f8
rb+tOXAv6GAZIO1+05kB8K3nINfBkKFD1J0VmOr5P2MWy7aqdbyIqVJCH+YeU4SW5RGFPJb
15zGhlwSavVU0bgTYQmqWAOnR95bQVx1vRf4SyB003C8MY18ccZ+emixM12eQPJ74fJyy1k
KLRmU/IAlxyEiYESQglAaNQKN2ivnbfMaSVBnxMlYipxyeMDyCs8RD7zVUndTOJQg8PV7QV
WqfAQjlY4uYlk8Q== rsa-key-20210429

- 11. Изменяя параметры ВМ, в блоке **Тарифы и цены** (справа) вы увидите, как меняется её месячная стоимость.
- 12. Нажмите кнопку Создать ВМ.

Развёртывание BM занимает несколько минут. Вы можете отслеживать этот процесс по смене статуса.

Статус BM влияет на то, какие операции вы можете с ней выполнять. Например, статус **Stopped** означает, что машина остановлена и к ней невозможно

- подключиться. При запуске статус меняется на **Provisioning** (Yandex Cloud выделяет BM ресурсы), а после загрузки операционной системы на **Running**.
- 13. Теперь, когда ВМ создана и запущена, к ней можно подключиться. Для этого понадобятся логин пользователя и публичный IP-адрес ВМ, который можно скопировать из строки с информацией о ней на странице Виртуальные машины.



#### Удалённое подключение к ВМ

Чтобы подключиться к запущенной BM (статус RUNNING) по протоколу SSH, используют утилиту ssh в Linux/macOS или Windows 10/11, программу PuTTY в Windows 7/8 или любой другой клиент SSH.

#### Подключение по SSH в Linux/macOS или Windows 10/11

Откройте терминал в Linux/macOS или запустите PowerShell в Windows 10/11 и выполните команду:

#### Скопировать код

ssh <uмя\_пользователя>@<публичный\_IP-адрес\_BM>

#### Если у вас несколько закрытых ключей, укажите нужный:

#### Скопировать код

 $ssh -i < путь_к_ключу/имя_файла_ключа>$ 

<uмя пользователя>@<публичный IP-адрес BM>

### При первом подключении может появиться предупреждение о неизвестном хосте: Скопировать код

The authenticity of host '130.193.40.101 (130.193.40.101)' can't be established.

ECDSA key fingerprint is

SHA256: PoaSwqxRc8g6iOXtiH7ayGHpSN0MXwUfWHkGgpLELJ8.

Are you sure you want to continue connecting (yes/no)?

Введите в терминале yes, нажмите **Enter** и вы окажетесь в консоли созданной ВМ.

```
- 0 ×
                    × + -
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.
Install the latest PowerShell for new features and improvements! https://aka.ms/PSWindows
PS C:\Users\aleks> ssh user1@62.84.118.73
The authenticity of host '62.84.118.73 (62.84.118.73)' can't be established.
ECDSA key fingerprint is SHA256:a6n4nl8ghG4AqKG3bTXWd3WBBj05lP20gI6I1PRt3uU.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added '62.84.118.73' (ECDSA) to the list of known hosts.
Enter passphrase for key 'C:\Users\aleks/.ssh/id_rsa':
Welcome to Ubuntu 20.04.4 LTS (GNU/Linux 5.4.0-122-generic x86_64)
 * Documentation: https://help.ubuntu.com

* Management: https://landscape.canonical.com

* Support: https://ubuntu.com/advantage
The programs included with the Ubuntu system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
Ubuntu comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by
applicable law.
user1@linux-os-test:~$
```

Установите обновления. Для этого запустите в консоли команды: Скопировать код

sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade

ВМ готова к работе.

# Теория. Изучаем страницу создания виртуальной машины

Итак, вы создали свою первую ВМ с настройками по умолчанию. Теперь давайте рассмотрим её ключевые характеристики.

#### Виртуальная машина как ресурс Yandex Cloud

ВМ создаётся в одном из каталогов в вашем облаке и наследует права доступа этого каталога. При необходимости вы можете <u>переносить</u> ВМ между каталогами внутри одного облака.

У каждой ВМ есть идентификатор и имя. Идентификатор, уникальный в пределах Yandex Cloud, генерируется автоматически при создании машины. Имя ВМ вы придумываете сами, оно должно быть уникальным в пределах каталога.


#### Базовые параметры

Имя. Требования к нему:

- длина от 3 до 63 символов;
- состав строчные буквы латинского алфавита, цифры и дефисы;
- первый символ буква, последний символ не дефис.


**Описание** — необязательное поле. Заполните его, чтобы лучше различать ВМ.

**Зона доступности** определяет, в каком дата-центре будут размещены данные. Изменить зону доступности уже созданной ВМ невозможно. Если требуется — создайте копию машины в другой зоне доступности с помощью снимков или образов.



#### Выбор образа / загрузочного диска


Выберите операционную систему с предустановленными приложениями или без них.



На вкладке **Операционные системы** доступны только ОС с предустановленными базовыми сервисами. На вкладке **Cloud Marketplace** представлены партнёрские решения, позволяющие развернуть готовое лицензированное решение (например, систему 1С:Предприятие).

#### Диски


При создании ВМ нужно подключить загрузочный диск с операционной системой. Он обязателен, без него ВМ не будет работать.



#### Определите параметры загрузочного диска:


- Выберите **тип** диска: HDD или SSD.
- Передвигайте ползунок, чтобы установить **размер** диска в гигабайтах. Справа вы увидите сведения о производительности диска: максимальное количество операций чтения и записи, выполняемых в секунду (**Makc. IOPS**), и максимальную пропускную способность (**Makc. bandwidth**). Производительность диска зависит от размера.

При создании ВМ сервис создаёт только загрузочный диск операционной системы. Но вы можете подключить и дополнительные диски: пустые, либо восстановленные из снимка или образа. Для этого нажмите **Добавить диск**. В открывшемся окне задайте параметры и нажмите кнопку **Добавить**. Дополнительные диски не используются в качестве загрузочных.



#### Вычислительные ресурсы

При создании ВМ укажите, сколько ей требуется вычислительных ресурсов: количество и производительность ядер процессора (vCPU, т. е. виртуальный процессор), количество памяти (RAM). Если нагрузка изменится, вы можете остановить ВМ и изменить вычислительные ресурсы.




Платформа определяет тип физического процессора и набор допустимых конфигураций vCPU и RAM. Наведите указатель мыши на значок вопроса, чтобы увидеть соответствие платформ и процессоров. Укажите гарантированную долю vCPU, которая будет выделена ВМ, количество vCPU и объём RAM. ВМ с гарантированной долей меньше 100% обеспечивают указанный уровень производительности с вероятностью временного повышения до 100%. Такие машины подходят для задач, которые не требуют постоянной гарантии 100% производительности vCPU (подробнее об уровнях производительности).

**Дополнительно** вы можете сделать BM прерываемой, т. е. ее работа может быть принудительно остановлена Yandex Cloud для высвобождения ресурсов под обычные (не прерываемые) BM. Такие машины предоставляются с большой скидкой. Подробнее об этом вы можете узнать в дальнейших материалах курса.

#### Сетевые настройки

При создании ВМ заполните настройки сетевого интерфейса. Вы также можете выбрать группу безопасности для ограничения доступа к ВМ. Подробнее о настройке виртуальной облачной сети и групп безопасности вы узнаете в теме «Виртуальная сеть».



В поле **Подсеть** доступны для выбора подсети той зоны доступности, которую вы выбрали ранее в блоке **Базовые параметры**. Сетевой интерфейс можно изменять, если остановить ВМ.

**Публичный адрес** позволяет получить доступ к ВМ из интернета. В поле **Публичный адрес** можно выбрать способ назначения IP-адреса:

- Автоматически в этом случае ВМ получит случайный публичный IP-адрес из пула адресов Yandex Cloud. При перезагрузке ВМ выданный адрес сохраняется, при остановке и повторном запуске выдается новый адрес.
- Список позволяет выбрать публичный IP-адрес из списка ранее зарезервированных статических адресов с DDoS-защитой или без неё.
- Без адреса ВМ будет выдан только внутренний IP-адрес из пула адресов выбранной подсети.

**Внутренний адрес** позволяет ВМ взаимодействовать с другими сервисами во внутренней сети облака. В поле **Внутренний адрес** можно выбрать способ назначения IP-адреса:

- Автоматически в этом случае ВМ получит случайный внутренний IP-адрес из пула доступных адресов подсети.
- Вручную позволяет назначить пользовательский IP-адрес.

Внутренний ІР-адрес, назначенный ВМ внутри подсети, нельзя изменить.


#### Доступ

Установите параметры безопасности:


1. Создайте <u>сервисный аккаунт</u> для ВМ: он позволяет настраивать права доступа к ресурсам Yandex Cloud для приложений, выполняемых на машине.

Например, вы установили на ВМ программу, которая отслеживает статусы других виртуальных машин в облаке. Для этого ей достаточно иметь права на просмотр. Но программа работает от вашего имени, а у вас есть права на удаление. Чтобы защититься от случайного удаления ВМ вашей программой, вы можете создать сервисный аккаунт и дать ему доступ только на просмотр.

- 2. Задайте параметры учётной записи:
- Для машин с ОС на основе Linux вы можете сразу создать учётную запись администратора системы с авторизацией по SSH-ключу. Для этого укажите логин и введите открытый SSH-ключ.



 Для машин с ОС Windows в поле Пароль введите пароль для пользователя Administrator в соответствии с требованиями к сложности паролей этой операционной системы.




3. В поле Дополнительно вы можете разрешить доступ к серийной консоли ВМ. Серийная консоль — аналог консольного порта оборудования, через который пользователь получает доступ к ВМ вне зависимости от состояния сети или операционной системы. С помощью консоли можно устранять неисправности ПО.

## Теория. Последовательный порт и серийная консоль

Каждая запущенная ВМ создаёт последовательный порт ввода-вывода сом1, к которому можно подключиться.

#### Последовательный порт


Предположим, в ВМ произошёл сбой. Чтобы выяснить причину, нужно посмотреть журнал системных сообщений. Если у вас нет входа в машину по SSH или демон sshd (для Linux) не функционирует — подключитесь к последовательному порту сом1 ВМ и посмотрите информацию, которая туда направляется. Для этого в консоли управления перейдите на страницу ВМ и в меню слева выберите Последовательный порт.



Для поиска по всему выводу системы включите опцию **Исходные данные**. После этого используйте комбинацию клавиш **Ctrl + F** (**Command + F** для macOS) и воспользуйтесь поиском по журналу.


#### Серийная консоль

Вы можете подключиться к порту сом1 ВМ Linux или порту сом2 ВМ Windows, чтобы вводить данные и администрировать ВМ. Эта функция называется серийной консолью. По умолчанию при создании ВМ она отключена. Чтобы включить консоль, остановите ВМ и перейдите на страницу изменения параметров. В блоке Доступ выберите опцию Разрешить доступ к серийной консоли и сохраните изменения.



Включите ВМ, зайдите на эту машину по SSH (в случае ВМ с Linux) и задайте пароль входа для пользователя, которого вы указали при её создании. О том, как это сделать, вы узнаете в следующей практической работе.

После этого в консоли управления перейдите на страницу ВМ. В меню слева выберите **Серийная консоль**. Войдите в систему и проведите диагностику.



Включение серийной консоли даёт возможность попробовать диагностировать BM, если на неё невозможно зайти по SSH (или по RDP в случае Windows).

### Риски для безопасности

Помните, что все пользователи с правом доступа к серийной консоли могут увидеть сессию, просмотреть действия других пользователей и подключиться к незавершённой сессии.


Чтобы обезопасить себя:

- включайте серийную консоль только при крайней необходимости;
- давайте доступ узкому кругу пользователей, которым доверяете;
- придумывайте стойкие пароли для доступа к ВМ;
- после работы с серийной консолью отключайте доступ к ней в ВМ.


# Практическая работа. Создаем ВМ с 5% vCPU и учимся использовать мониторинг

Давайте создадим ВМ с гарантированной долей vCPU, равной 5%, и проверим её производительность.


1. В консоли управления перейдите в раздел **Compute Cloud** и нажмите кнопку **Создать ВМ.** Заполните имя и описание, выберите операционную систему CentOS 7.




2. В блоке **Вычислительные ресурсы** выберите платформу **Intel Cascade Lake** и укажите гарантированную долю vCPU **5%**. Другие параметры оставьте по умолчанию.




3. После создания и запуска ВМ в списке машин нажмите её название. Вы перейдёте на страницу ВМ. Затем на левой боковой панели выберите **Мониторинг**. Откроется страница, где в динамике показывается информация о загрузке процессора, операциях с диском и сетевой активности. По умолчанию видны данные за одни сутки (1d — 1 day).




4. Переключитесь на один час: вверху слева нажмите 1h (1 hour).




5. На графике видно, что при запуске использование процессорных ресурсов было высоким, а позже снизилось до приемлемого. Чтобы посмотреть точные значения в определённый момент, поместите указатель над линией графика. Вы увидите всплывающее окно с показателями для этой точки времени.



6. Теперь удалите ВМ. Для этого сначала остановите её — вернитесь в список ВМ, отметьте нужную ВМ и на появившейся внизу контекстной панели нажмите **Остановить**.



7. Во всплывающем окне подтвердите действие и нажмите кнопку **Остановить**. Дождитесь смены статуса на **Stopped**.



8. Чтобы удалить ВМ, в списке ВМ справа напротив машины нажмите . . . и в раскрывшемся меню выберите **Удалить**. Подтвердите действие. Через некоторое время ВМ будет удалена.

