
## Inter-AS MPLS VPN



## Úlohy:

- 1. Ubezpečte sa, že sú zariadenia čisté, prípadne ich vyčistite. Nakonfigurujte zariadeniam hostname a zapojte ich podľa zobrazenej topológie.
- 2. Nakonfigurujte zariadeniam IP adresy, clock rate na sériových linkách a zapnite rozhrania.
  - Lokálne siete (Loop 1) budú mať adresy X0.X0.X0.0 /24, kde X je číslo smerovača.
  - Loop 0 budú mať IP adresy Y.Y.Y.1 /32 a Y.Y.Y.2 /32, kde Y je číslo poskytovateľa.
  - Pre siete medzi CE a PE použite ľubovoľné /30 podsiete z rozsahu 172.16.0.0 /24.
  - Pre siete medzi PE a ASBR použite ľubovoľné /30 podsiete z rozsahu 192.168.0.0 /24.
  - Pre siete medzi ASBR (podrozhrania podporujúce 802.1Q) použite ľubovoľné /30 podsiete z rozsahu 172.16.1.0 /24.
- 3. Pomocou ping overte komunikáciu medzi priamo pripojenými zariadeniami.
- 4. Nakonfigurujte OSPF smerovací protokol v rámci sietí poskytovateľov na zabezpečenie dostupnosti Loop 0 adries. Overte zobrazením smerovacej tabuľky a pomocou ping.
- 5. Aktivujte MPLS v rámci sietí poskytovateľov a overte zobrazením LDP susedov, LIB a LFIB.
- 6. Na poskytovateľových smerovačoch vytvorte a nakonfigurujte VRF tak, aby CE1 + CE3 boli v jednej VPN a CE2 + CE4 v druhej VPN. Sériové linky na smerovačoch PE ako aj podrozhrania na smerovačoch ASBR priraďte do príslušných VRF.
- 7. Pomocou MP-BGP zabezpečte ohlasovanie ciest pre jednotlivé VRF medzi poskytovateľovými smerovačmi (použite Router ID na vytvorenie susedstva). Použite AS 100 a 200 podľa čísla poskytovateľa.
- 8. Nakonfigurujte smerovanie medzi CE a PE smerovačmi pomocou EIGRP. Na PE je potrebné konfigurovať EIGRP pre konkrétnu VRF.
- 9. Na PE smerovačoch nakonfigurujte redistribúciu smerovacích informácií získaných z EIGRP do BGP pre príslušnú VRF a opačne. Skontrolujte prešírenie prefixov v MP-BGP databáze na smerovačoch ASBR.
- 10. Nakonfigurujte eBGP susedstvo medzi smerovačmi ASBR pomocou IP adries z priamo pripojených sietí (berte na vedomie nakonfigurované VRF na podrozhraniach).
- 11. Pomocou smerovacej mapy zabezpečte, aby sa CE smerovače dozvedeli len cesty do /24 sietí (t.j. siete medzi CE a PE smerovačmi sa nepreposielajú).
- 12. Overte kompletné prešírenie prefixov v rámci VPN zobrazením smerovacích tabuliek na smerovačoch CE a pomocou ping/traceroute medzi Loop 1 sieťami.

## Doplnkové úlohy:

- 13. Odstráňte podrozhrania na smerovačoch ASBR a nakonfigurujte IP adresu na fyzické rozhranie. Odstáňte eBGP susedstvo z bodu 10.
- 14. Nakonfigurujte MP-eBGP susedstvo medzi smerovačmi ASBR. Nech ASBR oznamuje seba ako next-hop MP-iBGP susedom. Vypnite BGP filtrovanie založené na route-target.
- 15. V prípade potreby upravte konfiguráciu VRF.
- 16. Overte kompletné prešírenie prefixov v rámci VPN zobrazením smerovacích tabuliek na smerovačoch CE a pomocou ping/traceroute medzi Loop 1 sieťami.

## **Command summary**

!priklad konfigurácie podrozhrania pre určitú VRF
Router(config) # interface FastEthernet0/0.10
Router(config-subif) # encapsulation dot1q 10
Router(config-subif) # ip vrf forwarding vrfA
Router(config-subif) # ip address 192.168.0.1 255.255.255.0

!preposielanie MPLS návestí cez MP-BGP
Router(config-if) # mpls bgp forwarding
Router(config-router) # neighbor <ip-address> send-label

 $! deaktiv\'{a}cia\ filtrovania\ MP-BGP\ na\ z\'{a}klade\ route-target$  Router(config-router)# no bgp default route-target filter

!zobrazenie BGP databázy pre všetky VRF naraz Router# show ip bgp vpnv4 all