
Docker Web Client



Оперативно поднять **Pilot-Web-Client**, подключенный к **Pilot-Server**, можно с помощью готового контейнера **Docker**. Решение является кроссплатформенным, поэтому Pilot-Server и Web-Client могут быть установлены как на Windows так и на Linux в любой комбинации.

Для начала необходим установленный Docker и рабочий Pilot-Server, подключенный к базе данных.

Установка Docker

Для установки на **Windows** <u>загрузите</u> официального сайта docker.com дистрибутив и запустите его.

Для установки на **Linux** перейдите по <u>ссылке</u> и выберите дистрибутив, затем установите **Docker** согласно специфичным для дистрибутива инструкциям. Например, руководство по установке для **Ubuntu Linux** находится <u>здесь</u>.

Установка Pilot-Server

Чтобы установить **Pilot-Server** воспользуйтесь руководством для **Windows** или для **Linux**.

Если **Pilot-Server** установлен и работает, проверьте соединение в браузере по адресу:

```
http://Pilot-Server_IP:5545/
```

Браузер покажет версию вашего Pilot-Server, если соединение установлено успешно. Например:

```
Pilot-Server_v1.0.48652.29461.
```

Убедитесь, что Pilot-Server подключен к базе данных.

Запуск контейнера docker-web-client

Скачайте контейнер docker-web-client с docker hub командой

```
docker pull pilotdev/web-client
```

Запустите контейнер командой:

```
docker run --rm -it --env server=[http://Pilot-Server_
IP:5545/] --env database=[имя_базы_данных] --name web-
client -p 80:80 pilotdev/web-client:latest
```

При запуске контейнера необходимо указывать именно IP сервера Pilot. Если указать адрес server=http://localhost:5545/, то docker-web-client обратится к внутреннему localhost контейнера, и не сможет соединиться с Pilot-Server.

Например, если IP сервера http://10.0.0.100:5545, а имя подключенной базы данных pilot-ice_ru, то команда для запуска docker-web-client будет выглядеть так:


```
# docker run --rm -it --env
server=http://10.0.0.100:5545 --env database=pilot-ice_
ru --name web-client -p 80:80 pilotdev/web-
client:latest
```

Проверьте соединение в браузере по адресу:

```
http://docker-web-client_IP:80/
```

Где docker-web-client_IP – IP сервера, на котором установлен docker-web-client.

Если **Web Client** работает, то откроется страница входа:



Введите имя пользователя и пароль пользователя базы данных, к которой подключен **Pilot-Server**. Если всё вышеперечисленное было сделано правильно, то откроется страница **Файлы**.

Поздравляем, Вы успешно подняли **Pilot-Web-Client** с помощью контейнера **Docker**.

