

TEMA 5

CONEXIÓN DE WINDOWS 10 CON WINDOWS CORE



Módulo: Implantación de sistemas Operativos Windows
CFGS. Administración de Sistemas Informáticos y Redes

Curso 2023-2024

I.E.S. COMERCIO


Tema 5. Conexión de Windows 10 con Windows Core

ÍNDICE

1 Introducción	3
2 Pasos Previos	3
3 Configuración	5

1 Introducción

Partimos de una estructura como la siguiente, Un Windows Server en modo Core y un Windows 10 que usaremos para conectarnos:



2 Pasos Previos

Configuraremos el nombre del servidor (y la IP, si es necesario). En este caso sólo cambiaremos el nombre del equipo (la IP la cogeremos por DHCP). Usaremos sconfig.cmd para ello:

```
Administrador: C:\Windows\system32\cmd.exe - sconfig.cmd
Microsoft (R) Windows Script Host versión 5.812
Copyright (C) Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos.

Inspeccionando sistema...

=====
Configuración del servidor
=====

1) Dominio o grupo de trabajo:      Grupo de trabajo:  WORKGROUP
2) Nombre de equipo:                WIN-5DUS6DH303E
3) Agregar administrador local
4) Configurar administración remota  Habilitado

5) Configuración de Windows Update: Solo descarga
6) Descargar e instalar actualizaciones
7) Escritorio remoto:               Deshabilitado

8) Configuración de red
9) Fecha y hora
10) Configuración de telemetría      Desconocido
11) Activación de Windows

12) Cerrar sesión del usuario
13) Reiniciar servidor
14) Apagar servidor
15) Salir a la línea de comandos

Escriba un número para seleccionar una opción: 
```

Pulsamos el número 2, cambiamos y reiniciamos. También comprobamos que tenemos la configuración remota funcionando.

Por último comprobamos la Ip:

```
Administrador: C:\Windows\system32\cmd.exe

C:\Users\Administrador>ipconfig

Configuración IP de Windows

Adaptador de Ethernet Instancia de Ethernet 0:


    Sufixo DNS específico para la conexión. . . :
    Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::9ce4:36b5:a47e:ea57%4
    Dirección IPv4. . . . . : 192.168.122.192
    Máscara de subred . . . . . : 255.255.255.0
    Puerta de enlace predeterminada . . . . . : 192.168.122.1

C:\Users\Administrador>
```


Ahora nos vamos al Windows 10, en Aplicaciones y Características tenemos “Características opcionales”:



Vamos a agregar una nueva característica:



Instalaremos todas que sean RSAT (aunque con las base y las del dominio serían suficiente:



3 Configuración

Ahora en el Windows 10, tenemos que decir que confiamos la conexión el Powershell remoto:

```
# enable psremoting if not in a domain
Enable-PSRemoting
# view current list of trusted hosts
Get-Item wsman:\localhost\client\trustedhosts
# add remote core server that you want to connect to
Set-Item wsman:\localhost\client\trustedhosts -Value <hostname or ip>
```

Ahi que tener en cuenta, que para conectarnos necesitaremos realizarlo por el nombre del equipo. Por si acaso, pondremos los dos. Ahí que tener cuidado que el dominio del server es .local (si no se añade no funciona):


```
Enable-PSRemoting
Set-Item wsman:\localhost\client\trustedhosts -Value WinServer.local
Set-Item wsman:\localhost\client\trustedhosts -Value 192.168.122.192 -Concatenate
```

Comprobamos que los hemos añadido correctamente:


```
Get-Item wsman:\localhost\client\trustedhosts
```

Comprobamos que los hemos añadido correctamente:


Ahora podemos abrir “Administrador del servidor” desde Windows 10. Ahora procemos a añadir el servidor:




Introducimos los datos:




Nos da error, porque le tenemos que dar credenciales de acceso:




Ahí que darle el nombre completo del equipo\usuario:




Ya estamos casi conectados:



Lo último que nos falta es añadir los contadores de rendimiento:



Ya podemos configurar el Windows Server desde el Windows 10:



Además podremos conectarnos por powershell vía:

```
Enter-PSSession -ComputerName 192.168.122.192 -Credential WinServer\administrador
```