


Documentation APP APP Contrats d'entrée



Créer, rechercher, consulter et mettre à jour un contrat d'entrée

Généralités



OBJET METIER

DROITS ET CONTROLE SUR LES VERSEMENTS D'ARCHIVES A L'ENTREE DU SAE

(Contrat d'entrée = Contrat permettant d'octroyer sur un coffre* des droits aux utilisateurs applicatifs habilités pour transférer des arbres de positionnement*, des plans de classement* et des archives dans la solution logicielle Vitam et de paramétrer les contrôles attendus à l'entrée).

TYPE D'UTILISATEUR

Administrateur métier de l'organisation.

FONCTIONS

- 1. Créer un contrat d'entrée
- 2. Rechercher un contrat d'entrée
- 3. Consulter un contrat d'entrée
- 4. Mettre à jour un contrat d'entrée

DÉPENDANCES

APP Groupe de profils :

Paramétrage des groupes de profils attribuables par l'administrateur à ses utilisateurs. L'utilisateur doit disposer d'un groupe de profil

donnant accès à un profil de droits pour l'APP « Contrat d'entrée »


AUTRES INFORMATIONS ET BONNES PRATIQUES

Le contrat d'entrée formalise les interactions correspondant à des transferts d'archives entre un fournisseur d'archives et la solution logicielle VITAM. Il détermine :


- La destination ou point de positionnement des archives transférées dans le système.
- L'unité archivistique issue d'un bordereau de transfert et déclarant un nœud de rattachement.
- Les profils d'archivage attendus pour les transferts d'archives
- · Les formats des objets autorisés.
- · La stratégie de stockage à utiliser.
- Les usages autorisés.



Ergonomie générale



Ecran principal



ACTION PRINCIPALE

AUTRES ACTIONS

STATUTS DES CONTRATS

COLONNES

Créer un contrat d'entrée : lance l'assistant de création d'un nouveau contrat d'entrée

Recherche par nom ou par identifiant

Contrat actif



Contrat inactif




- 1. Nom
- 2. Identifiant
- 3. Date de création
- Nombre de profils d'archivage associés au contrat





La première étape permet d'ajouter les informations principales du contrat d'entrée




CHAMPS	VALEURS	RÈGLES DE GESTION / USAGES
Statut actif	ON/OFF	Caractère actif ou inactif du contrat Par défaut, le contrat est inactif à la création
Nom	Alphanumérique obligatoire	Nom du contrat d'entrée
Description	Alphanumérique obligatoire	Description détaillée du contrat d'entrée



1 2 3 4 5 6 7

La seconde étape permet de choisir les profils d'archivage et le contrat de gestion




	CHAMPS	VALEURS	RÈGLES DE GESTION / USAGES
•	Profils d'archivage	Liste déroulante des profils d'archivage	Vous pouvez associer de 0 à n profils d'archivage
	Contrat de gestion	Liste déroulante des contrats de gestion	Vous pouvez associer de 0 à 1 contrats de gestion



1 2 3 4 5 6 7

La trosième étape permet de choisir les formats de fichiers




CHAMPS	VALEURS	RÈGLES DE GESTION / USAGES
Tous les formats de fichiers	ON / OFF	Autoriser tous les formats d'objet binaire existants dans le référentiel des formats Par défaut : ON
Sélectionnez les formats de fichiers	Liste déroulante des formats de fichiers	Si le bouton « Tous les formats de fichiers » est à OFF vous devez sélectionner de 1 à n formats
Autoriser les formats non identifiés	ON / OFF	Autoriser les formats d'objet binaires non référencés dans le référentiel des formats et non reconnus Par défaut : OFF



1 2 3 4 5 6 7


La quatrième étape permet de travailler sur les objets





1 2 3 4 5 6 7

La cinquième étape permet de choisir un niveau de positionnement pour les SIP.



CHAMPS	VALEURS	RÈGLES DE GESTION / USAGES
Sélectionnez le contrat d'accès	Liste déroulante des contrats d'accès	Choisir le contrat d'accès
Sélectionnez le niveau de positionnement	Liste déroulante	Ajouter si nécessaire la position auquel on souhaite rattacher le SIP



1 2 3 4 5 6 7

La sixième étape permet de contrôler la déclaration de niveaux de positionnement dans un bordereau.



CHAMPS	VALEURS	RÈGLES DE GESTION / USAGES
Choix de la déclaration de rattachement	Liste de choix	Autorisé: autorise un bordereau à contenir des nœuds de rattachement sans que cela soit obligatoire Obligatoire: rend obligatoire la présence d'un nœud de rattachement dans le bordereau de versement Interdit: interdit la présence de nœud de rattachement dans le bordereau de versement Par défaut: Autorisé



1 2 3 4 5 6 7

La septième étape consiste à sélectionner des niveaux de positionnement si nécessaire.


Cette étape est obligatoire si la valeur « Obligatoire » a été saisie à l'étape précédente et facultative pour la valeur « Autorisé ».




CHAMPS	VALEURS	RÈGLES DE GESTION / USAGES
 Sélectionnez le contrat d'accès	Liste déroulante des contrats d'accès	Choisir le contrat d'accès
 Sélectionnez les noeux de rattachement	Liste déroulante	Ajouter si nécessaire les nœuds de position



INFORMATIONS




Le second onglet « Formats » du bandeau de droite permet de consulter et de mettre à jour les formats techniques autorisés et les usages





OBJETS

Le troisième onglet « Objets » du bandeau de droite permet de consulter et de mettre à jour les informations sur les objets





RATTACHEMENT

Le quatrième onglet « rattachement » de mettre à jour les rattachements de SIP ou de UA

