网络文件使用说明

1. 生成网络

先创建一个文件夹,最好标注好网络的类型和节点数。



把 网络生成.zip 里面包含的三个文件:

- Document_Save.py
- Gen DATA.py
- class_network_1.py

放到该文件夹中,打开 Gen_DATA.py

```
NT_DICT = {'1': {'name':nx.barabasi_albert_graph, 'arg':{'n':100, 'm':5}},
'2': {'name':nx.watts_strogatz_graph, 'arg':{'n':100, 'k':10, 'p':0.5}},
'3': {'name':nx.barabasi_albert_graph, 'arg':{'n':100, 'm':7}}}

DOCUMENT_NAME = "SMALL_50" #根据网络结构自行定义,建议带上节点数,网络类型
N_LAYERS = 3
N_NODES = 100
```

编辑方法同之前类似,层数 N_LAYERS 和节点数 N_NODES 记得也要更改。

DOCUMENT NAME 改成和文件夹一样的名字

然后便可以得到网络。



M络生成.zip	今天 下午1:04
class_network_1.py	2020年12月21日下午
detail.txt	今天 上午11:38
Document_Save.py	2021年11月13日下午8
Gen_DATA.py	前天 上午8:32
SMALL_50_Given_0.1	今天 上午11:39
SMALL_50_Given_0.2	今天 上午11:40
SMALL_50_Given_0.3	今天 上午11:41
SMALL_50_Given_0.4	今天 上午11:42
SMALL_50_Given_0.5	今天 上午11:43
SMALL_50_Given_0.6	今天 上午11:44
SMALL_50_Given_0.7	今天 上午11:45
SMALL_50_Given_0.8	今天 上午11:46
SMALL_50_Given_0.9	今天 上午11:47
SMALL_50_Random	今天 上午 11:47

子文件夹中包含3个文件:

- SMALL_50_Given_0.8_Compress_NT.nt

 SMALL_50_Given_0.8_SP_Info.pkl

 SMALL_50_Given_0.8_Wei_Btw_Layer.pkl
 - 后缀 _SP_Info.pkl 记录跟最短路权重有关的信息
 - 后缀 Wei Btw Layer 记录节点的权重

Step.1大概测试

SPREAD ALL.py 请放在文件根目录下

SPREAD ALL.py: 打开每个文件夹,读取网络,传播一次,生成详细传播的csv文件。

需要设置的参数:

RADIUS , BETA

根据不同的选取策略需要更改从模块 MULTI_SPREAD 选取的函数

Step.2 单个网络多次测试

如果需要对某一个个顶文件夹进行多次重复,需要用到 For_One_Network.py 将该文件放到某个文件夹中,设定要循环次数,运行即可。

```
For_One_Network.py

SMALL_50_Given_0.3_Compress_NT.nt

SMALL_50_Given_0.3_SP_Info.pkl

SMALL_50_Given_0.3_Wei_Btw_Layer.pkl

SMALL_50_Given_0.3.csv

SMALL_50_Given_0.32021_11_19_20_10_04.csv

SMALL_50_Given_0.32021_11_19_20_12_03.csv
```

关于For One Network.py

需要设定的有:

BETA , RADIUS ,

REPEAT TIME:循环的重复次数

关于选层选种文件NodeLayerSel.py

- Node_Sel_Betw(MULTI_NETWORK, N_LAYERS, N_NODES, wei_dis_dict, RADIUS)
 使用介数中心性
- Node_Sel_Neib(MULTI_NETWORK, N_LAYERS, N_NODES, wei_dis_dict, RADIUS) 使用带半径的邻居数
- R_LAYER_R_NODE(N_LAYERS, N_NODES) 随机层,随机节点
- R_LAYER_Degr_NODE(MULTI_NETWORK, N_LAYERS, N_NODES) 随机层,节点用度选取
- R_LAYER_Neigh_NODE(MULTI_NETWORK, N_LAYERS, N_NODES) 随机层,节点用邻居选取

关于层的选取:

R 代表随机, Betw 代表用介数中心性进行选取, Nei 表示用邻居数选层

Betw_Layer(MULTI_NETWORK, N_NODES, N_LAYERS, wei_dis_dict) :用介数中心性选层 R_Layer(N_LAYERS) : 随机选层

Nei_Layer(MULTI_NETWORK, N_LAYERS, N_NODES, wei_dis_dict, RADIUS) : 邻居数选层

使用范例:

Max_Layer = Betw_Layer(MULTI_NETWORK, N_LAYERS, wei_dis_dict)

关于节点的选取:

R 代表随机, Degre 表示用度来选取, Neigh 表示用邻居来选取, Gravity 表示用引力模

型选取

```
R_Node(N_NODES)

Neigh_Node(MULTI_NETWORK, N_LAYERS, N_NODES)

Degr_Node(MULTI_NETWORK, N_LAYERS, N_NODES)

Gravity_Node(MULTI_NETWORK, wei_dis_dict, Pick_Layer, N_LAYERS, N_NODES, RADIUS):
注意 Pick_Layer 参数是上面选取好的层 Max_Layer
```

使用范例:

```
Max_Layer = f()#选取一种方法

Max_Node = Gravity_Node(MULTI_NETWORK, wei_dis_dict, Max_Layer, N_NODES, RADIUS)
```

例子

```
Max_Layer = Betw_Layer(MULTI_NETWORK, N_LAYERS, SP_Info)
Max_Node = Gravity_Node(MULTI_NETWORK, SP_Info, Max_Layer, N_NODES, RADIUS)#注意带入
```

要使用哪一个,在主文件中更改即可

```
from Node_Layer_Sel import Betw_Layer#选层
from Node_Layer_Sel import Gravity_Node#选点
```