操作系统实验报告


信息安全 2313781 李胜林 2312796 张肇秋 2312323 杨中秀


一、配置实验环境

这个部分比较繁琐,但步骤相对简单,根据实验文档,遇到不会的就去查阅资料就可以了,因此在这里便不再赘述。在配置完环境之后,我们输入

- 1 riscv64-unknown-elf-gcc -v
- 2 | qemu-system-riscv64 --version

两个指令即可查看gcc和qemu的版本,得到的版本信息如下:





二、最小可执行内核

(一) 运行ucore内核

我们在命令行中输入 make gemu 运行ucore内核, 其运行结果如下图所示:

```
yzx@yzx:~/桌面/labcode./原始代码/lab1$ make qemu
OpenSBI v0.4 (Jul 2 2019 11:53:53)
                     / ____ | _ \_ _ |
 | | | | | ___ _ __ | (___ | |_) || |
 | |__| | |_) | __/ | | |____) | |_) || |_
 -1.1
       1_1
Platform Name : QEMU Virt Machine
Platform HART Features: RV64ACDFIMSU
Platform Max HARTs : 8
                  : 0
Current Hart
Firmware Base
                  : 0x80000000
Firmware Size
                  : 112 KB
Runtime SBI Version : 0.1
PMP0: 0x0000000080000000-0x000000008001ffff (A)
PMP1: 0x00000000000000000-0xfffffffffffffff (A,R,W,X)
(THU.CST) os is loading ...
```

我们会看到 (THU.CST) os is loading 这条语句,说明内核已经开始运行了。

为更细化地了解ucore内核启动过程中执行的操作,我们接下来使用GDB调试,一步步监控过程中寄存器的变化与执行的语句的情况。

(二) GDB调试

在使用gdb工具前,我们需要安装一个tmux工具用于查看两个界面,输入 sudo qpt install tmux 即可完成安装。

随后我们开始进行调试,首先在左侧界面输入 make debug ,右侧界面输入 make gdb ,即可进入以下界面:

```
yzx@yzx: ~/桌面/labcode./原始代码/lab1
                                                                                                                       Q = - 0
yzx@yzx:~/桌面/labcode./原始代码/lab1$ make debug
                                                                       yzx@yzx:~/桌面/labcode./原始代码/lab1$ make gdb
                                                                       riscv64-unknown-elf-gdb \
                                                                          -ex 'file bin/kernel' \
                                                                           -ex 'set arch riscv:rv64' \
                                                                          -ex 'target remote localhost:1234'
                                                                       GNU qdb (SiFive GDB-Metal 10.1.0-2020.12.7) 10.1
                                                                      Copyright (C) 2020 Free Software Foundation. Inc.
                                                                       License GPLv3+: GNU GPL version 3 or later <a href="http://gnu.org/licenses">http://gnu.org/licenses</a>
                                                                       /apl.html>
                                                                       This is free software: you are free to change and redistribute it.
                                                                       There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.
                                                                      Type "show copying" and "show warranty" for details.
                                                                      This GDB was configured as "--host=x86_64-linux-gnu --target=riscv6
                                                                       4-unknown-elf".
                                                                      Type "show configuration" for configuration details.
                                                                      For bug reporting instructions, please see:
                                                                       <https://github.com/sifive/freedom-tools/issues>.
                                                                      Find the GDB manual and other documentation resources online at:
                                                                          <http://www.gnu.org/software/gdb/documentation/>.
                                                                      For help, type "help".
                                                                      Type "apropos word" to search for commands related to "word".
                                                                       Reading symbols from bin/kernel.
                                                                      The target architecture is set to "riscv:rv64".
                                                                       Remote debugging using localhost:1234
                                                                       0x00000000000001000 in ?? ()
                                                                       (gdb)
```

查看硬件加电最初指令的位置

这说明我们的调试工作开始了,随后我们输入 target remote:1234 和 info registers pc,从而建立GDB与Qemu调试器的链接并显示pc寄存器的值,然后我们先输入 x/10i \$pc 以查看从现在开始往后的10条汇编指令,这些指令便是硬件加电后最初执行的几条指令的位置,其结果如下图所示:

其中比较重要的就是前5条汇编指令

```
1 auipc tp,0x0
2 addi a1,to,32
3 csrr a0.mhartid
4 ld to,24(t0)
5 jr t0
```

随后我们会进行说明,现在我们着重展现调试过程。

查看一些其他的信息

查看所有寄存器的信息

随后我们输入 b* kern_entry 添加断点,随后输入 c 执行到断点的位置,我们发现debug界面也发生了变化,如图所示:

```
yzx@yzx:~/桌面/labcode./原始代码/lab1$ make debug
                                                                              0x8001be00
                                                                                              2147597824
OpenSBI v0.4 (Jul 2 2019 11:53:53)
                                                                              0×82200000
                                                                                              2183135232
                                                                              0×80200000
                                                                                              2149580800
                                                                a3
                                                                              0×1
                       | (___ | |__) || |
                                                                              0×800
                                                                                     2048
a5
                                                                              0x1
                                                                                      1
                                                                              0×82200000
                                                                                              2183135232
                                                                a6
                                                                a7
                                                                              0x80200000
                                                                                              2149580800
      _/| .__/ \___|_| |_|_
                                                                              0x800095c0
                                                                                              2147521984
                                                                s2
                                                                s3
                                                                              0×0
       1_1
                                                                              0x0
                                                                s4
                                                                s5
                    : QEMU Virt Machine
                                                                              0x0
Platform Name
Platform HART Features : RV64ACDFIMSU
                                                                s6
                                                                              0x0
                  : 8
Platform Max HARTs
                                                                s7
                                                                              0x8
                                                                              0x2000 8192
Current Hart
                    : 0
                                                                s8
                    : 0×80000000
                                                                s9
Firmware Base
                                                                              0 \times 0
Firmware Size
                    : 112 KB
                                                                s10
                                                                              0x0
Runtime SBI Version : 0.1
                                                                s11
                                                                              0 \times 0
                                                                                      0
                                                                t3
                                                                              0x0
                                                                                      0
PMP0: 0x0000000080000000-0x000000008001ffff (A)
                                                                t4
                                                                              0 \times 0
<q to quit, c to continue without paging--c
                                                                t5
                                                                              0 \times 0
                                                                t6
                                                                              0x82200000
                                                                                             2183135232
                                                                рс
                                                                              0x80200000
                                                                                             0x80200000 <kern entry>
                                                                dscratch
                                                                              Could not fetch register "dscratch"; remote failure
                                                                reply 'E14'
                                                                mucounteren
                                                                              Could not fetch register "mucounteren"; remote failu
                                                                re rep<mark>l</mark>y 'E14'
                                                                (gdb)
```

在这张图中, 我们在右侧输入了 i r 用以查看所有寄存器的值。

查看kern_entry和kern_init的汇编代码

我们输入 disassemble kern_entry 和 disassemble kern_init 即可获得两个文件的汇编代码如下所示:

kern_entry:

```
1  0x000000080200000 <+0>: aujpc sp, 0x3 ; 将 sp 设置为 PC + (0x3 << 12),用于设置初始栈指针
2  0x00000080200004 <+4>: mv sp, sp
3  0x00000080200008 <+8>: j 0x802000aa <kern_init> ; 无条件跳转到 kern_init
函数
```

kern_init:

```
0x00000008020000a <+0>:
                                                    ; 获取 PC 高20位, 用于构造地
                            autpc
                                   a0, 0x3
2
    0x00000008020000e <+4>:
                            addi
                                   a0, a0, -2
                                                    ; 计算地址
3
    0x000000080200012 <+8>:
                            autpc
                                   a2, 0x3
                                                    ; 再次获取 PC 高20位
   0x000000080200016 <+12>:
4
                            addi
                                   a2, a2, -10
                                                    ; 计算地址
5
    0x00000008020001a <+16>:
                            addi
                                   sp, sp, -16
                                                    ; 在栈上分配16字节空间
6
   0x00000008020001c <+18>:
                            lί
                                                    ; 设置 memset 的填充值为 0
                                   a1, 0
    0x00000008020001e <+20>:
                            sub
                                   a2, a2, a0
                                                    ; 计算 memset 的长度(结束
    地址 - 起始地址)
8
    0x000000080200020 <+22>:
                                    ra, 8(sp)
                                                    ; 保存返回地址到栈上
                            sd
9
   0x000000080200022 <+24>: jal
                                   ra, 0x802004b6 <memset> ; 调用 memset 清空
    .bss 段
10
   0x000000080200026 <+28>: autpc
                                   a1, 0x0
                                                    ; 获取字符串地址高位
11
   0x00000008020002a <+32>:
                            addi
                                   a1, a1, 1186
                                                    ; 计算字符串地址
    0x00000008020002e <+36>: autpc
                                   a0, 0x0
                                                    ; 获取格式字符串地址高位
12
13
    0x000000080200032 <+40>:
                            addi
                                   a0, a0, 1210
                                                    ; 计算格式字符串地址
14
   0x000000080200036 <+44>:
                                   ra, 0x80200056 <cprintf> ; 调用 cprintf 输
                            jal
    出欢迎信息
```

单步调试并查看函数调用栈

我们在执行到断点的位置后,便可以进行单步调试 si 并查看函数调用栈中的信息 bt 了,如下所示:

```
(gdb) si
0x0000000080200004 in kern_entry () at kern/init/entry.S:7
          la sp, bootstacktop
(gdb) bt
#0 0x0000000080200004 in kern_entry () at kern/init/entry.S:7
(gdb) si
9 tail kern_init
(gdb) bt
#0 kern_entry () at kern/init/entry.S:9
(qdb) si
kern_init () at kern/init/init.c:8
          memset(edata, 0, end - edata);
(gdb) bt
#0 kern_init () at kern/init/init.c:8
#1 0x0000000080000a02 in ?? ()
Backtrace stopped: previous frame inner to this frame (corrupt stac
```

我们可以看到,随着代码的执行,函数调用栈中的信息从无到有一个 kern_init() 再到有另一个仅有地址的位置函数。

切换函数调用栈

在上一步单步执行到一定程度之后,我们变可以通过 frame 0、 frame 1等切换函数调用栈,如下图所示:

我们可以看到仅能切换两个函数调用栈(因为仅有调用了两个函数),与我们之前单步执行时相同观察到的函数调用栈中的信息相同。

查看栈中的内容

我们输入 x/10x \$sp 可以以十六进制显示栈指针后的10个字,如下图所示:

内核启动

我们继续输入 c 即可使程序绕过断点继续执行,在这个时候便会输出 (THU.CST) os is loading。随后便与实验指导文档中所说的一样,成功启动了内核

(三) 练习解答

练习1: 理解内核启动中的程序入口操作

阅读 kern/init/entry.S内容代码,结合操作系统内核启动流程,说明指令 la sp, bootstacktop 完成了什么操作,目的是什么? tail kern_init 完成了什么操作,目的是什么?

我认为在系统内核启动的过程中,Ta sp, bootstacktop 是将bootstacktop的地址加载到栈指针寄存器sp, 而tail kern_init 是跳转到kern_init函数,这里的tail与普通的call不同,它不会保存返回地址和建立栈帧。这段代码的目的是设置好内核栈指针,保存函数调用的返回地址、局部变量和函数参数等状态信息,在内核正式执行前准备好执行环境,以确保后续的kern_init等C函数能够正确运行,然后直接跳转到内核初始化函数,实现了控制权从底层汇编代码向内核初始化的转移。

练习2: 使用GDB验证启动流程

RISC-V 硬件加电后最初执行的几条指令位于什么地址?它们主要完成了哪些功能?

RISC-V硬件加电后第一阶段执行的指令从0x1000处开始,如下图所示,完成了硬件上电、初始化和 固件启动的工作:

```
(qdb) x/10i $pc
         auipc t0,0x0
=> 0 \times 1000:
  0x1004: addi a1,t0,32
  0x1008:
           csrr a0,mhartid
                    t0,24(t0)
  0x100c:
            ld
  0x1010:
              ir
                     t0
  0x1014:
            unimp
  0x1016: unimp
  0x1018:
           unimp
            0x8000
  0x101a:
  0x101c:
             unimp
(gdb)
```

其主要代码为:

```
      1
      auipc
      tp,0x0 #将当前PC值的高20位与立即数0组合,存入tp寄存器

      2
      addi a1,to,32 #将tp的值加上32存入a1寄存器

      3
      csrr a0.mhartid #读取mhartid CSR (控制和状态寄存器),获取当前硬件线程ID

      4
      ld to,24(t0) #从tp+24的内存地址加载64位值到t0寄存器

      5
      jr t0 #跳转到t0寄存器指定的地址
```

RISC-V硬件加电后的第二阶段执行的指令从0x80000000处开始,其部分代码如下图所示,完成了OpenSBI初始化与内核加载等工作:

```
(gdb) x/10i 0x80000000
  0x800000000: add
                       s0,a0,zero
  0x800000004: add
                       s1,a1,zero
  0x800000008: add
                       s2,a2,zero
                       ra,0x80000548
  0x8000000c: jal
  0x80000010: add
                       a6,a0,zero
  0x80000014: add
                       a0,s0,zero
  0x80000018: add
                       a1,s1,zero
  0x8000001c: add
                       a2,s2,zero
  0x80000020: li
                       a7,-1
  0x80000022: beq
                       a6,a7,0x8000002a
```

该阶段主要完成了OpenSBI在RISC-V机器模式下的运行、初始化处理器运行环境和系统控制状态寄存器 (同时保存a0、a1、a2等参数随后进行函数调用),设置中断处理、内存保护等底层机制,准备加载操作系统内核的环境,加载内核镜像至0x80200000等工作。

RISC-V硬件加电后的第三阶段执行的指令从0x80200000处开始,其代码如下图所示,完成了内核启动执行等工作:

```
(qdb) x/10i 0x80200000
=> 0x80200000 <kern_entry>:
                            auipc
                                     sp,0x3
  0x80200004 <kern entry+4>:
                              MΥ
                                     sp,sp
  0x80200008 <kern_entry+8>:
                             j
  0x8020000a <kern_init>:
                              auipc
                                     a0,0x3
  0x8020000e <kern_init+4>:
                              addi
                                    a0,a0,-2
  0x80200012 <kern init+8>:
                             auipc a2,0x3
  0x80200016 <kern init+12>: addi
                                    a2,a2,-10
  0x8020001a <kern init+16>: addi
                                    sp,sp,-16
  0x8020001c <kern init+18>: li
                                     a1,0
  0x8020001e <kern_init+20>: sub
                                     a2,a2,a0
(gdb) b* kern_init
Breakpoint 2 at 0x8020000a: file kern/init/init.c, line 8.
(gdb) c
Continuing.
Breakpoint 2, kern_init () at kern/init/init.c:8
      memset(edata, 0, end - edata);
```

其主要代码为:

auipc	sp,0x3	#计算栈顶地址,调整栈指针
mv	sp,sp	#或许是手动加上的阻塞以确保流水线效率
j	0x8020000a <kern_init></kern_init>	#跳转到kern_init函数,进行c代码的内存初始化
auipc	a0,0x3	#传参,a0<-PC+ox3000
addi	a0,a0,-2	#得到edata的地址
auipc	a2,0x3	#传参,a2<-PC+ox3000
addi	a2,a2,0d-10	#end的地址(0x80203008)
addi	sp,sp,-16	#开辟栈帧
li	a1,0	#设置参数初始值
sub	a2,a2,a0	

上述代码主要实现了从 kern_entry 开始执行内核代码,设置内核栈指针,为C语言函数调用准备栈空间,跳转到 kern_init 函数进入内核主初始化流程,并对内核数据段进行必要的初始化。 以上三级启动的流程实现了操作系统从最底层的硬件初始化到高层操作系统内核的平滑过渡,每一级都为下一级准备了必要的执行环境。