
Chỉnh ảnh AI

Hướng dẫn cài đặt và chỉnh sửa ảnh · phiên bản 1.0.0

Chỉnh ảnh AI chỉnh ảnh như thợ hậu kỳ chỉ với **một cú nhấp**. Mở ảnh là phần mềm tự phân tích rồi chỉnh ngay: phơi sáng, cân bằng trắng, cứu vùng cháy sáng, mở vùng tối, khử sương mù, giảm nhiễu, làm nét, làm mịn da chân dung. Bấm **Lưu ảnh** là xong. Ảnh gốc không bao giờ bị ghi đè. Phần mềm chạy trên máy, không cần mạng.



Ảnh trước và sau khi bấm một lần, không chỉnh tay.

1. Chuẩn bị
2. Cài đặt
3. Chỉnh ảnh trong 3 bước
4. Làm quen giao diện
5. Các cách mở ảnh
6. So sánh trước / sau
7. Phong cách và cường độ
8. Tinh chỉnh từng thanh
9. Lưu ảnh
10. AI Claude (không bắt buộc)
11. Chỉnh hàng loạt
12. Mẹo chỉnh theo loại ảnh
13. Phím tắt
14. Câu hỏi thường gặp
15. Gỡ cài đặt


1 Chuẩn bị

- **Máy tính Windows 10 hoặc Windows 11.** Phần mềm dùng .NET Framework 4.8 — có sẵn trong Windows 11 và Windows 10 bản 1903 trở lên. Bộ cài tự kiểm tra; nếu thiếu sẽ chỉ đường tới trang tải của Microsoft.
- **Bộ nhớ:** 4 GB RAM là dùng được; ảnh rất lớn (24 megapixel trở lên) nên có 8 GB.
- **Không cần Internet**, trừ khi bật AI Claude (mục 10).
- **Tệp cài đặt** (chọn một):
  - `ChinhAnhAI-1.0.0-CaiDat.exe` — bộ cài, khuyên dùng.
  - `ChinhAnhAI-1.0.0-DiDong.zip` — bản chạy ngay không cần cài (để trong USB, máy công ty...).


2 Cài đặt

Cách 1 — Bộ cài (khuyên dùng)


1. Nhấp đúp tệp `ChinhAnhAI-1.0.0-CaiDat.exe`.
2. Nếu Windows hiện màn hình xanh *"Windows protected your PC"* (SmartScreen): bấm **More info** rồi **Run anyway**. Thông báo này xuất hiện vì phần mềm chưa có chữ ký số, không phải vì có lỗi.
3. Trang chào: bấm **Tiến >**.
4. Chọn thành phần: nên để nguyên cả ba ô — lối tắt trên màn hình, mục *Chỉnh bằng Chỉnh ảnh AI* trong menu chuột phải, và *Gửi tới* (để chỉnh nhiều ảnh một lúc). Bấm **Tiến >**.
5. Thư mục cài: để mặc định `C:\Users\<tên bạn>\AppData\Local\Programs\ChinhAnhAI`. Phần mềm cài cho tài khoản Windows của bạn nên không cần quyền quản trị (Administrator). Bấm **Cài đặt**.
6. Bấm **Hoàn thành**. Để tick *Mở Chỉnh ảnh AI ngay* thì phần mềm mở luôn.




Bước 3 — trang chào



Bước 4 — chọn thành phần



Bước 5 — thư mục cài (trên máy bạn là C:\Users\...)



Bước 6 — cài xong

Cài xong, máy có:

- Biểu tượng **Chỉnh ảnh AI** trên màn hình và trong menu Start (thư mục *Chỉnh ảnh AI* có thêm *Hướng dẫn sử dụng* và *Gỡ Chỉnh ảnh AI*).
- Chuột phải một ảnh trong thư mục → **Chỉnh bằng Chỉnh ảnh AI**.
- Chọn nhiều ảnh → chuột phải → **Gửi tới (Send to)** → **Chỉnh ảnh AI**.
- Chuột phải ảnh → **Mở bằng (Open with)** → *Chọn ứng dụng khác* → Chỉnh ảnh AI.

> **Windows 11**
> Menu chuột phải gọn của Windows 11 ẩn các mục của phần mềm khác: bấm **Hiện thêm tùy chọn (Show more options)** ở cuối menu, hoặc giữ Shift khi bấm chuột phải.

Cập nhật phiên bản mới: đóng Chỉnh ảnh AI, chạy bộ cài mới — cài đè lên bản cũ. Cài đặt và API key được giữ nguyên.

Cách 2 — Bản di động (không cài)

1. Chuột phải tệp `ChinhAnhAI-1.0.0-DiDong.zip` → **Extract All...** (Giải nén tất cả) vào thư mục bất kỳ, vd `D:\ChinhAnhAI`.
2. Nhấp đúp `ChinhAnhAI.exe` (SmartScreen: More info → Run anyway).
3. Muốn có lối tắt: trong phần mềm vào Cài đặt → **Lối tắt trên màn hình** và **Thêm vào menu chuột phải "Gửi tới"**.

Bản di động không thêm mục *Chỉnh bằng Chỉnh ảnh AI* vào menu chuột phải; mọi chức năng khác giống bản cài.

---


3 Chỉnh ảnh trong 3 bước

1. **Mở ảnh:** bấm Mở ảnh (Ctrl + O), kéo thả ảnh vào cửa sổ, hoặc chuột phải ảnh → *Chỉnh bằng Chỉnh ảnh AI*.
2. **Chờ vài giây:** phần mềm tự phân tích và chỉnh ngay (vạch tím – cam chạy ở mép trên là đang xử lý). Thanh trạng thái dưới cùng cho biết phần mềm nhận ra gì, vd *"Chân dung · hơi tối (+1.2 EV) · nhiễu thấp · 1 khuôn mặt"*.

3 **Lưu:** bấm **Lưu ảnh** (Ctrl + S). Ảnh mới nằm cạnh ảnh gốc, tên thêm `_AI` (vd `IMG_0412_AI.jpg`). Bấm **Mở thư mục** ở góc dưới bên phải để xem.

> **Mẹo**
> Nhấn giữ chuột trên ảnh để xem lại ảnh gốc, thả ra để xem ảnh đã chỉnh. Nếu thấy chỉnh hơi “quá tay”, kéo thanh **Cường độ chỉnh** xuống 60–80%.

4 Làm quen giao diện



Cửa sổ chính. Ảnh chụp minh hoạ; trên máy bạn khung cửa sổ theo giao diện Windows.

	Phần	Dùng để
1	Mở ảnh	Chọn một hoặc nhiều ảnh (chọn nhiều thì phần mềm hỏi có chỉnh hàng loạt không).
2	Chỉnh tự động	Chỉnh lại theo phong cách bạn chọn gần nhất (ban đầu là *Tự động*), cường độ 100%, bỏ các chỉnh tay. Nếu đã bật AI Claude thì nhờ AI chỉnh. Phím `A`.
3	Lưu ảnh / Lưu thành...	Lưu ngay với tên `_AI`; *Lưu thành...* để tự chọn tên, nơi lưu, định dạng.
4	So sánh trước / sau	Chia đôi ảnh: bên trái ảnh gốc, bên phải ảnh đã chỉnh. Phím `C`.
5	‹ ›	Mở ảnh trước / sau trong cùng thư mục — chỉnh lần lượt cả thư mục rất nhanh. Phím `←` `→`.
6	Chỉnh hàng loạt...	Chỉnh nhiều ảnh một lúc (mục 11). `Ctrl` + `B`.
7	Cài đặt	API key AI Claude, nơi lưu, tên tệp, chất lượng, cỡ ảnh lưu, lối tắt.

8	Khung ảnh	Nhấn giữ chuột để xem ảnh gốc. Kéo thả ảnh vào đây để mở.
9	Phong cách	Mỗi ô là chính ảnh của bạn theo một kiểu — bấm để chọn (mục 7).
10	Cường độ chỉnh	0% = ảnh gốc, 100% = mức phần mềm chọn, tới 150% = đậm hơn.
11	AI Claude	Bật / tắt AI, ô ghi yêu cầu bằng lời, nút *Nhờ AI chỉnh ảnh này* (mục 10).
12	Tinh chỉnh +	Mở 21 thanh chỉnh chi tiết như Lightroom (mục 8).
13	Thanh trạng thái	Tên và cỡ ảnh, cảnh phần mềm nhận ra; lưu xong hiện đường dẫn và nút *Mở thư mục*.


5 Các cách mở ảnh

- Nút **Mở ảnh** hoặc Ctrl + O.
- Kéo thả ảnh (hoặc cả thư mục) từ File Explorer vào cửa sổ.
- Chuột phải ảnh → **Chỉnh bằng Chỉnh ảnh AI** (bản cài), hoặc **Mở bằng → Chọn ứng dụng khác → Chỉnh ảnh AI**.
- Chọn nhiều ảnh → chuột phải → **Gửi tới → Chỉnh ảnh AI**: phần mềm hỏi chỉnh hàng loạt tất cả hay chỉ mở ảnh đầu tiên.
- Đang mở một ảnh: ‹ › hoặc ← → sang ảnh khác cùng thư mục.

Định dạng mở được: JPG, PNG, BMP, TIFF, GIF. Ảnh chụp dọc bằng điện thoại tự xoay đúng chiều. **Chưa mở được** ảnh RAW (.CR2, .NEF, .ARW...) và HEIC của iPhone — xem mục 14.

6 So sánh trước / sau

- **Nhấn giữ chuột** trên ảnh (hoặc giữ phím Space) để xem ảnh gốc; thả ra để xem ảnh đã chỉnh.
- **So sánh trước / sau** (phím C): một vạch chia đôi ảnh — bên trái *TRƯỚC*, bên phải *SAU*. Kéo chuột trên ảnh để dời vạch. Bấm lại nút để tắt.



Chế độ so sánh: ảnh mờ sương trước (trái) và sau khi khử sương (phải).

7 Phong cách và cường độ

Các ô phong cách bên phải hiện sẵn ảnh của bạn theo từng kiểu. Bấm một ô để chọn; ô đang chọn có viền tím.



Cùng một ảnh theo các phong cách.

Phong cách	Hợp với
Tự động (mặc định)	Mọi ảnh. Phần mềm tự chọn theo cảnh: có khuôn mặt → kiểu Chân dung; trời, cây cỏ → kiểu Phong cảnh; còn lại → chỉnh tự nhiên, tươi hơn một chút.

Tự nhiên	Chỉ sửa lỗi kỹ thuật (sáng, màu, cháy, nhiễu), không thêm “gu”. Ảnh tài liệu, sản phẩm, ảnh cần trung thực.
Sống động	Màu tươi, rõ nét: ảnh du lịch, sự kiện, đăng mạng xã hội.
Chân dung	Da mịn tự nhiên, tông ấm, nền dịu, viền tối nhẹ hướng mắt vào người.
Phong cảnh	Trời xanh trong, cây tươi, khử sương mù, chi tiết rõ.
Sáng trong	Sáng, nhẹ, trong trẻo (kiểu ảnh Hàn Quốc): cà phê, thời trang, ảnh đời thường.
Ấm áp	Nắng vàng, hoài niệm: hoàng hôn, gia đình, kỷ niệm.
Điện ảnh	Vùng tối xanh ngọc, vùng sáng cam, tương phản kiểu phim: đường phố, ảnh nghệ thuật.
Đen trắng	Đen trắng tương phản, cổ điển: chân dung, kiến trúc.
Ảnh gốc	Bỏ mọi chỉnh sửa (để so sánh hoặc làm lại từ đầu).
AI Claude	Thông số do AI chọn sau khi xem ảnh (mục 10).

Cường độ chỉnh nhân mọi chỉnh sửa của phong cách: 0% là ảnh gốc, 100% là mức phần mềm chọn, tối đa 150%. Nhấp đúp thanh để về 100%. Phong cách và cường độ vừa chọn được nhớ cho những ảnh mở sau.

8 Tinh chỉnh từng thanh

Bấm **TINH CHỈNH +** ở cột phải để mở 21 thanh. Các thanh hiện sẵn giá trị phần mềm (hoặc AI) đã chọn — bạn chỉ cần kéo thêm chỗ chưa ưng.



Các thanh tinh chỉnh

- **Kéo** thanh để chỉnh; ảnh cập nhật ngay.
- **Nhấp đúp** một thanh để trả về giá trị tự động.
- Giữ **Shift** khi kéo để chỉnh mịn; hoặc bấm vào thanh rồi dùng ← → (giữ **Shift**: bước ×10).
- **Bỏ các chỉnh tay** xoá mọi thanh bạn đã kéo, giữ phong cách.
- Đổi cường độ thì giữ phần chỉnh tay; **đổi phong cách thì phần chỉnh tay bị bỏ** — chọn phong cách trước, tinh chỉnh sau.

> **Làm nét và giảm nhiễu**
> Bản xem trước là ảnh thu nhỏ, nên hai thanh này nhìn nhẹ hơn thực tế. Kiểm tra ảnh đã lưu ở cỡ 100% nếu cần chính xác.

Thanh	Tác dụng	Dùng khi
Ánh sáng		
Phơi sáng	Sáng / tối toàn ảnh, đơn vị EV (+1 = sáng gấp đôi).	Ảnh tối hoặc quá sáng.
Tương phản	Khác biệt giữa vùng sáng và tối.	Ảnh “nhạt” (+), ảnh gắt (–).
Vùng sáng	Chỉ các vùng sáng; kéo âm để lấy lại chi tiết.	Trời trắng bệch, áo trắng cháy.

Thanh	Tác dụng	Dùng khi
Vùng tối	Chỉ các vùng tối; kéo dương để thấy rõ chỗ tối.	Ngược sáng, mặt người bị tối.
Điểm trắng	Độ sáng của chỗ sáng nhất.	Nền trắng bị xám (+).
Điểm đen	Độ đậm của chỗ tối nhất; kéo âm cho đen sâu.	Ảnh bạc, mờ (−).
Màu sắc		
Nhiệt độ màu	+ ấm (vàng), − lạnh (xanh).	Đèn vàng trong nhà (−), bóng râm xanh (+).
Sắc độ (tint)	+ hồng tím, − xanh lá.	Ảnh ám xanh lá do đèn huỳnh quang (+).
Sống động	Tăng màu nhạt nhiều, màu đã đậm ít, giữ màu da.	Muốn màu tươi mà da vẫn tự nhiên.
Bão hòa	Tăng / giảm đều mọi màu.	Giảm màu kiểu phim (−). Tránh kéo quá +20.
Chi tiết		
Rõ nét (clarity)	Tương phản chi tiết, kết cấu; âm để mềm ảnh.	Phong cảnh, kiến trúc (+); da mặt (0 hoặc −).
Khử sương mù	Xoá lớp sương, khói, kính mờ; âm để thêm sương.	Ảnh xa, trời mù, chụp qua kính.
Làm nét	Làm sắc cạnh, có ngưỡng để không làm nổi nhiễu.	Ảnh hơi mềm; 30–50 là thường dùng.
Giảm nhiễu	Làm sạch hạt sạn (độ sáng và màu).	Ảnh đêm, ảnh tối được kéo sáng.
Làm mịn da	Mịn da, giữ mắt, môi, tóc; chỉ áp quanh khuôn mặt tìm được.	Chân dung; 15–35 là tự nhiên.
Hiệu ứng		
Viền tối	Âm: tối bốn góc, hướng mắt vào giữa; dương: sáng góc.	Chân dung, ảnh nghệ thuật (−10 … −25).
Làm phai (film)	Nâng điểm đen, màu đen bạc kiểu phim.	Ảnh hoài niệm.
Màu vùng tối — sắc / mức	Tô một màu vào vùng tối (sắc độ 0–360°).	Kiểu điện ảnh: xanh ngọc ~190°.

Thanh	Tác dụng	Dùng khi
Màu vùng sáng — sắc / mức	Tô một màu vào vùng sáng.	Nắng ấm: cam ~35–45°.
Ảnh đen trắng	Chuyển đen trắng (ô tick dưới các thanh).	Dùng kèm Tương phản, Rõ nét.

9 Lưu ảnh

- **Lưu ảnh** (`Ctrl` + `S`): lưu ngay cạnh ảnh gốc, tên thêm `_AI`. Nếu tên đã có, phần mềm thêm số `(2)`, `(3)`... — không ghi đè ảnh đã lưu. Phần mềm **không bao giờ ghi đè ảnh gốc**, kể cả khi dùng *Lưu thành...*.
- **Lưu thành...** (`Ctrl` + `Shift` + `S`): tự chọn tên, thư mục và định dạng (JPEG, PNG, TIFF).
- Ảnh JPEG lưu ra giữ thông tin EXIF của ảnh gốc: máy chụp, ngày giờ, vị trí GPS. Ảnh xuất ở **cỡ thật** của ảnh gốc (ảnh 24 megapixel mất vài giây).
- Đổi cách lưu trong **Cài đặt** → *Lưu ảnh*: thư mục lưu riêng, chữ thêm vào tên tệp, chất lượng JPEG (mặc định 95), và **cỡ ảnh lưu** — chọn *Cạnh dài 2048 điểm* cho ảnh đăng Facebook, Zalo: nhẹ, tải nhanh mà vẫn nét.


10 AI Claude (không bắt buộc)

Không có AI, phần mềm vẫn tự chỉnh bằng phân tích ảnh trên máy: đo độ sáng, tìm điểm trung tính để cân màu, đo nhiễu, nhận diện khuôn mặt (để đo sáng theo mặt như thợ ảnh), nhận diện trời, cây cỏ, sương mù, ngược sáng, cảnh đêm.

Bật **AI Claude** thì AI của Anthropic xem ảnh và chọn thông số như một thợ hậu kỳ: phân biệt được hoàng hôn với ảnh ám màu, cảnh đêm có chủ ý với ảnh thiếu sáng, biết món ăn, sản phẩm, chân dung... và làm theo yêu cầu bằng lời của bạn.

Bật AI Claude

1. Tạo API key tại console.anthropic.com/settings/keys (cần đăng ký và nạp tiền vào tài khoản Anthropic).
2. Trong phần mềm: **Cài đặt** → dán key vào ô *API key* → bấm **Kiểm tra key** (không tốn phí) — thấy *"Key dùng được..."* là được.
3. Tick *Dùng AI Claude khi bấm Chỉnh tự động và khi mở ảnh* → **Lưu cài đặt**.



Cửa sổ Cài đặt: phần AI Claude ở trên, cách lưu ảnh ở dưới.

Dùng AI

- Mở ảnh hoặc bấm **Chỉnh tự động**: AI chỉnh, thường mất 10–30 giây. Trong lúc chờ bạn đã thấy bản chỉnh trên máy.
- Bất cứ lúc nào: bấm **Nhờ AI chỉnh ảnh này** hoặc ô **AI Claude** trong lưới phong cách.
- AI làm trên nền phong cách đang chọn. Dòng chữ dưới nút cho biết AI thấy gì và đã chỉnh gì.
- Ô **Yêu cầu thêm cho AI** nhận mong muốn bằng lời, ví dụ: *"tông ấm kiểu phim, da sáng hồng"*, *"giữ không khí u buồn của trời mưa"*, *"nền trắng tinh cho ảnh sản phẩm"*.
- Kết quả AI vẫn tinh chỉnh tay được như mọi phong cách khác.

> **Chi phí và riêng tư**
> Mỗi lần nhờ AI tốn phí API của Anthropic — ước chừng 0,03–0,07 USD mỗi ảnh với model mặc định *claude-opus-5-5*; chọn *claude-sonnet-5-5* hoặc *claude-haiku-5-5* trong Cài đặt để rẻ hơn (xem giá chính xác trên trang Anthropic). Ảnh gửi đi chỉ là bản thu nhỏ 1280 điểm; ảnh gốc cỡ thật và việc chỉnh điểm ảnh vẫn ở trên máy bạn. API key được mã hoá theo tài khoản Windows.


Nếu AI lỗi (mất mạng, key sai, hết hạn mức...), phần mềm giữ nguyên bản chỉnh trên máy và báo lỗi màu đỏ ở khung AI.

---

11 Chỉnh hàng loạt

Bấm **Chỉnh hàng loạt...** (Ctrl + B), hoặc chọn nhiều ảnh trong thư mục → chuột phải → **Gửi tới → Chỉnh ảnh AI**.

1. Thêm ảnh: **Thêm ảnh...**, **Thêm thư mục...** (lấy cả thư mục con) hoặc kéo thả vào danh sách. Chọn dòng rồi bấm **Delete** để bỏ bớt.
2. Chọn phong cách, cường độ, và có nhờ AI chỉnh từng ảnh hay không.
3. **Lưu vào:** để trống thì mỗi ảnh lưu vào thư mục con `Da chinh AI` ngay cạnh nó; hoặc chọn một thư mục chung.
4. Bấm **Bắt đầu chỉnh**. Cột *Trạng thái* báo từng ảnh; xong bấm **Mở thư mục kết quả**. Bấm **Dừng** để dừng giữa chừng.



Chỉnh xong 4 ảnh.

Mỗi ảnh được phân tích và chỉnh **riêng** — ảnh tối được kéo sáng, ảnh ám màu được cân màu — chứ không áp một bộ thông số cho tất cả.

12 Mẹo chỉnh theo loại ảnh

Bắt đầu từ phong cách gợi ý, xem kết quả, rồi chỉ kéo thêm các thanh dưới đây nếu cần.

Chân dung

Phong cách **Chân dung**. Da mịn quá: *Làm mịn da* 15–25. Mặt còn tối: *Vùng tối* +20. Tránh *Rõ nét* dương cao.

Ngược sáng

Mặt tối, nền trời sáng: *Vùng tối* +30 … +50, *Vùng sáng* −30 … −60. Nếu thấy "giả", giảm *Rõ nét*.

Phong cảnh, du lịch

Phong cảnh hoặc **Sống động**. Trời nhạt: *Vùng sáng* −30, *Khử sương mù* +10 … +20.

Trong nhà đèn vàng

Nhiệt độ màu −10 … −25 cho bớt vàng, nên còn chút ấm cho tự nhiên.

Ảnh đêm

Tự động giữ đêm vẫn là đêm. Ảnh sạn: *Giảm nhiễu* 40–60. Đừng kéo *Phơi sáng* quá +1.

Món ăn

Sống động hoặc **Ấm áp**; *Nhiệt độ màu* +5 … +10, *Rõ nét* +10 cho món ăn "ngon mắt".

Sản phẩm, tài liệu nền trắng

Tự nhiên; *Điểm trắng* +20 … +40 cho nền trắng tinh; chỉnh *Nhiệt độ*, *Sắc độ* tới khi nền hết ám màu.

Ảnh cũ, bạc màu, ảnh scan

Tự động; *Điểm đen* −30 … −60 cho đậm lại, *Sống động* +20.

13 Phím tắt

Phím	Việc
Ctrl + O	Mở ảnh
Ctrl + S	Lưu ảnh (tên `_AI`, cạnh ảnh gốc)
Ctrl + Shift + S	Lưu thành…
Ctrl + B	Chỉnh hàng loạt
A	Chỉnh tự động
C	Bật / tắt so sánh trước / sau
Giữ Space hoặc nhấn giữ chuột trên ảnh	Xem ảnh gốc
← →	Ảnh trước / sau trong thư mục (khi không chọn thanh chỉnh nào)
Nhấp đúp thanh chỉnh	Trả thanh về giá trị tự động

14 Câu hỏi thường gặp

Windows báo "Windows protected your PC" khi mở bộ cài?

Phần mềm chưa có chữ ký số nên SmartScreen cảnh báo. Bấm **More info** → **Run anyway**.

Không thấy “Chỉnh bằng Chỉnh ảnh AI” khi chuột phải?

Trên Windows 11 bấm **Hiện thêm tùy chọn** hoặc giữ `Shift` khi chuột phải. Mục này chỉ có ở bản cài và chỉ hiện khi chọn một ảnh; chọn nhiều ảnh thì dùng **Gửi tới**.

Ảnh chỉnh xong đậm quá / chưa hợp ý?

Kéo **Cường độ chỉnh** xuống 60–80%, hoặc chọn phong cách **Tự nhiên**. Muốn làm lại từ đầu: bấm ô **Ảnh gốc** rồi chọn lại phong cách.

Mở ảnh iPhone (.HEIC) không được?

Phiên bản này chưa đọc HEIC và RAW. Trên iPhone: **Cài đặt → Camera → Định dạng → Tương thích nhất** để từ nay chụp JPEG; ảnh đã chụp thì chuyển sang JPEG trước bằng ứng dụng bạn quen dùng.

Ảnh gốc có bị thay đổi không?

Không. Phần mềm chỉ đọc ảnh gốc và luôn lưu ra tệp mới.

Ảnh đã lưu nằm ở đâu?

Cùng thư mục với ảnh gốc, tên thêm `_AI` (chỉnh hàng loạt: thư mục con `Da chinh AI`), trừ khi bạn đổi trong Cài đặt. Sau khi lưu, bấm **Mở thư mục** ở góc dưới.

Máy chậm với ảnh lớn?

Khi kéo thanh, phần mềm chỉ dựng bản xem trước nên vẫn nhanh; lúc lưu mới xử lý ảnh cỡ thật (vài giây với ảnh 24 megapixel). Chọn **Cỡ ảnh lưu** nhỏ hơn trong Cài đặt nếu không cần ảnh cỡ gốc.

AI báo lỗi?

API key không đúng: kiểm tra lại key (nút **Kiểm tra key**). *Vượt giới hạn / quá tải*: đợi vài phút. *Không kết nối được*: kiểm tra Internet. Trong mọi trường hợp bạn vẫn dùng được bản chỉnh trên máy.

Bộ cài báo thiếu .NET Framework?

Bấm **Yes** để mở trang tải .NET Framework 4.8 của Microsoft, cài xong chạy lại bộ cài. (Hiếm gặp: Windows 10 bản 1903 trở lên và Windows 11 đều có sẵn.)

---

15 Gỡ cài đặt

- **Settings → Apps → Installed apps** (Cài đặt → Ứng dụng) → **Chỉnh ảnh AI** → **Uninstall**; hoặc menu Start → *Chỉnh ảnh AI → Gỡ Chỉnh ảnh AI*.
- Bộ gỡ xoá phần mềm, lối tắt và các mục menu chuột phải, rồi hỏi có xoá luôn cài đặt (API key, thư mục lưu...) không. **Ảnh bạn đã chỉnh không bị xoá.**
- Bản di động: chỉ cần xoá thư mục đã giải nén (và lối tắt nếu đã tạo).

Chỉnh ảnh AI 1.0.0. Bộ nhận diện khuôn mặt dùng tệp *haarcascade_frontalface_default.xml* của OpenCV theo giấy phép Intel (xem tệp `GIAY_PHEP_BEN_THU_BA.txt` đi kèm phần mềm). AI Claude là dịch vụ của Anthropic; dùng theo điều khoản của Anthropic.