3 Dモデルの表示

これまでは、球体等のプリミティブと呼ばれる3Dオブジェクトを 描画してきました。

ここでいうプリミティブとは、プログラム上で生成できる簡易的な3D形状のことです。

実際のゲームに登場するようなキャラクターやステージを描画するには、 画像のように、外部ファイルを読み込んで、画面描画していく手順を取ります。

試しにこちらで用意した3Dステージを画面に描画していきたいと思います。

GameSceneクラスを作り、シーン遷移できるようにして、 3Dステージを描画するためのStageクラスを作成していきます。




3階層の作り方、覚えてますでしょうか?

```
private:
   // 3DモデルのハンドルID
   int modelId_;
};
Stage. cpp
#include <DxLib.h>
#include "../Application.h"
#include "Stage.h"
Stage::Stage(void)
}
Stage::~Stage(void)
}
void Stage::Init(void)
{
   // 外部ファイルの3Dモデルをロード
   modelId_ = MVILoadModel(
               (Application::PATH_MODEL + "Stage/Stage.mvl").c_str());
   // 3 Dモデルの大きさを設定(引数は、x, y, zの倍率)
   MVISetScale(modelId_, { 1.0f, 1.0f, 1.0f });
   // 3 Dモデルの位置(引数は、3 D座標)
   MVISetPosition(modelId_, { 0.0f, 0.0f, 0.0f });
   // 3 Dモデルの向き(引数は、x, y, zの回転量。単位はラジアン。)
   MVISetRotationXYZ(modelId_, { 0.0f, DX_PI_F, 0.0f });
}
void Stage::Update(void)
```

```
{
}

void Stage::Draw(void)
{
    // ロードされた3Dモデルを画面に描画
    MVIDrawModel(modelId_);
}

void Stage::Release(void)
{
    // ロードされた3Dモデルをメモリから解放
    MVIDeleteModel(modelId_);
}
```



こんな感じでステージモデルが描画されたらOKです。

このステージを使って簡単なラインディフェンスゲームを作りたいと思います。

赤点線のゲームラインがしっかり見えるように、 カメラ調整を行ってから、本格的にゲーム作りに入っていきましょう。 カメラの位置や角度を調整したいのですが、 プログラム内の数字を変更して、実行して、確認して、 イマイチだったら、また変更して、実行して、確認して。。。を 何度も繰り返すことになりますので、フリーカメラの機能を追加して、 座標や角度を可視化していきたいと思います。

カメラにSTATEデザインパターンとして、MODEを追加します。

```
Camera. h
public:
  // カメラモード
   enum class MODE
      NONE.
     FIXED_POINT, // 定点カメラ
                    // フリーモード
      FREE.
  };
   ~ 省略 ~
   void SetBeforeDraw(void);
   void SetBeforeDrawFixedPoint(void);
   void SetBeforeDrawFree(void);
   ~ 省略 ~
  // カメラモードの変更
   void ChangeMode (MODE mode);
private:
  // カメラモード
   MODE mode;
   ~ 省略 ~
```

```
Camera. cpp
```

```
void Camera::Init(void)
{
                                            最終的には、
   // カメラの位置
                                            ここの位置と角度の
   pos_{-} = \{ 0.0f, 500.0f, -500.0f \};
                                            数字を変える。
   // カメラの角度
   angles_ = { 40.0f * DX_PI_F / 180.0f, 0.0f, 0.0f };
   // 定点カメラを初期状態にする
   ChangeMode (MODE::FREE);
}
void Camera::SetBeforeDraw(void)
{
   // クリップ距離を設定する(SetDrawScreenでリセットされる)
   SetCameraNearFar(10.0f, 30000.0f);
   switch (mode_)
   {
   case Camera::MODE::FIXED_POINT:
                                         STATE
      SetBeforeDrawFixedPoint();
                                          デザインパターン
      break;
   case Camera::MODE::FREE:
      SetBeforeDrawFree();
      break;
   }
   // カメラの設定(位置と角度による制御)
   SetCameraPositionAndAngle(
      pos_,
      angles_.x,
      angles_.y,
      angles_.z
   );
}
```

```
void Camera::SetBeforeDrawFixedPoint(void)
{
   // 何もしない
}
void Camera::SetBeforeDrawFree(void)
   auto& ins = InputManager::GetInstance();
   // WASDでカメラの位置を変える
   float movePow = 3.0f;
   if (ins. IsNew(KEY_INPUT_W)) { ??? }
   if (ins. IsNew(KEY INPUT A)) { ? ? ? }
                                              ???を埋めて、
   if (ins. IsNew(KEY_INPUT_S)) { ??? }
                                             カメラの座標や角度を動かすよ
   if (ins. IsNew(KEY INPUT D)) { ? ? ? }
   if (ins. IsNew(KEY_INPUT_Q)) { ??? }
   if (ins. IsNew(KEY_INPUT_E)) { ? ? ? }
   // 矢印キ―でカメラの角度を変える
   float rotPow = 1.0f * DX_PI_F / 180.0f;
   if (ins. IsNew(KEY_INPUT_DOWN))
                                     { ??? }
   if (ins. IsNew(KEY_INPUT_UP))
                                     {???}
   if (ins. IsNew(KEY INPUT RIGHT))
                                     { ??? }
   if (ins. IsNew(KEY_INPUT_LEFT))
                                     { ??? }
                                       InputManager への
}
                                       各種キー登録を忘れずに
```

※ カメラの移動について

Wキーを押すと、ワールドZ軸の正方向にカメラが移動、 Dキーを押すと、ワールドX軸の正方向にカメラが移動する形で大丈夫です 本来であれば、Wキーを押すと、ワールドではなく、カメラの前方方向に 移動するのが正しいのですが、もう少し、授業が進んでから紹介します。 どうしてもという方は、個別にお尋ねください。


```
void Camera::Draw(void)
{
   DrawFormatString(0, 0, 0x000000,
       カメラ座標: (%. 2f, %. 2f, %. 2f), pos_. x, pos_. y, pos_. z);
   DrawFormatString(0, 20, 0x000000, "カメラ角度:(%.2f, %.2f, %.2f)",
      angles_. x * 180.0f / DX_{PI_F},
      angles_.y * 180.0f / DX_PI_F,
      angles_. z * 180.0f / DX_{PI_F};
}
void Camera::Release(void)
}
void Camera::ChangeMode(MODE mode)
   // カメラモードの変更
   mode_ = mode;
   // 変更時の初期化処理
   switch (mode_)
   case Camera::MODE::FIXED_POINT:
      break;
   case Camera::MODE::FREE:
      break;
   }
}
```

```
カメラの機能追加が終わったら、
SceneManagerからゲッター経由でCameraポインタを取得できるようにして、
ゲームシーンのInitでカメラモードをフリーモードに設定しましょう。

void GameScene::Init(void)
{

stage_ = new Stage();
 stage_->Init();

// カメラをフリーモードにする
 SceneManager::GetInstance().GetCamera()->ChangeMode(Camera::MODE::FREE);
}
```



カメラ移動できるようになっていると思います。 (上図のカメラ設定では、ゲームラインが見えないので使えませんが。。)

自分が見やすいカメラにして、画面に表示されている座標や角度を、 カメラクラスの初期値として設定しましょう。