Instalación de DNS en Linux server 24.04

El servidor DNS es el encargado de convertir URL (dominios + servicios) en direcciones IP, por ejemplo, podemos configurarlo con el dominio victor.com e indicarle que cuando alguien escriba en su navegador www.victor.com, pues convierta esa URL en una dirección IP 192.168.56.1 que es a fin de cuenta la dirección donde estará escuchando un servidor Web en este caso. Este se hace por dos razones, la primera porque a los usuarios le es prácticamente imposible recordar direcciones IP, siendo mucho más amigable los nombres de dominio, la segunda porque a fin de cuenta los ordenadores o servidores se comunican por direcciones IP.

Teniendo un Ubuntu Server instalado y funcionando, los datos del servidor para esta guía serían:

//Información del sistema base:

• Nombre de host: ns1

• FQDN: ns1.victor.com

• Dirección IP: 192.168.56.1 (La misma dirección IP que la de DHCP)

//Los archivos a editar en esta guía son:

- /etc/bind/named.conf.options
- /etc/default/named
- /etc/bind/named.conf.local
- /etc/bind/zonas/db.networld.cu (archivo inexistente, lo crearemos nosotros)
- /etc/bind/zonas/db.10.10.20 (archivo inexistente, lo crearemos nosotros)

Sigue los siguientes pasos sustituyendo el dominio de segundo nivel·"networld" por tu nombre y el dominio superior (TLD) ".cu" por ".es":

1- Lo primero que haremos siempre, comprobar actualizaciones:

```
# sudo apt update
# sudo apt upgrade
usuario@usuario:~$ sudo apt update && sudo apt upgrade
[sudo] password for usuario:
```

- 2- Nos instalamos el paquete de Bind9 y Nano para editar archivos en caso de que no lo tengamos.
- # sudo apt install bind9 bind9-utils nano

```
usuario@usuario:~s sudo apt install bind9 bind9-utils nano
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando ârbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
bind9 ya está en su versión más reciente (1:9.18.28-@ubuntu0.24.04.1).
bind9-utils ya está en su versión más reciente (1:9.18.28-@ubuntu0.24.04.1).
bind9-utils ya está en su versión más reciente (1:9.18.28-@ubuntu0.24.04.1).
nano ya está en su versión más reciente (7:2-zubuntu0.1).
Los paquetes indicados a continuación se instalaron de forma automática y ya no son necesarios.
linux-headers-6.8.0-41 linux-headers-6.8.0-41-generic
linux-tools-6.8.0-41 linux-tools-6.8.0-41-generic
Utilice «sudo apt autoremove» para eliminarlos.
de actualizados, ó nuevos se instalarán, ó para eliminar y 2 no actualizados.
```

- 3- Comprobamos si Bind9 ya está en funcionamiento, los errores o advertencias son normales (aún no hemos realizado ninguna configuración)
- # systemctl status bind9

- 4- Permitir de forma sencilla en el Firewall local, el acceso al puerto y protocolo que utiliza Bind9
- # sudo ufw allow bind9

```
usuario@usuario:~$ sudo ufw allow bind9
Rules updated
Rules updated (v6)
```

//Debe arrojar, Rules Update o Rule added

- 5- Configuración mínima de Bind9
- # sudo nano /etc/bind/named.conf.options

//Líneas a modificar, agregar o eliminar (el archivo debe contener lo siguiente)

```
options {
  directory "/var/cache/bind"

    listen-on { any; };
    allow-query { localhost; 10.10.20.0/24; };
    forwarders {
        8.8.8.8;
        8.8.4.4;
    };
    dnssec-validation no;
};
```

```
GNU nano 7.2
                                                                                        /etc/bind/named.conf.options
options
         directory "/var/cache/bind";
         listen-on { any; };
allow-query { localhost; 192.168.56.0/24; };
forwarders { 8.8.8.8; 8.8.4.4; };
dnssec-validation no;
         // If there is a firewall between you and nameservers you want // to talk to, you may need to fix the firewall to allow multiple // ports to talk. See http://www.kb.cert.org/vuls/id/800113
         // If your ISP provided one or more IP addresses for stable
         // nameservers, you probably want to use them as forwarders.
// Uncomment the following block, and insert the addresses replacing
         // the all-0's placeholder.
         //_forwarders {
                   0.0.0.0;
          // If BIND logs error messages about the root key being expired,
         // you will need to update your keys. See https://www.isc.org/bind-keys
         //dnssec-validation auto;
         listen-on-v6 { any; };
```

- //listen-on: define la dirección donde estará escuchando Bind9, si no sabes con exactitud, utiliza la opción any.
- //allow-query: define desde que redes o ip es posible realizar consultas, normalmente la misma red a la que pertenece el servidor DNS.
- //forwarders: define servidores DNS a los cuales Bind9 reenviará las consultas que él no pueda resolver.
- //dnssec-validation: define si se validará un dnssec.
- 6- Obligar el uso único de IPv4
- # sudo nano /etc/default/named

//Modificar la línea dejándola así: OPTIONS="-u bind -4"

```
GNU nano 7.2 /etc/default/named
#
# run resolvconf?
RESOLVCONF=no
# startup options for the server
OPTIONS="-u bind -4"
```

- 7- Comprobar la configuración de Bind9 y reiniciar el servicio si todo está bien, luego lanzar status para ver si no hay errores.
- # sudo named-checkconf

```
usuario@usuario:~$ sudo named-checkconf
/etc/bind/named.conf.options:26: 'dnssec-validation' redefined near 'dnssec-validation'
```

//Sirve para chequear la sintaxis de los ficheros de configuración de BIND.

sudo systemctl restart bind9
systemctl status bind9

```
8-Agregarlas Zonas

# sudo nano /etc/bind/named.conf.local

zone "victor.com" IN {
          type master;
          file "/etc/bind/zonas/db.victor.com";
};

zone "56.168.192.in-addr.arpa" {
          type master;
          file "/etc/bind/zonas/db.192.168.56";
};
```

```
GNU nano 7.2 //etc/bind/named.conf.local //
// Do any local configuration here
//
// Consider adding the 1918 zones here, if they are not used in your
// organization
//include "/etc/bind/zones.rfc1918";

zone "Victor.com" IN {
    type master;
    file "/etc/bind/zonas/db.victor.com";
};

zone "56.168.192.in-addr.arpa" {
    type master;
    file "/etc/bind/zonas/db.192.168.56";
};
```

//Vas a cambiar el dominio por el que vas a usar al igual que la dirección IP, fíjate que se lee la IP de atrás a adelante obviando el último octeto. Por ejemplo, en el caso la IP es: 10.10.20.13 y está representada en el archivo así: 20.10.10.

//La zona networld.cu es la zona directa de nuestro DNS.

//La zona 56.168.192.in-addr.arpa es la zona inversa para nuestros PTR.

//Los archivos de zona configurados hay que crearlos porque lógicamente no existen [db.victor.com y db.192.168.56]

9- Creando el directorio donde guardaremos los archivos de zonas y luego creamos las dos zonas, la directa y la inversa.

```
# sudo mkdir /etc/bind/zonas
```

usuario@usuario:~\$ sudo mkdir /etc/bind/zonas

//Ten en cuenta cambiar los nombres de archivos según el dominio y la IP usada.

```
# sudo nano /etc/bind/zonas/db.victor.com
```

```
$TTL
         1D
@
        ΙN
                 SOA
                          ns1.networld.cu. admin.networld.cu. (
                          ; Serial
        1
        12h
                          ; Refresh
        15m
                          ; Retry
         3w
                          ; Expire
        2h
             )
                          ; Negative Cache TTL
        Registros NS
;
        ΙN
                 NS
                          ns1.networld.cu.
ns1
        IN
                 Α
                          10.10.20.1
                          10.10.20.1
        IN
                 Α
WWW
```

```
GNU nano 7.2
                                                                       /etc/bind/zonas/db.victor.com
        1D
                SOA
                        ns1.victor.com. admin.victor.com. (
                          Serial
        12h
                          Refresh
        15m
                          Retry
        Зω
                          Expire
                          Negative Cache TTL
        Registros NS
                        ns1.victor.com.
        ΙN
                        192.168.56.1
        ΙN
www
        ΙN
                         192.168.56.1
```

// La línea etiquetada como 'serial' recoge un número que deberá incrementarse manualmente cada vez que editemos este archivo, ya sea para modificar nombres o añadir nuevos.

// La línea admin.networld.cu. se trata de la dirección de correo del administrador del servidor DNS sin el @, estos datos al igual que los tiempos de Refrech y demás no se tratan a la ligera, pues son los que dan reputación y confiabilidad a nuestro servidor en el mundo cuando estamos trabajando sobre un servidor DNS autoritativo o real.

```
# sudo nano /etc/bind/zonas/db.192.168.56
$TTL
        1d ;
@
        IN
                 SOA
                          ns1.networld.cu. admin.networld.cu. (
                          20210222
                                           ; Serial
                                           ; Refresh
                          12h
                          15m
                                           ; Retry
                                           ; Expire
                          3w
                          2h
                                           ; Negative Cache TTL
@
       ΙN
                NS
                         ns1.networld.cu.
                          www.networld.cu.
1
        IN
                 PTR
```

```
GNU nano 7.2
                                                                       /etc/bind/zonas/db.192.168.56
       1d ;
IN
                SOA
                        ns1.victor.com. admin.victor.com. (
                                          ; Serial
                        20210222
                                           Refresh
                        15m
                                           Retry
                                           Expire
                        Зω
                                          ; Negative Cache TTL
                        2h
                        ns1.victor.com.
       ΙN
                        www.victor.com.
```

//Es importante en estos dos archivos que acabamos de crear respetar los signos, cualquier error conlleva que el servidor no arranque.

10- Comprobar los archivos de zona que acabamos de crear para ver si todo está bien.

```
# sudo named-checkzone victor.com /etc/bind/zonas/db.victor.com
# sudo named-checkzone db.56.168.192.in-addr.arpa
/etc/bind/zonas/db.192.168.56
```


```
usuario@usuario:~$ sudo named-checkzone victor.com /etc/bind/zonas/db.victor.com
zone victor.com/IN: loaded serial 1
OK
usuario@usuario:~$ sudo named-checkzone db.56.168.192.in-addr.arpa /etc/bind/zonas/db.192.168.56
zone db.56.168.192.in-addr.arpa/IN: loaded serial 20210222
OK
```

//Debemos obtener un OK en cada comprobación

11- Reiniciamos nuevamente

sudo systemctl restart bind9

- 12- Comprobar funcionamiento desde otro PC.
 - A) En la máquina de Windows cliente, indica que el DNS es la máquina que hemos configurado:



También hay que comprobar que el servidor DHCP de Ubuntu este configurado de manera estática. Y ejecutar el comando "sudo netplan apply" para sincronizar los cambios.

```
GNU nano 7.2

# This file is generated from information provided by the datasource. Changes
# to it will not persist across an instance reboot. To disable cloud-init's
# network configuration capabilities, write a file
# /etc/cloud/cloud.cfg.d/99-disable-network-config.cfg with the following:
# network: {config: disabled}
network:
    ethernets:
    enp0s3:
        dhcp4: true
    enp0s8:
        addresses: [192.168.56.1/24]
#        dhcp4: true
        dhcp4: true
        dhcp4: true
        dhcp4: true
        dhcp4: true

#        dhcp4: true

#        dhcp4: true

#        dhcp-identifier: mac

**version: 2**
```

ping www.victor.com

Símbolo del sistema

```
C:\Users\cliente>ping www.victor.com

Haciendo ping a www.victor.com [192.168.56.1] con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 192.168.56.1: bytes=32 tiempo<1m TTL=64
Respuesta desde 192.168.56.1: bytes=32 tiempo=1ms TTL=64
Respuesta desde 192.168.56.1: bytes=32 tiempo=1ms TTL=64
Respuesta desde 192.168.56.1: bytes=32 tiempo=1ms TTL=64

Estadísticas de ping para 192.168.56.1:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
    (0% perdidos),
Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
    Mínimo = 0ms, Máximo = 1ms, Media = 0ms
```

B) Otra opción, podría ser configurar el servidor DHCP para que nos dé los DNS primarios por defecto. Investiga como se configura el servidor DHCP en Ubuntu para que te asigne por defecto el DNS de tu servidor. Comprueba que funciona en la máquina de Ubuntu cliente.

Puedes configurarlo desde el archivo de "/etc/dhcp/dhcpd.conf" escribiendo la siguiente línea de código "option domain-name-servers 192.168.56.1" desde la configuración de reserva o la configuración normal de rango de DHCP.

```
host UCVictor {
    hardware ethernet 08:00:27:80:00:3b;
    fixed-address 192.168.56.33;
    option domain-name-servers 192.168.56.1;
}

#DHCP para la red interna
subnet 192.168.56.0 netmask 255.255.255.0 {
    range 192.168.56.100 192.168.56.200;
    option subnet-mask 255.255.255.0;
    option routers 192.168.56.1;
    option broadcast-address 192.168.56.255;
    option domain-name-servers 192.168.56.1;
```

```
usuario@UCVictor:-$ ping www.victor.com -c4
PING www.victor.com (192.168.56.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from www.victor.com (192.168.56.1): icmp_seq=1 ttl=64 time=0.772 ms
64 bytes from www.victor.com (192.168.56.1): icmp_seq=2 ttl=64 time=0.870 ms
64 bytes from www.victor.com (192.168.56.1): icmp_seq=3 ttl=64 time=1.30 ms
64 bytes from www.victor.com (192.168.56.1): icmp_seq=4 ttl=64 time=0.710 ms
--- www.victor.com ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3042ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.710/0.914/1.304/0.232 ms
```