Лабораторная работа 1. Установка и обзор ОС Microsoft Windows Server 2019.

Задание.

Развернуть виртуальную машину в Oracle VM VirtualBox. Установить на виртуальную машину операционную систему Microsoft Windows Server 2019. Ознакомиться с функционалом Диспетчера серверов. Настроить сетевой интерфейс на Windows Server 2019, проверить связь с сетевым интерфейсом ОС хоста. Подключиться к Windows Server 2019 средствами Удаленного рабочего стола.

Этапы выполнения.

1) Запустить Oracle VirtualBox. Перейти в меню Файл - Менеджер сетей хоста (рис.1). В свойствах сетевого адаптера VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter отключить DHCP сервер, и настроить вручную IP адрес и маску сети (рекомендуется оставить значения по умолчанию — 192.168.56.1, 255.255.25.0).




Рис.1. Менеджер сетей хоста.

После применения настроек перезапустить Oracle VirtualBox.

2) Создать виртуальную машину (ВМ). Выбрать Имя, папку машины, тип и версию ОС. Остальные параметры мастера создания ВМ оставить в значениях по умолчанию.

Перейти в настройки созданной ВМ, раздел Сеть, установить тип подключения — Виртуальный адаптер хоста (рис.2).




Рис.2. Настройки сетевых адаптеров ВМ.

В данном режиме виртуальные машины объединяются в одну виртуальную сеть, без доступа к внешним сетям. Основная система (хост) также подключается к данной сети и доступна по IP-адресу, который установлен на виртуальном адаптере (по умолчанию - 192.168.56.1/24).

- 3) Запустить виртуальную машину и смонтировать в виртуальный привод ISO-образ диска с дистрибутивом Windows Server 2019.
- 4) Установить Windows Server 2019 на ВМ. При установке выбрать редакцию «Windows Server 2019 Datacenter Evaluation (возможности рабочего стола)» (рис.3).




Рис.3. Выбор редакции ОС.

5) После установки и запуска ОС установить Дополнения гостевой ОС (Guest Additions). Подключить образ диска Дополнений гостевой ОС (рис.4) и запустить установку с подключенного носителя.




Рис.4. Дополнения гостевой ОС.

6) Изменить сетевые настройки ВМ, установить тип подключения – NAT.

В данном режиме виртуальная машина получит доступ к внешним сетям (в т.ч. Интернет) по технологии преобразования сетевых адресов (NAT), однако доступ к другим BM отсутствует.

После применения настроек проверить доступ к сети Интернет, и дождаться автоматической активации ОС.

7) После активации снова изменить сетевые настройки ВМ, установить тип подключения - Виртуальный адаптер хоста.

Снимок главного окна VirtualBox с описанием основных параметров виртуальной машины с Windows Server 2019 — в отчет.

8) При запуске Windows Server 2019 (в редакции с графическим интерфейсом) появляется окно Диспетчера серверов (Server Manager), с помощью которого производится первоначальная настройка параметров сервера. Диспетчер серверов позволяет производить настройку и мониторинг работы нескольких серверов. Для управления текущим сервером, на котором установлен Диспетчер, необходимо перейти в раздел Локальный сервер (рис.5).




Рис. 5. Параметры локального сервера в Диспетчере серверов.

- 9) Сменить имя сервера (имя компьютера) присвоить, например, имя «server01».
- 10) Настроить сетевой интерфейс в Windows Server вручную установить IP адрес и маску сети (рисунки 6.1, 6.2, 6.3). IP адрес выбрать из сети 192.168.56.0/24 (или из сети, настроенной в Менеджере сетей хоста VirtualBox). Рекомендуется не

использовать адреса 192.168.56.1 (виртуальный интерфейс хоста) и 192.168.56.100 (виртуальный DHCP сервер).




Рис. 6.1. Настройка сетевого интерфейса




Рис. 6.2. Настройка сетевого интерфейса




Рис. 6.3. Настройка сетевого интерфейса

11) По умолчанию в Windows Server 2019 включен Брандмауэр Защитника Windows, который блокирует нежелательный трафик. С настройками по умолчанию Брандмауэр блокирует входящие подключения по ряду протоколов. Для тестовой среды необходимо отключить Брандмауэр (п.1 на рис.7) или разрешить все входящие подключения (в настройках профиля, к которым можно перейти в п.2 на рис.7).




Рис.7. Настройка Брандмауэра.

12) Проверить доступность сетевого интерфейса виртуальной машины из системыхоста с помощью утилиты Ping.

Утилита Ping направляет эхо-запросы и фиксирует поступающие эхо-ответы по протоколу ICMP.

К примеру, для проверки доступности сервера с IP адресом 192.168.56.10 необходимо в командной строке системы-хоста выполнить: ping 192.168.56.10

Пример вывода команды при успешной проверке связи — на рис.8.

```
Місгоsoft Windows [Version 10.0.18362.535]
(c) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation), 2019. Все права защищены.

С:\WINDOWS\system32>ping 192.168.56.10

Обмен пакетами с 192.168.56.10 по с 32 байтами данных:
Ответ от 192.168.56.10: число байт=32 время<1мс TTL=128

Ответ от 192.168.56.10: число байт=32 время<1мс TTL=128

Статистика Ping для 192.168.56.10:
Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0
(0% потерь)
Приблизительное время приема-передачи в мс:
Минимальное = 0мсек, Максимальное = 0 мсек, Среднее = 0 мсек

С:\WINDOWS\system32>

✓
```

Рис.8. Результат работы утилиты Ping.

Снимок окна "Диспетчер серверов - Локальный сервер" и снимок результатов работы утилиты Ping — в отчет.

Для выгрузки снимков экрана из ВМ должен быть включен Общий буфер обмена в свойствах ВМ VirtualBox (рис.9)




Рис.9. Общий буфер обмена.

13) Разрешить подключения к серверу посредством Удаленного рабочего стола (протокол RDP) (рис.10).




Рис. 10. Настройка Удаленного рабочего стола.

14) Запустить в операционной системе хоста подключение к удаленному рабочему столу (команда «*mstsc*»). Указать IP-адрес гостевой ОС (сетевого интерфейса Windows Server) (рис.11.)




Рис.11. Настройка подключения к удаленному рабочему столу.

В качестве логина и пароля использовать учетные данные, указанные при установке Windows Server. Имя пользователя — Администратор. В ряде случаев

(например, в доменной среде — если необходимо использовать учетные данные локального пользователя), в поле «Имя пользователя» необходимо явно указывать адрес сервера. Пример — «192.168.56.10\Администратор».

Пример подключения — на рис.12.




Рис. 12. Подключение к удаленному рабочему столу.

Свернуть подключение к удаленному рабочему столу в окно и сделать снимок — в отчет.

Отчет:

- снимок главного окна VirtualBox с описанием основных параметров виртуальной машины с Windows Server 2019;
- снимок окна "Диспетчер серверов Локальный сервер";
- снимок результатов работы утилиты Ping доступность сетевого интерфейса виртуальной машины из системы-хоста;
- снимок окна подключения к удаленному рабочему столу ОС виртуальной машины.