Fundamentos de Redes

3º del Grado en Ingeniería Informática



Práctica 1 – Configuración de servicios de red (2 sesiones, 0.5 puntos)

1.1 Objetivos

El objetivo de esta práctica es introducir al alumno en la administración y configuración básica, en un S.O. LINUX, de servicios de red que utilizan la pila de protocolos TCP/IP.

1.2 Información básica para la realización de la práctica

En esta sección se ofrece la información básica y las referencias necesarias para llevar a cabo las tareas que se proponen en la práctica.

1.2.1 Acceso al sistema y elección de sistema operativo

Para la realización de esta práctica, es necesario arrancar el equipo con la opción "Redes"→"Ubuntu 12.04".

Una vez que se haya identificado, puede pasar a modo *superusuario* mediante el siguiente comando, y utilizando la contraseña "finisterre":

sudo su

1.2.2 Servicios de red básicos

En la práctica se han de configurar los servicios de red básicos que se describen a continuación:

Servicio de acceso remoto a un equipo: telnet

El servicio telnet permite acceso remoto a equipos de la red identificados por su dirección IP o su nombre. Para acceder a un equipo debemos introducir:

telnet <dirección IP> o <nombre>

Este servicio no se encuentra instalado en los equipos del laboratorio por lo que habrá que instalarlo mediante las órdenes:

- # apt-get update
- # apt-get install xinetd telnetd



Fundamentos de Redes

3º del Grado en Ingeniería Informática



Para acceder al equipo necesitamos disponer de una cuenta de usuario en dicho sistema.

Las cuentas de usuario se pueden crear desde línea de comandos mediante la orden *adduser*. Por ejemplo:

adduser telemaco

Servicio de transferencia de ficheros: ftp

El servicio *ftp* permite la transferencia de ficheros desde/hacia equipos de la red identificados por su dirección IP o su nombre. El acceso al servicio se realiza también mediante cuentas de usuario. Para conectar vía ftp debemos ejecutar desde nuestro terminal cliente la orden:

ftp <dirección IP> o <nombre>

Las opciones del servidor se pueden configurar en los ficheros /etc/vsftpd.conf y /etc/ftpusers.

- Este servicio ha de ser instalado mediante la orden:
 - # apt-get install vsftpd
- Para obtener más ayuda sobre la configuración de este servidor, consulte la sintaxis del fichero de configuración en el manual del sistema:
 - # man vsftpd.conf

Servicio básico de páginas web: HTTP

El servicio *http* permite la descarga de objetos web situados en un equipo de la red identificado por su dirección IP o su nombre. En este caso vamos a instalar Apache, uno de los servidores HTTP de mayor difusión.

Este servicio ha de instalarse mediante la orden:

apt-get install apache2 apache2-doc

Una vez instalado puede comprobar la correcta instalación del mismo accediendo a la dirección http://localhost desde cualquier navegador.

El servicio se puede iniciar, parar o reiniciar mediante los siguientes comandos:

Fundamentos de Redes

3º del Grado en Ingeniería Informática



```
# service apache2 start
# service apache2 stop
# service apache2 restart
```

La configuración de este servicio se lleva a cabo principalmente mediante los ficheros /etc/apache2/httpd.conf y /etc/apache2/sites-enabled/default.

Para obtener más ayuda sobre la configuración de Apache y las directivas disponibles, abra el navegador web y visite la dirección:

http://localhost/manual

1.2.3 Configuración de servicios básicos controlados por xinetd

Dos de los servicios básicos de red con los que trabajaremos en esta práctica son el servicio telnet y el servicio ftp. Dichos servicios forman parte de lo que se conoce como servicios básicos de red que pueden ser configurados desde un único superservidor: xinetd.

El superservidor *xinetd* permite configurar de forma homogénea distintos servicios básicos de aplicación sobre TCP/IP, de forma que pueda centralizarse el control de acceso y otros aspectos de los mismos.

La configuración de *xinetd* se realiza mediante el fichero /etc/xinetd.conf. Ejemplo de la sintaxis del archivo de configuración:

```
# Ejemplo de fichero /etc/xinetd.conf
defaults {

   instances = 25
   log_type = FILE /var/log/xinetdlog
   log_on_failure +=USERID
}

Includedir /etc/xinetd.d
```

En el ejemplo anterior, se indica que pueden ejecutarse 25 instancias de servicios básicos de red a la vez como máximo. En el fichero /var/log/xinetdlog se almacenan los intentos de acceso a los servicios de red denegados.

Aunque la configuración de los servicios de red anterior está realizada utilizando un único fichero de configuración (*xinetd.conf*), puede indicarse en este fichero, mediante *includedir* <*dir*>, un directorio en el que se guardan ficheros de configuración específicos para cada servicio por separado. Estos ficheros (con un contenido básico) se crean automáticamente al instalar el programa *servidor* del servicio, y generalmente se ubican en /*etc/xinetd.d/*.

Ejemplo de fichero de configuración para el servicio time:

Fundamentos de Redes

3º del Grado en Ingeniería Informática



```
# ejemplo de fichero de configuración del servicio time, en
/etc/xinetd.d/time

service time

{
    disable = yes
        type = INTERNAL
    id = time-stream
        socket_type = stream
        protocol = tcp
        user = root
        wait = no
}
```

La activación/desactivación de un servicio instalado (para el que exista archivo de configuración en /etc/xinetd.d) se realiza mediante la directiva *disable*. Si el valor de esta directiva es *yes*, el servicio se encontrará deshabilitado, por lo que xinetd no atenderá peticiones a este servicio. En caso contrario, se atenderán peticiones al servicio de acuerdo a las restantes directivas.

El servicio se puede iniciar, parar o reiniciar mediante los siguientes comandos:

```
# service xinetd start
# service xinetd stop
# service xinetd restart
```

Recuerde que al modificar la configuración de cualquier servidor debe reiniciarlo para hacer efectivos los cambios. En este caso, habría que ejecutar:

```
# service xinetd restart
```

Para obtener más ayuda sobre la configuración de este servidor, consulte la sintaxis del fichero de configuración en el manual del sistema:

```
# man xinetd.conf
```

Finalmente, la configuración inicial de los servicios *telnet* y *ftp* pueden ser descargados en el laboratorio ingresando en un navegador la dirección:

```
http://192.168.33.21/redes/fr/p1/
```

Estos archivos han de ser copiados al directorio de configuración del superservidor xinetd para que entren en acción.

```
cp telnet /etc/xinetd.d/
cp vsftpd /etc/xinetd.d/
```

Fundamentos de Redes

3º del Grado en Ingeniería Informática



1.3 Realización práctica

- 1) Compruebe las direcciones IP que tienen asignadas las diferentes interfaces de red de su equipo mediante el comando *ifconfig*, ¿cómo se llaman dichas interfaces? ¿qué direcciones de red tienen definidas?
- 2) Compruebe que existe conectividad con otro equipo del laboratorio, mediante la utilidad *ping*.
- 3) Cree una cuenta de usuario en su equipo, habilite el servicio *telnet* y compruebe con algún compañero que dicho servicio es accesible.
- 4) Configure el servicio telnet para que:
 - a) Sólo sea accesible desde la dirección IP de su compañero.
 - b) Se registren en el fichero /var/log/telnet.log los intentos de acceso con y sin éxito al servicio telnet, indicando la dirección IP del equipo que intenta el acceso.
- 5) Habilite el servicio *ftp* en su equipo. Para esto es necesario:
 - a) Configurar ftp para que no funcione en modo standalone.
 - b) Impedir el acceso de la cuenta anonymous.
 - c) Permitir cuentas locales para acceder al servicio.
 - Nota: Recuerde consultar el manual de configuración de este servicio man vsftpd.conf
- 6) Pida a un compañero que pruebe el servicio ftp a través de la cuenta de usuario creada en el paso 3 descargando un fichero desde su equipo.
- 7) Configure el servicio ftp para que:
 - a) Únicamente pueda ser utilizando a través de la cuenta de usuario que hemos creado en nuestro equipo.
 - b) Acepte la subida de ficheros al servidor ftp.
- 8) Habilite el servicio http en su equipo. Abra un navegador web y pruebe a visitar la página de inicio desde su equipo (http://localhost o http://l27.0.0.1). Además, realice los siguentes cambios:
 - a) Modifique el contenido de la página de inicio, y compruebe con la ayuda de su compañero que la dirección de su servidor es accesible.
 - b) Modifique el puerto de escucha del servidor de modo que el acceso a la página de inicio se haga mediante la dirección: http://localhost:8080.