Изолированные среды

Панель позволяет создавать собственные стенды Pilot-BIM, останавливать их и перезапускать отдельные компоненты. У каждого стенда своя база, файлы и адреса. Настоящий production Pilot через эту панель не управляется.

Войти и создать стенд

1. Откройте https://360pilot.ru:17443/. Введите токен доступа, полученный у администратора, и нажмите **«Войти»**.
2. В блоке **«Создать стенд»** заполните «Имя среды», «Владелец или команда» и, при необходимости, «Описание».
3. Нажмите **«Создать и запустить»**. Дождитесь завершения операции и состояния **«Работает»**.
4. Нажмите **«Открыть веб-клиент»**. Для настройки базы используйте **«Открыть myAdmin»**. В приложениях нужны учётные данные Pilot, а не токен панели.

Имя может содержать до 40 символов. Используйте строчные латинские буквы, цифры и дефис. Начните имя с буквы или цифры. Значения **control**, **api** и имена с префиксом **admin-** зарезервированы.

Кнопки карточки стенда

Кнопка	Что произойдёт
Запустить	Запускает остановленный стенд. База, данные и адреса сохраняются.
Завершить	Останавливает контейнеры и освобождает резерв памяти. Данные и адреса остаются.
Перезапустить веб-сервер	Перезапускает только `pilot-web-server`. Используйте после обновления серверной части веб-расширения.
Пересоздать	Удаляет данные и создаёт чистый стенд на текущем проверенном наборе образов Pilot. Пара публичных портов сохраняется.
Удалить	Удаляет стенд и его данные, освобождает адреса и порты.

> **Пересоздание и удаление необратимы в панели.** Для подтверждения введите точное имя среды. Если нужно только закончить работу с сохранением базы, нажмите «Завершить».

«Выйти» завершает сессию панели, но не останавливает стенды.

Как понимать состояние

После нажатия кнопки появляется надпись **«Отправка…»**. Принятая команда получает ID и проходит состояния **«В очереди» → «Выполняется» → «Завершено»** либо **«Ошибка»**. Пока команда выполняется, другие действия этой карточки недоступны. Остальными стендами можно управлять.

Состояние стенда и компонентов

Состояние	Значение
Работает	Стенд запущен. Проверьте также готовность нужного компонента.
Работает с ошибками	Часть компонентов не готова. Откройте диагностику.
Остановлена	Стенд сохранён, но приложения недоступны до запуска.
Создаётся / Запускается	Идёт подготовка или запуск. Дождитесь результата.
Останавливается / Пересоздаётся / Удаляется	Выполняется соответствующая операция.
Ошибка / Состояние неизвестно	Проверьте результат операции и связь с сервером.

«Не готов» у компонента означает: контейнер запущен, но сервис ещё недоступен. Остальные подписи описывают его запуск, перезапуск, остановку или ошибку. Успех операции не гарантирует здорового состояния всего стенда.

Нижняя строка: перезапуск компонента

Выберите компонент и нажмите синюю кнопку **«Перезапустить»**:

- `pilot-server` работает с базой и расширениями.
- `pilot-bim-server` обрабатывает BIM-модели.
- `pilot-web-server` обслуживает веб-клиент и серверную часть веб-расширений.
- `pilot-web-myadmin` предоставляет веб-интерфейс администрирования.

Перезапускается только выбранный контейнер. Для `pilot-server` флажок **«Также перезапустить зависимые компоненты»** включает последовательность Server → BIM → Web → myAdmin. Приложения стенда временно недоступны.

Журнал и вспомогательные кнопки

«Обновить» у стендов запрашивает свежие статусы вручную. Контейнеры не перезапускаются. Список также обновляется автоматически.

«Обновить журнал» перечитывает историю. **«Применить»** включает выбранные фильтры. **«Показать ещё»** загружает старые записи. **«Новые операции»** показывает поступившие записи. **«Подробнее»** и **«Диагностика»** раскрывают сведения об операции. Кнопка **«Скопировать ID операции»** копирует её номер для обращения к администратору.

Что важно учитывать


Доступ, данные и ресурсы

- **Общий токен даёт управление всеми стендами.** Поле владельца не ограничивает доступ. Согласовывайте действия с владельцем чужой среды. Не публикуйте токен. Стенды с отметкой «Только просмотр» изменять нельзя.
- **Автоматического завершения по времени нет.** После работы нажмите «Завершить». Важные результаты выгрузите до пересоздания или удаления.
- **На работающий стенд резервируется 8 ГБ памяти.** Ещё 8 ГБ остаётся хосту. Нужны минимум 20 ГБ свободного диска, пара портов, доступный Docker, лицензия, шаблон базы и проверенный набор образов.
- **Адреса сохраняются** после остановки, запуска, перезапуска и пересоздания. Удаление освобождает порты: открывайте приложения из актуальной карточки.
- **Cookies могут пересекаться между портами.** Для разных Pilot-баз используйте отдельные профили браузера. Приватные окна одного профиля могут разделять сессию.

При ошибке откройте диагностику и сохраните ID операции. При потере связи нажмите «Повторить». Если принятие команды не подтверждено, сначала проверьте журнал: сервер мог принять её. «Повторить отправку» использует ту же попытку.

Как устроена система

Одна Windows-служба управления обслуживает панель, REST API и маршрутизацию к приложениям. Для каждой BIM-среды создаётся отдельный Compose-проект со своей сетью, контейнерами и каталогом данных.



Путь запроса. nginx передаёт HTTPS-запрос управляющему API. По внешнему порту API выбирает панель либо Web/myAdmin нужного стенда и проксирует запрос на его локальный ingress. Pilot Server напрямую в интернет не публикуется.

Путь команды. API ставит действие в очередь. PowerShell-движок выполняет операции Docker. Действия над одним стендом выполняются последовательно. Разные стенды могут обслуживаться параллельно. SQLite хранит операции и резервы. Файлы конфигурации и Docker отражают фактическое состояние.

Границы изоляции. У каждого стенда свои база, файлы, расширения и контейнеры. Хост, Docker, ресурсы и управление остаются общими. Исходящий доступ в сеть разрешён. Между пользователями общего токена доступ не разграничивается.

Независимые обновления. Панель, API и движок поставляются отдельно. Обновление панели не требует перезапуска API. Обновление API кратко прерывает проксирование. Контейнеры Pilot и их образы меняются отдельными действиями над стендом.