

19コマ目 ROSのインストール





目次

- 1. インストールするROSのバージョン
- 2. ROSのインストール
 - ROSのレポジトリー設定
 - Bootstrap Dependenciesのインストール
 - rosdepの初期化
 - ワークスペースの作成
 - ROS_Commインストール
 - 依存関係にあるファイルのインストール
 - SWAPの変更
 - ワークスペースのビルド
 - roscoreの実行



インストールするROSのバージョン

- 1. この講習会ではROS kineticをインストール
- 2. ROSは主にUbuntuで使用されているが,Raspbianでも可能
- 3. ソースコードをビルドして,インストール
- 4. 以下URLのzip内にインストールコマンドを記載したファイルをアップロード

https://rtc-fukushima.jp/wp/wp-content/uploads/2018/11/19Install-2.zip



ROSのインストール





Dirmngrのインストール

- ・公開キーの登録時に使用
- \$ sudo apt install dirmngr --install-recommends



ROSのリポジトリ設定

• ROSのソースコードを取得するためのリポジトリを登録

```
$ sudo sh -c 'echo "deb http://packages.ros.org/ros/ubuntu
$(lsb_release -sc) main" > /etc/apt/sources.list.d/ros-
latest.list'
```

・公開キーの登録

```
$ sudo apt-key adv --keyserver hkp://ha.pool.sks-
keyservers.net:80 --recv-key
421C365BD9FF1F717815A3895523BAEEB01FA116
```

- パッケージのアップデート
- \$ sudo apt update



Bootstrap Dependenciesのインストール

• 以下のコマンドを実行

\$ sudo apt install -y python-rosdep python-rosinstallgenerator python-wstool python-rosinstall build-essential cmake



rosdepの初期化

- rosdepの初期化
- \$ sudo rosdep init
- \$ rosdep update



ワークスペースの作成

- ソースコードをコンパイルするためのディレクトリを作成
- \$ mkdir -p ~/ros_catkin_ws
- \$ cd ~/ros_catkin_ws



ROS_Commインストール

• ROSパッケージで一番小さいものをインストール

```
$ rosinstall_generator ros_comm --rosdistro kinetic --deps
--wet-only --tar > kinetic-ros_comm-wet.rosinstall
$ wstool init src kinetic-ros_comm-wet.rosinstall
```

• このインストールでCUIツールのみがインストールされる



genmsgのダウンロード

```
• genmsgをダウンロードして配置します
$ cd
$ wget https://github.com/ros-gbp/genmsg-
release/archive/release/kinetic/genmsg/0.5.11-0.tar.gz
$ tar -zxvf 0.5.11-0.tar.gz
$ mv genmsg-release-release-kinetic-genmsg genmsg
$ sudo cp -r genmsg /home/pi/ros catkin ws/src/
$ rm 0.5.11-0.tar.gz
```



rosmasterのダウンロード

• rosmasterをダウンロードして配置します \$ wget https://github.com/ros-gbp/ros commrelease/archive/release/kinetic/rosmaster/1.12.14-0.tar.gz \$ tar -zxvf 1.12.14-0.tar.gz \$ mv ros comm-release-release-kinetic-rosmaster rosmaster \$ sudo cp -r rosmaster /home/pi/ros catkin ws/src/ros comm/ \$ rm 1.12.14-0.tar.gz



rosmsgのダウンロード

rosmsgをダウンロードして配置します
 wget https://github.com/ros-gbp/ros_comm-release/archive/release/kinetic/rosmsg/1.12.14-0.tar.gz
 tar -zxvf 1.12.14-0.tar.gz
 mv ros_comm-release-release-kinetic-rosmsg rosmsg
 sudo cp -r rosmsg /home/pi/ros_catkin_ws/src/ros_comm/
 rm 1.12.14-0.tar.gz



roswtfのダウンロード

roswtfをダウンロードして配置します
 wget https://github.com/ros-gbp/ros_comm-release/archive/release/kinetic/roswtf/1.12.14-0.tar.gz
 tar -zxvf 1.12.14-0.tar.gz
 mv ros_comm-release-release-kinetic-roswtf roswtf
 sudo cp -r roswtf /home/pi/ros_catkin_ws/src/ros_comm/
 rm 1.12.14-0.tar.gz



依存関係にあるファイルのインストール

• 以下のコマンドを実行

```
$ cd ~/ros_catkin_ws
```

```
$ rosdep install -y --from-paths src --ignore-src --
rosdistro kinetic -r --os=debian:stretch
```

※インストールに10分ほどかかる



スワップ領域の変更

- ROSのコンパイルで記憶容量を使うので、SWAP値を増やす
 - 初期設定は100Mなので1024Mに変更

```
$ sudo sed -i -e
"s/^CONF_SWAPSIZE=.*/CONF_SWAPSIZE=1024/g" /etc/dphys-
swapfile
```

- \$ sudo service dphys-swapfile stop
- \$ sudo service dphys-swapfile start



ワークスペースのビルド

• ROSのビルド

\$ sudo ./src/catkin/bin/catkin_make_isolated --install DCMAKE_BUILD_TYPE=Release --install-space /opt/ros/kinetic
-j2

※ビルドに1時間かかる



インストールの確認

• roscoreを実行してROSが インストールできているか確認

```
$ source
/opt/ros/kinetic/setup.bash
$ echo "source
/opt/ros/kinetic/setup.bash" >>
~/.bashrc
$ roscore
```

右図が表示すれば成功,Ctrl+Cで終了

```
Press Ctrl-C to interrupt
Done checking log file disk usage. Usage is <1GB.
started roslaunch server http://raspberrypi:43909/
ros_comm version 1.12.14
PARAMETERS
 * /rosdistro: kinetic
 * /rosversion: 1.12.14
NODES
auto-starting new master
process[master]: started with pid [10245]
ROS_MASTER_URI=http://raspberrypi:11311/
 setting/run_id_to_8a660ea4-e31b-11e8-8b2d-b827eb2a3af9
process[rosout-1]: started with pid [10258]
started core service [/rosout]
```