

SOMMAIRE

- 1 À quoi sert l'application
 - 2 Se connecter
 - 3 S'orienter
 - 4 Les rôles
 - 5 Le point journalier et EMUCI
 - 6 Le stock
 - 7 Bobines, rivets, PMMA et inventaires
 - 8 Les demandes internes
 - 9 Les achats
 - 10 L'informatique
 - 11 Rapports et exports
 - 12 L'administration
 - 12 bis. Les écrans hors menu
 - 13 Questions fréquentes
 - 14 À qui s'adresser
- Ce qui reste à décider
- Suivi des versions de ce manuel

Manuel d'utilisation — ERP EMUCI

Comment se servir de l'application, écran par écran, selon son rôle.

VERSION DU LOGICIEL 24 septembre 2026

VERSION DU MANUEL 4.3

PÉRIMÈTRE COUVERT 70 entrées de menu réparties sur 10 modules, les

PROVENANCE DE CE DOCUMENT

Il est établi à partir du code source, pas d'une session d'utilisation. La structure des menus, les rôles, les statuts, les circuits de validation et les règles de gestion sont exacts et vérifiables dans le dépôt. En revanche les détails d'écran (position d'un bouton, libellé exact d'un message) n'ont pas été relevés un par un.

Là où le logiciel signale lui-même qu'une valeur est provisoire, le manuel le répercute plutôt que de la présenter comme arrêtée. Voir « **Ce qui reste à décider** », en fin de document.

1 À quoi sert l'application

ERP EMUCI suit la production de plaques d'immatriculation et la chaîne de stock qui l'alimente : points journaliers par site, bobines de film, consommables, rivets, PMMA, équipements, maintenance, demandes internes et achats — et donne à la direction un tableau de bord d'indicateurs et un outil de projection de stock pour piloter l'ensemble.

Elle est utilisée tous les jours par les mêmes personnes, sur vingt et un sites. Chacun n'y voit que ce que son rôle lui ouvre.

2 Se connecter

1. Ouvrir l'adresse de l'application dans un navigateur.
2. Saisir son adresse e-mail professionnelle et son mot de passe.
3. Valider.

2.1 La première connexion : changement de mot de passe imposé

Quand un administrateur **crée votre compte** ou **réinitialise votre mot de passe**, celui qu'il vous communique est provisoire.

À votre connexion suivante, l'application vous envoie sur l'écran « **Changer mot de passe** » et **bloque tout le reste** tant que vous ne l'avez pas fait. Ce n'est pas une suggestion : aucun autre écran ne s'ouvre, et toute action renvoie « Vous devez changer votre mot de passe avant de continuer ».

1. Saisir le mot de passe provisoire reçu.
2. Saisir le nouveau, deux fois.
3. Valider.

La contrainte est alors levée et vous arrivez sur l'accueil.

ATTENTION AUX ESPACES

Un mot de passe collé depuis un e-mail traîne souvent une espace au début ou à la fin. L'application les retire des deux côtés, à la saisie comme à la connexion, mais mieux vaut coller proprement.

Une fois la contrainte levée, cet écran n'est plus accessible : il vous renverrait à l'accueil. Pour changer votre mot de passe **de votre propre initiative**, voyez la section 2.4.

2.2 Cinq erreurs de mot de passe bloquent le compte

Cinq tentatives de connexion infructueuses d'affilée verrouillent le compte pendant quinze minutes.

Le message vous indique le nombre de minutes restantes. Pendant ce délai, même le bon mot de passe est refusé : il n'y a rien à faire d'autre qu'attendre, ou demander à un administrateur de réinitialiser votre mot de passe — une réinitialisation lève le verrou immédiatement.

Le compteur repart à zéro dès qu'une connexion réussit. Trois erreurs aujourd'hui et deux demain ne bloquent donc pas le compte si une connexion correcte s'est intercalée.

SI VOUS ÊTES BLOQUÉ SANS AVOIR FAIT CINQ ERREURS

, signalez-le : cela peut vouloir dire que quelqu'un d'autre essaie votre adresse. Chaque verrouillage est inscrit au journal d'audit avec l'heure.

2.3 Mot de passe oublié

Cliquez sur « Mot de passe oublié ? » sous le formulaire de connexion, saisissez votre adresse, et un lien de réinitialisation vous est envoyé par e-mail. Le mot de passe que vous définissez par ce lien est définitif : il ne déclenche pas de changement imposé.

E-mail qui n'arrive pas : contactez un administrateur.

2.4 Changer son mot de passe volontairement

Écran **Mon Profil**, section « Changer le mot de passe ». C'est le seul endroit pour le faire hors contrainte.

2.5 Et ensuite

Vous arrivez sur l'**accueil**, qui est le point de départ de toute la navigation : voir la section 3.

3 S'orienter

La navigation fonctionne en **deux temps** : on choisit un module sur l'accueil, puis on circule dans ses écrans par la barre latérale.

3.1 L'accueil, le point de départ

C'est l'écran d'arrivée après connexion, et il a sa propre mise en page, différente du reste de l'application.

Il présente sous forme de **cartes** les modules auxquels votre rôle donne accès. Vous ne voyez que les vôtres : peu de cartes n'est pas un défaut d'affichage, c'est votre périmètre.

Cliquer sur une carte ouvre le module, et vous dépose sur **le premier écran que votre rôle peut réellement ouvrir** dans ce module — pas sur une page fixe. C'est pourquoi deux personnes cliquant sur la même carte peuvent atterrir sur des écrans différents.

Revenir à l'accueil **quitte le module en cours**.

3.2 La barre latérale, une fois dans un module

Elle ne liste **jamais les dix modules**. Elle contient :

- le bouton **Accueil**, toujours présent, pour revenir au choix des modules ;
- le **nom du module en cours** ;
- les **écrans de ce module**, et eux seuls.

C'est la source de confusion la plus fréquente : si vous cherchez un écran qui appartient à un autre module, il ne sera pas dans la barre. Repassez par l'accueil.

En bas de la barre figure votre **carte utilisateur** : nom, rôle, un lien vers **Mon Profil** et le bouton de **déconnexion**.

3.3 La barre du haut

Sur tous les écrans d'un module :

- le **titre de l'écran** en cours ;
- une **cloche de notifications**, avec le nombre de messages non lus ;
- un **menu utilisateur** déroulant, menant à Mon Profil et à la déconnexion.

3.4 Les dix modules

MODULE	CE QU'ON Y FAIT	SECTION
Dashboard	Tableau de bord du jour, vue exécutive, tableau de bord KPI	11
Stock	Équipements, articles, PMMA, bobines, rivets, commandes	6
Bobines	Commandes, validation du stock du matin, rapports, traçabilité des endommagements	7
Inventaire	Inventaires physiques et écarts	7
Opérations	Point journalier, interventions, point et import EMUCI, suivi des observations	5
Informatique	Interventions, rapport journalier, affectations IT	10
Rapports	Résumé superviseur, rapports généraux, exports, simulation & projection de stocks	11
Demandes internes	Demandes administratives et circuits de visa	8
Achats	Expression de besoin, visas, suivi, réceptions	9
Administration	Utilisateurs, rôles, permissions, sites, audit, référentiels & capacités	12

4 Les rôles

Seize rôles existent, plus un rôle historique (**gestionnaire**) conservé sans compte actif. Le vôtre détermine ce que vous voyez et ce que vous pouvez faire.

RÔLE	FONCTION
superadmin	Super Administrateur, accès total
admin	Administrateur, accès total
lecteur	PDG, consultation et vue exécutive
directeur_general	Directeur Général, visas de direction
daf	Directeur Administratif et Financier
raf	Responsable Administratif et Financier
superviseur_operation	Supervision des opérations, validation des points
superviseur_achat	Supervision des achats
superviseur_it	Supervision informatique
coordinateur_site	Terrain, saisie du point journalier de son site
gestionnaire_operation	Gestion opérationnelle
gestionnaire_stock	Gestion du stock
gestionnaire_stock_bobines	Gestion du stock de bobines
controleur_production	Contrôle de production
maintenance_info	Maintenance informatique
support_it	Support informatique

Le coordinateur de site est verrouillé sur son site. Il ne voit que ses propres données, et modifier l'adresse dans la barre du navigateur n'y change rien. C'est vrai partout dans l'application, y compris sur le tableau de bord KPI (§11.4).

5 Le point journalier et EMUCI

C'est le relevé quotidien de production d'un site. Tout le reste en dépend.

5.1 Saisir un point — coordinateur de site

1. Module **Opérations**, puis **Point journalier**.
2. Renseigner la date, le type de point et les quantités : véhicules par catégorie, plaques posées, rivets utilisés, rivets endommagés, heures de travail.
3. Enregistrer.

STATUT	CE QUE ÇA VEUT DIRE
Brouillon	Saisi mais pas transmis. Visible de vous seul. Ses chiffres ne comptent nulle part.
En attente de validation	Transmis. Il est dans la file du superviseur, mais ne compte pas encore.
Validé	Validé par le superviseur. Compte dans tous les indicateurs.
Rejeté	Refusé avec un motif. À corriger et resoumettre.

BROUILLON ET « EN ATTENTE » NE SONT PAS LA MÊME CHOSE

Un brouillon n'est visible que de vous : le superviseur ne le voit pas et ne peut donc pas le valider. Tant que vous ne l'avez pas soumis, il ne se passera rien. C'est le piège le plus courant, et la raison pour laquelle le tableau de bord affiche les points restés en attente.

5.2 Valider les points — superviseur opération

1. Le tableau de bord signale les points **en attente de validation**.
2. Ouvrir le point, vérifier les quantités.
3. Valider, ou rejeter en indiquant le motif. Un point rejeté retourne au coordinateur, qui le corrige et le resoumet.

5.3 Corriger un point déjà validé

Un point validé ne se modifie plus directement. Le coordinateur dépose une **demande de correction de saisie**, que le superviseur traite. C'est ce qui garantit qu'un chiffre validé ne bouge pas sans laisser de trace.

5.4 Import EMUCI

Module Opérations → Import EMUCI. Charge le fichier produit par la plateforme nationale, qui donne le nombre de plaques par site et par **statut de plaque** (en service, déclarée cassée, etc.).

1. Sélectionner le fichier et la date d'import.
2. Lancer l'import.
3. L'écran affiche un **résumé par site** et le **détail par site et statut**.

Si des colonnes attendues manquent, l'import est refusé avec la liste des colonnes absentes : corrigez le fichier plutôt que de forcer.

LE DROIT REQUIS A CHANGÉ

Lancer un import demande le droit de **création** sur le module Import EMUCI, et non le simple droit de lecture. Si vous ouvrez l'écran mais que l'import est refusé, c'est ce droit-là qu'il manque — à demander à un administrateur.

Les gros fichiers passent. Les exports nationaux dépassaient la limite de téléversement du serveur et étaient rejetés sans message exploitable. La limite a été relevée à 50 Mo. Si un fichier est encore refusé pour sa taille, c'est qu'il dépasse réellement cette limite.

5.5 Suivi des observations

Les observations que vous saisissez dans le point journalier (une alerte, une relance, un incident...) ont leur propre écran de suivi : **module Opérations → Suivi des observations**.

Cycle de vie d'une observation :

STATUT	SIGNIFICATION
En attente	Signalée, pas encore prise en charge
En cours	Prise en charge par le superviseur
Traitée	Le superviseur a agi
Clôturée	Confirmée close
Escaladée	En attente depuis trop longtemps, relancée trois fois sans réponse

- **Vous (coordinateur, auteur de l'observation)** pouvez la **relancer** tant qu'elle reste en attente, et **confirmer sa clôture** une fois traitée. Ces deux gestes ne demandent que de pouvoir consulter l'écran.
- **Le superviseur** la **prend en charge**, la **traite** et la **clôture** — ces trois actions demandent le droit de modification.

UNE OBSERVATION EN ATTENTE NE SE CLÔTURE PAS DIRECTEMENT

Elle doit d'abord être prise en charge. C'est volontaire : une clôture sans prise en charge ne dirait rien de ce qui a été fait.

Au bout de trois relances sans réponse, l'observation passe automatiquement au statut **Escaladée** — visible et filtrable, pour ne pas se perdre dans la liste.

L'écran se filtre par statut et s'exporte en Excel.

5.6 Point EMUCI

Module Opérations → Point EMUCI. Compare ce que la plateforme nationale a enregistré avec ce que les coordinateurs ont déclaré dans leurs points journaliers, et met les **écarts** en évidence.

C'est l'écran de rapprochement : un écart signifie soit une erreur de saisie, soit une plaque posée mais non remontée, soit l'inverse. Il se commente directement à l'écran, pour que le motif reste attaché au chiffre.

6 Le stock

6.1 Équipements

Deux entrées de menu pour un même écran, filtré différemment :

- **Équipements Informatique** — postes, imprimantes, matériel IT ;
- **Équipements Opérationnel** — matériel de pose et de terrain.

Chaque équipement porte un numéro de série, une nomenclature, un site, un état (neuf, bon, usagé, réformé), une date de mise en service et une date de fin de cycle. Les fins de cycle proches sont signalées sur le tableau de bord.

Droit requis : lecture sur le module `equipements` .

6.2 Articles

Module Stock → Articles. Le catalogue des consommables : code, libellé, type, unité, seuil d'alerte, prix unitaire, stock global.

À SAVOIR

Le stock d'un article est **global**, pas ventilé par site. C'est pourquoi le compte des alertes de stock reste global même quand vous filtrez le tableau de bord sur un site.

6.3 Historique des mouvements

Module Stock → Historique des mouvements. Trace tous les mouvements d'équipements : entrées, sorties, transferts, affectations. C'est l'écran à ouvrir quand on cherche où est passé un matériel.

Non accessible au coordinateur de site.

6.4 PMMA

Module Stock → PMMA. Suivi du stock de PMMA par site et par type, avec seuil d'alerte. Son inventaire et ses écarts ont leurs propres écrans (section 7).

6.5 Rivets

Module Stock → Rivets. Le stock de rivets par site et par type. L'écran sert aussi à **approvisionner** un site : on saisit la quantité livrée et le stock du site est crédité.

Le seuil d'alerte est de **200 rivets** : en dessous, le site est signalé sur les tableaux de bord et dans la synthèse du gestionnaire de stock.

Le coordinateur de site ne voit que le stock de son site.

6.6 Vignette

Module Stock → Vignette. Même écran que Bobines, filtré sur la catégorie vignette : les types y sont Réservoir et Pare-brise, au lieu des types de plaques.

7 Bobines, rivets, PMMA et inventaires

7.1 La validation du stock du matin

Chaque site déclare son stock en début de journée.

1. Module **Bobines**, puis **Validation stock jour**.
2. Saisir les quantités constatées.
3. Valider.

Trois résultats possibles : **validé**, **validé avec écarts**, ou **validé automatiquement**. Un écart n'est pas une faute en soi, mais il est tracé et doit être expliqué.

7.2 Commander des bobines

Module Bobines → Commande bobines. La demande passe par le gestionnaire de stock bobines, qui la sert.

STATUT	SIGNIFICATION
En attente	Déposée, pas encore traitée
Validée	Acceptée, à servir
Livrée / Reçue	Servie

7.3 Vue stock par site

Module Bobines → Vue stock par site. Tableau de synthèse du stock de bobines, site par site. Écran de consultation : on n'y saisit rien.

7.4 Les bobines elles-mêmes

Une bobine porte un numéro, un type, une série, un site, et un compte de films : total, utilisés, endommagés, restants.

STATUT	SIGNIFICATION
En stock	Reçue, pas encore ouverte
En cours	Ouverte et en cours d'utilisation
Épuisée	Films consommés
Retirée	Sortie du circuit

Seules les bobines **en cours** comptent dans les films restants affichés sur les tableaux de bord.

7.5 Les quatre inventaires

INVENTAIRE	ÉCRAN D'ÉCARTS	CE QU'ON COMPTE
Inventaire bobines	Écarts bobines	Chaque bobine, et ses films restants
Inventaire rivets	Écarts rivets	Les quantités, par type de rivet
Inventaire PMMA	Écarts PMMA	Les quantités, par type de PMMA
Inventaire équipements	Écarts équipements	La présence du matériel — trouvé ou manquant

L'inventaire des équipements se distingue : un équipement n'a pas de quantité. On ne compare pas deux chiffres, on coche une liste de présence.

La session d'inventaire, et qui l'ouvre

Vous n'ouvrez pas vous-même un inventaire. C'est l'administration qui ouvre une **session** depuis l'écran *Sessions d'inventaire*, et cette session crée automatiquement, pour chaque site concerné, les inventaires des quatre natures — déjà remplis du stock théorique du moment.

CE QUI A CHANGÉ

Un coordinateur de site pouvait auparavant créer son inventaire journalier lui-même. Ce n'est plus possible : tout dépend désormais de la session ouverte par l'administration. Si vous ne voyez pas d'inventaire à saisir, c'est qu'aucune session n'est ouverte pour votre site — c'est à signaler, pas à contourner.

L'administrateur choisit une **périodicité** — mensuelle, trimestrielle, semestrielle ou annuelle — et une date de début. **La date de fin n'est pas saisie** : elle se déduit de la périodicité. Le libellé aussi, si on n'en donne pas : « Inventaire mensuel — mars 2026 ».

L'accès aux sessions est réservé à l'administration. Il peut être ouvert **nominativement** à une personne précise, via les délégations — pas à un rôle entier.

Déroulé type

1. L'administration ouvre la session, qui provisionne les inventaires.
2. Vous saisissez le **comptage physique**, site par site, sur l'écran de l'inventaire concerné.
3. L'inventaire est validé.
4. L'écran **Écarts** correspondant liste les différences entre le physique et le théorique.
5. Vous justifiez chaque écart, puis la session est clôturée.

UN ÉCART NON JUSTIFIÉ RESTE OUVERT

C'est voulu : la trace de l'explication vaut autant que la correction du chiffre.

Un écart déjà ouvert n'est pas recompté. Si un manquant a été constaté au dernier inventaire et n'est pas encore traité, il apparaît sur la nouvelle ligne comme **écart connu** plutôt que d'être compté une seconde fois. Vous ne payez pas deux fois le même trou.

Deux refus que vous pouvez rencontrer, et qui ne sont pas des pannes :

MESSAGE	CE QU'IL VEUT DIRE
« Un inventaire existe déjà pour ce site à cette date »	La session a déjà provisionné cet inventaire — cherchez-le plutôt que d'en créer un
« Aucune bobine active / aucun stock / aucun équipement sur ce site »	Il n'y a rien à compter. Mieux vaut ce message qu'un inventaire vide, impossible à distinguer d'un inventaire non saisi

7.6 Traçabilité des endommagements

Module Bobines → Traçabilité endommagements. L'historique complet des films endommagés, **un par un** : deux films abîmés sur la même bobine peuvent l'avoir été à des moments et pour des causes différents, et c'est ce détail que l'écran restitue plutôt qu'un simple compteur.

Cet écran ne fait que **lire** : la déclaration d'un film endommagé se fait toujours depuis le point journalier (section 5.1), jamais ici. Le coordinateur de site n'y voit que son propre site ; les autres profils filtrent librement par site, par période ou par cause.

L'écran s'exporte, sur le périmètre affiché.

7.7 Simulation & projection de stocks

Module Rapports → Simulation & projection. Un outil de calcul, pas un écran de saisie : il **ne modifie jamais** le stock réel, il projette.

Deux questions, choisies explicitement en haut de l'écran :

VOUS VOUS DEMANDEZ...	CHOISISSEZ LE MODE
« Avec le stock que j'ai, jusqu'à quand puis-je travailler ? »	Projection de stock
« Si j'ouvre un nouveau site, mon stock tient-il ? Sinon, combien commander ? »	Ouverture de site
Les deux à la fois	Les deux

Comment lire le résultat :

- La projection se calcule **par format de bobine** (chaque conditionnement a sa propre contenance en films — voir Référentiels & capacités, section 12.8) : la quantité de chaque format reste modifiable, et le résultat total est la somme de ce que vous retenez.
- **Bobines et vignettes ont chacune leur propre autonomie affichée** : les deux chiffres ne se mélangent pas, pour ne pas masquer l'échéance la plus proche des deux.
- En mode « Ouverture de site », choisissez les formats de bobines et types de PMMA que consommeront les nouveaux sites — par défaut, tous les formats existants sont retenus. Si vous ne renseignez pas de consommation estimée pour le nouveau site, l'écran retient par défaut la consommation moyenne d'un site existant, plutôt qu'un zéro qui rendrait l'ouverture faussement sans effet sur le stock.

D'OÙ VIENT LA CONSOMMATION OBSERVÉE

Des films déclarés dans les points journaliers soumis (utilisés et endommagés), plus les consommations saisies à la main dans Opérations → Bobines. Un point resté en brouillon ne compte pas.

Le lien de la simulation se partage. Tous les paramètres sont dans l'adresse de la page : vous pouvez l'enregistrer ou l'envoyer à un collègue, il retrouvera exactement le même scénario.

8 Les demandes internes

Neuf types de demandes administratives, chacune avec son circuit de visas.

LES QUATRE ÉCRANS DU MODULE SONT DÉSORMAIS FILTRÉS PAR VOS DROITS

Désactiver « Demandes internes » pour un rôle empêche réellement d'y accéder — lecture pour consulter, **création pour déposer une demande**.

Le filtrage fin par circuit continue de s'appliquer **en plus** : avoir le droit de lecture ne montre pas les demandes des autres, cela ouvre seulement l'écran.

8.1 Les types disponibles

TYPE	OBJET
Autorisation d'absence	Congé, permission, absence exceptionnelle
Création d'accès NSIV	Ouverture d'accès aux plateformes
Basculement d'accès	Transfert d'accès d'un site à un autre
Basculement de compte EMUCI	Changement de poste ou de profil
Transfert d'agent	Mutation temporaire ou définitive
Création de site	Ouverture d'un nouveau site
Changement de géolocalisation	Correction des coordonnées d'un site
Imputation courrier entrant	Affectation d'un courrier à un service
Demande exceptionnelle	Ce qui n'entre dans aucune des cases ci-dessus

8.2 Déposer une demande

1. Module **Demandes internes**, puis **Nouvelle demande**.
2. Choisir le type. Le **circuit de visa s'affiche en haut du formulaire** : vous savez d'avance par qui votre demande va passer.
3. Remplir le formulaire. Les champs marqués d'un astérisque rouge sont obligatoires.
4. **Enregistrer le brouillon** pour reprendre plus tard sans rien transmettre, ou **Soumettre la demande** pour lancer le circuit.

PRÉREQUIS

Vous devez être rattaché à un département pour soumettre une demande. Sans rattachement, un message explicite vous le dit : demandez à un administrateur de vous assigner.

8.3 Les aides à la saisie

- **Annuaire des agents.** Commencez à taper un nom, choisissez dans la liste, et l'e-mail, la fonction, le matricule, le département et la direction se remplissent seuls.
- **Autorisation d'absence.** Choisissez un type de permission (« Décès conjoint (5j) », « Mariage du travailleur (4j) »...) et la durée, la date de fin et la date de reprise se calculent automatiquement. La reprise saute au prochain jour ouvré, week-ends et jours fériés ivoiriens compris. En saisie manuelle, les quatre champs restent cohérents entre eux : le dernier que vous touchez commande, les autres suivent.

8.4 Le cycle de vie d'une demande

STATUT	SIGNIFICATION
Brouillon	Non transmise
En attente	Attend un visa
En cours	Un visa a été donné, le circuit continue
Approuvée	Tous les visas obtenus
Approuvée pour traitement	Approuvée et transmise au service qui exécute
Rejetée	Refusée à une étape, avec motif

Exemple de circuit, autorisation d'absence :

Visa N+1 → Visa Administration → Visa Direction Générale

8.5 Mes demandes

Module Demandes internes → Mes demandes. La liste de tout ce que vous avez déposé, avec le statut et l'étape en cours. C'est ici qu'on vient voir « où en est ma demande ».

Un brouillon s'y reprend et se complète.

8.6 Viser une demande

1. Module **Demandes internes**, puis **À valider**.

2. Ouvrir la demande, lire les champs et les visas déjà donnés.
3. Approuver, ou rejeter. **Un rejet exige un motif** : la personne doit savoir quoi corriger.

Le **N+1** n'est pas un rôle mais le responsable du département du demandeur. Il est résolu automatiquement.

8.7 Traitements IT

Module Demandes internes → **Traitements IT**. Une fois une demande d'accès approuvée, elle arrive ici pour exécution : c'est l'informatique qui crée réellement le compte ou l'accès, puis marque la demande comme traitée.

La distinction compte : **approuvée** veut dire « autorisée », **traitée** veut dire « faite ».

8.8 Types & circuits

Module Demandes internes → **Types & circuits**. Écran d'administration : créer un type de demande, définir ses étapes de visa et leur ordre.

Un type porte un code, un libellé, une description, et la liste ordonnée de ses étapes. Chaque étape désigne le rôle qui doit viser.

8.9 Circuits avancés

Module Demandes internes → **Circuits avancés**. Paramétrage fin des rôles de validation, au-delà de l'enchaînement simple des étapes.

Qui peut viser quelle étape découle du rôle ERP, sans réglage à faire :

RÔLE ERP	ÉTAPES QU'IL PEUT VISER
raf	Visa RAF
daf	Visa DAF
support_it , superviseur_it , maintenance_info	Visa IT
directeur_general , lecteur (PDG)	Visa Direction Générale
admin , superadmin	Toutes les étapes

Trois règles s'ajoutent :

- **Le N+1** n'est pas un rôle. C'est le responsable du département du demandeur, résolu automatiquement.
- **Une étape rattachée à un département** peut être visée par n'importe quel membre de ce département. C'est ce qui fait vivre le visa « Administration », dont le rôle ERP correspondant a été supprimé.
- **Personne ne vise sa propre demande**, administrateurs compris.

Des droits attribués manuellement du temps de l'ancien écran restent honorés, le temps de la transition.

8.10 Annuaire des agents

Module Demandes internes → Annuaire agents. La liste des agents, avec matricule, nom, prénom, e-mail, téléphone, fonction, département, direction, site, grade et statut.

Il alimente le remplissage automatique des formulaires de demande. Il s'alimente par import depuis un fichier Excel.

UN ANNUAIRE VIDE VIDE AUSSI LES FORMULAIRES

Si le remplissage automatique ne propose personne, c'est ici qu'il faut regarder d'abord.

9 Les achats

Le circuit part d'un besoin exprimé par un service et va jusqu'à la réception de la marchandise.

9.1 Dashboard Achats

Module Achats → Dashboard Achats. Vue d'ensemble du module : volumes, FEB en cours, en attente de visa, en retard. Point d'entrée pour qui pilote les achats.

9.2 Déposer une fiche d'expression de besoin

1. Module **Achats**, puis **Nouvelle FEB**.
2. Renseigner l'en-tête : exercice, département, ligne budgétaire, niveau d'urgence.

3. Ajouter les lignes : article, quantité, famille.

4. Enregistrer en brouillon, ou soumettre.

NIVEAU D'URGENCE	USAGE
Normale	Cas courant
Urgente	Besoin rapproché
Critique	Bloque l'activité

9.3 Le cycle d'une FEB

STATUT	SIGNIFICATION
Brouillon	En cours de rédaction
Soumise	Transmise au service achats
Prise en charge	Un acheteur s'en est saisi
En validation	Dans le circuit de visas
Confirmée	Validée, prête à être commandée
Clôturée	Terminée
Rejetée	Refusée

9.4 Mes FEB

Module Achats → Mes FEB. Vos propres fiches, avec leur statut. On y reprend un brouillon et on y suit l'avancement d'une demande soumise.

9.5 File d'attente Achats

Module Achats → File d'attente Achats. Réservé aux acheteurs : les FEB soumises qui attendent une prise en charge.

Un acheteur **prend en charge** une fiche, ce qui la lui attribue. Il peut aussi la **restituer** à la file, ou un responsable peut la **réattribuer** à quelqu'un d'autre.

L'ancienneté est calculée en **heures ouvrées** : une fiche déposée vendredi soir n'est pas comptée en retard le lundi matin.

9.6 Mes visas

Module Achats → Mes visas. Les FEB qui attendent votre signature. Approuver ou rejeter, avec motif en cas de refus.

Le **circuit de visas dépend du montant** : voir les paliers, section 9.9.

9.7 Suivre et réceptionner

Une fois confirmée, la FEB devient une commande suivie dans **Suivi Achats (DA/BC)**.

STATUT DE SUIVI	SIGNIFICATION
En attente	Pas encore commandé
Commandé	Bon de commande émis
En retard	Délai dépassé
Livrée	Marchandise arrivée
Réceptionnée	Contrôlée et entrée en stock

La réception se fait dans **Achats → Réceptions**. Elle **débite le stock du magasin** et **crédite le stock du département** demandeur.

9.8 Stock par département

Module Achats → Stock par département. Ce que chaque département détient après réception. À distinguer du stock magasin, qui est le stock central.

9.9 Paliers de validation

Module Achats → Paliers de validation. Un palier définit, pour une tranche de montant, qui doit signer.

CHAMP	RÔLE
Borne minimale	Montant à partir duquel le palier s'applique
Borne maximale	Montant jusqu'auquel il s'applique
Libellé	Nom du palier
Signataires	Qui doit viser
Ordre	Position dans l'enchaînement
Actif	Palier en vigueur ou non

LES PALIERS DOIVENT COUVRIR TOUT L'INTERVALLE DES MONTANTS

L'application le vérifie : un trou entre deux paliers laisserait des FEB sans circuit de visa. Si l'écran refuse votre saisie, c'est probablement cela.

Les paliers livrés à l'installation :

MONTANT (XOF)	PALIER	SIGNATAIRES
0 à 500 000	RAF seul	RAF
500 001 à 5 000 000	RAF + DAF	RAF, DAF
Au-delà de 5 000 000	RAF + DAF + PDG	RAF, DAF, PDG

CES BORNES SONT PROVISOIRES

La migration qui les installe le dit explicitement : « bornes de démarrage arbitraires, aucun seuil réel fourni ». Elles fonctionnent, mais elles n'ont pas été arrêtées par la direction. Tant qu'elles ne le sont pas, une FEB peut suivre un circuit qui ne correspond pas à la règle de l'entreprise.

9.10 Fournisseurs

Module Achats → Fournisseurs. Le référentiel des fournisseurs, utilisé lors du passage en commande.

9.11 Familles & types

Module Achats → Familles & types. Classement des articles achetés.

Chaque famille porte un compte comptable, suivant le plan SYSCOHADA : trente-cinq familles sont installées, toutes rattachées à un compte. Quelques exemples :

COMPTE	FAMILLE
2442	Équipements
604	Consommables informatiques, consommables opérations (rivets)
605	Fournitures de bureau, entretien, restauration
611	Transport et logistique
624	Maintenance
628	Frais de télécommunications

Le code analytique d'une ligne se compose de trois segments, repris des codes du site, du département et de la famille :

SITE / DÉPARTEMENT / FAMILLE

Choisir la famille détermine donc à la fois l'imputation comptable et le troisième segment du code analytique. C'est la seule décision à prendre à la saisie ; le reste se déduit.

LES TYPES D'ACHAT PORTENT DES LIBELLÉS PROVISOIRES

DAF, DAI et DAH sont installés comme « Demande d'Achat Fournitures / Immobilisation / Hors-marché », mais la migration signale que le sigle exact n'est pas documenté. À confirmer auprès du service financier.

9.12 Lignes budgétaires

Module Achats → Lignes budgétaires. Les enveloppes sur lesquelles les FEB s'imputent. Chaque fiche en désigne une.

9.13 Paramètres généraux

Module Achats → Paramètres généraux. Réglages transverses du module : exercice en cours, délais, numérotation des FEB.

Le numéro d'une FEB est attribué automatiquement, par exercice.

10 L'informatique

10.1 Interventions & maintenance

Module Informatique → Interventions, ou Opérations → Demande d'intervention (même écran, deux portes d'entrée).

Déclarer un problème :

1. Ouvrir **Nouvelle intervention**.
2. Décrire le problème observé, désigner l'équipement et le site.
3. Enregistrer.

Traiter l'intervention (technicien) : renseigner les travaux prévus, puis les travaux effectués et les pièces remplacées.

STATUT APRÈS INTERVENTION	SIGNIFICATION
En attente	Déclarée, pas encore traitée
En cours	Prise en charge
Partiel	Traitée partiellement, à reprendre
Résolu	Terminée

Une intervention porte aussi sa durée en minutes et peut recevoir un rapport en pièce jointe.

SIGNALER UNE PANNE DEMANDE LE DROIT DE CRÉATION

L'entrée *Opérations* → *Demande d'intervention* permet à un coordinateur de signaler une panne, ce qui notifie les profils de maintenance. Cette action exige le droit de **création** sur le module Interventions : ouvrir l'écran ne suffit pas. Si le signalement est refusé alors que l'écran s'ouvre, c'est ce droit qu'il faut demander.

10.2 Rapport journalier

Module Informatique → **Rapport journalier**. Le compte rendu quotidien de l'activité informatique.

Droit requis : lecture sur `rapport_journalier`.

10.3 Affectations IT

Module Informatique → **Affectations IT**. Gestion du support informatique : qui prend en charge quoi, en affectant à un compte un ou plusieurs **sous-rôles** — Maintenance, Contrôleur Production, Gestionnaire Bobines.

ACTION	DROIT REQUIS SUR <code>AFFECTATIONS_IT</code>
Consulter l'écran	Lecture
Activer ou retirer un sous-rôle, promouvoir un compte en Support IT	Modification

UN COMPTE SUPPORT IT SANS SOUS-RÔLE ACTIF N'A ACCÈS À RIEN

C'est le piège de ce profil : promouvoir quelqu'un sans lui activer un sous-rôle dans la foulée lui retire tout accès, sans message d'explication. Faites toujours les deux gestes ensemble.

10.4 Transfert d'équipement

Module Informatique → **Transfert équipement**.

1. Saisir le **numéro de série** de l'équipement (l'écran le recherche à la frappe).
2. Indiquer la destination.
3. Renseigner la **raison du transfert**.

4. Valider.

Le transfert est tracé et apparaît dans l'historique des mouvements (section 6.3).

Droit requis : **création** sur `affectations`. La lecture seule ne suffit pas ici, puisque l'écran sert à agir.

11 Rapports et exports

11.1 Le tableau de bord

Il montre ce qui vous concerne aujourd'hui, différemment selon votre métier. Ce n'est pas l'écran d'arrivée après connexion : c'est l'accueil qui l'est (section 3.1). On atteint le tableau de bord par le module **Dashboard**.

La rangée d'indicateurs, en tête, donne les chiffres du périmètre. Ils s'affichent selon vos droits : chaque indicateur dépend d'une permission, et vous ne voyez que ceux des modules qui vous sont ouverts.

INDICATEUR	DÉPEND DU DROIT DE LECTURE SUR
Engins traités, Plaques posées	<code>operations</code>
Bobines actives	<code>bobines</code>
Commandes à servir	<code>commandes_bobines</code>
Parc actif, Hors service, En maintenance, Fin de cycle ≤ 30 j	<code>equipements</code>

En dessous, deux blocs de tête — « Production du mois » et « Taux de validation » (points validés sur points saisis) — puis les blocs de détail, et enfin les graphes.

Un bouton **Exporter** figure en haut à droite si vous avez le droit de lecture sur le module `rapports`.

Un **filtre par site** est disponible pour les profils qui couvrent plusieurs sites. Le coordinateur, lui, est verrouillé sur le sien.

LE RÔLE PDG (LECTEUR) GARDE LA VERSION PRÉCÉDENTE

du tableau de bord, volontairement : la vue exécutive lui sert de tableau de bord, et la rangée d'indicateurs ferait double emploi.

Si le tableau de bord affiche un mois qui n'est pas le mois en cours, c'est voulu : quand le mois courant n'a encore aucun relevé validé, la synthèse retombe sur le dernier mois qui en a, et le libellé le nomme. Mieux vaut un chiffre daté qu'un zéro trompeur.

11.2 Vue exécutive

Module Dashboard → Vue exécutive. La vue de direction : indicateurs consolidés, répartitions en anneaux, évolution sur douze mois, performance par site, alertes.

Elle est **accessible à tous les comptes**, pas réservée à la direction. Un filtre par site et par mois permet d'en resserrer le périmètre, et les chiffres se réactualisent sans recharger la page.

11.3 Les écrans de rapport

ÉCRAN	CONTENU
Résumé superviseur	Synthèse des opérations pour l'encadrement
Rapports généraux	Analyses transverses
Exports	Extraction des données
Rapports & Exports (Bobines)	Spécifique au stock bobines
Simulation & projection	Voir section 7.7

La plupart des écrans de liste proposent aussi un export direct, si votre rôle a le droit d'exporter sur ce module.

11.4 Dashboard KPI

Module Dashboard → Dashboard KPI. Un troisième tableau de bord, distinct du tableau de bord du jour (11.1) et de la vue exécutive (11.2) : une lecture visuelle de **sept familles d'indicateurs**, chacune avec son chiffre de tête, son détail et sa courbe d'évolution.

Choisir les deux périodes à comparer

En haut de l'écran, quatre réglages se suivent :

1. **Le type** : Journalier, Hebdomadaire, Mensuel ou Annuel.
2. **La période analysée** : le jour, la semaine, le mois ou l'année qui vous intéresse.
3. **« Comparer à »** :
 - **vs période précédente** — le réglage par défaut : septembre contre août, la semaine 39 contre la semaine 38 ;
 - **vs même période l'an dernier** — septembre 2026 contre septembre 2025 (non proposé en Annuel, où c'est la même chose que la période précédente) ;
 - **vs période choisie...** — fait apparaître un quatrième réglage.
4. **La période de comparaison**, si vous l'avez choisie librement : par exemple juin contre avril, ou la semaine 6 contre la semaine 12.

Les semaines se choisissent dans une liste qui donne leurs dates (« S38 · 14/09 → 20/09 »).

L'en-tête rappelle en permanence ce qui est comparé : « Juin 2026 · comparé à Avril 2026 ».

QUAND LA PÉRIODE ANALYSÉE N'EST PAS TERMINÉE

Avec « **vs période précédente** », l'écran compare à nombre de jours égal : le 24 septembre, septembre (24 jours) est comparé au 1^{er} → 24 août, et l'en-tête l'indique. Dès que vous choisissez vous-même la période de comparaison, les deux périodes sont comparées **entières** : un message vous le rappelle, car une période à moitié écoulée paraît forcément en baisse. Fiez-vous alors à la tuile « **Plaques par jour** », qui divise chaque total par ses jours réellement écoulés et reste comparable — c'est aussi elle qu'il faut lire pour comparer février (28 jours) à mars (31 jours).

Ce que montre chaque famille

FAMILLE	CE QU'ELLE MONTRE
Production	Plaques posées, engins traités et plaques par jour sur la période analysée, comparés à la période de comparaison ; courbe des deux périodes superposées
Bobines	Actives, épuisées, retirées ; taux d'utilisation réel ; détail par série ; couverture : combien de jours le stock tient au rythme des 30 derniers jours, et le premier format qui s'épuisera — état à ce jour
PMMA	Consommation comparée entre les deux périodes, consommation par type ; stock et alertes de seuil à ce jour
Rivets	Consommation comparée entre les deux périodes ; stock et sites sous seuil à ce jour
Commandes	Total, servies, en cours ; taux de satisfaction et délai de la période de comparaison ; taux sur six périodes
Équipements	Disponibles, hors service, en maintenance, affectés — état à ce jour
Sites	Production par site sur les deux périodes, et classement

POURQUOI CERTAINS PANNEAUX NE CHANGENT PAS AVEC LES PÉRIODES

Le parc de bobines, les stocks disponibles et les équipements sont des photos de l'instant : l'application ne garde pas le stock de juin. Ils affichent donc toujours la situation du jour, avec la mention « à ce jour ».

Voir le jour, la semaine, le mois ou l'année en cours. Choisissez le type de période correspondant et laissez « vs période précédente » : la journée est comparée à la veille, la semaine en cours aux mêmes jours de la semaine passée, le mois et l'année à nombre de jours égal.

Les brouillons ne comptent pas. Les consommations de PMMA et de rivets, comme la production, ne tiennent compte que des points journaliers soumis. Un site qui n'a rien produit sur la période analysée mais avait produit sur la période de comparaison reste au classement : c'est justement ce qu'une comparaison doit faire voir.

Filtrer et enregistrer une vue. Vous pouvez sélectionner un ou plusieurs sites (aucune sélection = tout votre périmètre) et les périodes, puis **enregistrer cette combinaison comme vue** — personnelle ou partagée avec d'autres. La vue retient aussi la période de comparaison. Seul vous pouvez supprimer une vue que vous avez créée, même partagée.

Le coordinateur de site reste verrouillé sur son site, comme partout ailleurs.

Droit requis : lecture sur `kpi_dashboard`.

12 L'administration

12.1 Utilisateurs

Administration → Utilisateurs. Créer un compte, modifier ses informations, l'activer ou le désactiver, lui attribuer un rôle et un site.

La saisie est contrôlée : une adresse e-mail ou un numéro de téléphone mal formé est signalé en rouge dès que vous quittez le champ.

UN COMPTE DÉSACTIVÉ N'EST PAS SUPPRIMÉ

Ses données et sa trace dans le journal d'audit restent. C'est ce qui permet de savoir qui a fait quoi, même après un départ.

12.2 Permissions

Administration → Permissions. Chaque rôle reçoit, module par module, cinq droits : **lire, créer, modifier, supprimer, exporter**. Cinquante-six modules sont gérés depuis cet écran — la totalité de ceux contrôlés dans le code, à l'exception des sessions d'inventaire (accès nominatif, section 7.5).

CONFIGURATION ABSENTE N'EST PAS REFUS SUR LE TABLEAU DE BORD — MAIS L'EST SUR LES PAGES

Un rôle dont aucune permission n'est renseignée voit un tableau de bord complet ; ses pages, elles, restent toutes fermées. Ne concluez donc jamais de l'apparence de l'accueil : c'est le fait d'ouvrir la page elle-même qui dit le vrai. Dès que les permissions d'un rôle sont renseignées, elles s'appliquent pleinement, sur les deux plans.

Si quelqu'un signale qu'il ne voit pas un écran auquel il devrait avoir accès, vérifiez d'abord ses permissions ici avant de conclure à un défaut du logiciel.

12.3 Délégations

Administration → Délégations. Un utilisateur peut déléguer temporairement ses visas à un autre. Utile pour les congés : sans cela, une demande reste bloquée à l'étape d'une personne absente.

12.4 Sites

Administration → Sites. Le référentiel des sites : nom, type, localisation, coordonnées géographiques, état actif ou non.

Le **type** du site compte : seuls les sites de type **magasin** portent le stock central utilisé par les réceptions d'achats (section 9.7).

12.5 Départements

Administration → Départements. Le référentiel des départements et le rattachement des utilisateurs.

CE RATTACHEMENT N'EST PAS DÉCORATIF

Il détermine le N+1 dans les circuits de visa, et il conditionne la possibilité même de déposer une demande interne. Un utilisateur non rattaché ne peut rien soumettre.

12.6 Nomenclatures

Administration → Nomenclatures. Le catalogue des types d'équipements : code, catégorie, libellé, description, **durée de vie en mois**, **seuil d'alerte**, **durée d'amortissement**.

La durée de vie alimente le calcul des fins de cycle signalées sur le tableau de bord.

12.7 Journal d'audit

Administration → Audit. La trace des actions faites dans l'application : qui, quoi, quand.

C'est l'écran à ouvrir quand une donnée a changé et que personne ne sait pourquoi.

12.8 Référentiels & capacités

Administration → Référentiels & capacités. Les quantités de conditionnement — combien de films dans une bobine selon sa série, combien d'unités dans un carton de PMMA — qui alimentent les stocks créés et l'outil de simulation (section 7.7).

- **Par série de bobines** : posez une capacité en une saisie pour toutes les versions de la série. Vous pouvez aussi corriger un type individuel juste en dessous, si un modèle particulier diffère.
- **Pour le PMMA** : le **code** d'un type n'est jamais modifiable ici — le changer romprait le lien avec le stock et l'historique déjà enregistrés sous ce code. Créez plutôt un nouveau type si besoin.
- L'écran signale les types **présents dans les stocks mais absents du catalogue** : mieux vaut les compléter que les laisser retomber sur une valeur par défaut silencieuse.
- Il gère aussi, **par rôle**, l'écran d'ouverture par défaut du Dashboard KPI (section 11.4) — ce que chacun voit en arrivant, avant d'avoir touché un filtre.

UNE CAPACITÉ FAUSSE NE SE VOIT PAS IMMÉDIATEMENT

Elle se répercute silencieusement sur toutes les projections de stock et sur tout nouveau stock créé ensuite. Vérifiez cet écran après tout changement de conditionnement chez un fournisseur.

12 bis. Les écrans hors menu

Certains écrans ne figurent dans aucun menu : on y arrive depuis une liste, un bouton, ou automatiquement. Ils comptent autant que les autres.

Mon Profil

Vos informations personnelles, et la section « **Changer le mot de passe** » (section 2.3). Accessible depuis votre nom, en bas de la barre latérale.

Détail d'une FEB, et traitement

Depuis **Mes FEB**, **File d'attente Achats** ou **Mes visas**, on ouvre le **détail** d'une fiche : son en-tête, ses lignes, son circuit et l'historique de ses visas.

L'écran de **traitement** est celui de l'acheteur : c'est là qu'il complète la fiche, la bascule en commande, et suit son exécution.

Trois exports PDF existent : la fiche seule, la fiche avec son circuit de validation, et le bon de commande.

Détail d'un inventaire

Les écrans **Inventaire bobines**, **rivets**, **PMMA** et **équipements** listent les sessions. On ouvre une session pour arriver sur son **détail**, où se fait réellement le comptage, ligne par ligne.

Une session en cours porte le statut **brouillon** tant qu'elle n'est pas clôturée.

Réceptions de commandes

Écran de réception des commandes sur site, atteint depuis le suivi des commandes. Droit requis : **modification** sur le module `receptions` pour enregistrer une réception, lecture seule pour la consulter.

Import stock bobines

Chargement du stock de bobines depuis un fichier **.xlsx**. Comme pour l'import EMUCI, les colonnes attendues sont vérifiées et l'import est refusé si l'une manque.

Impression du point journalier

Un point journalier s'exporte en PDF depuis sa fiche.

UN BROUILLON NE S'IMPRIME QUE PAR SON AUTEUR

Tant qu'un point est en brouillon, seul celui qui l'a saisi peut l'imprimer. Une fois le point soumis puis validé, il redevient consultable selon les droits habituels.

Un raccourci à connaître. L'ancienne adresse `consommables.php` renvoie désormais vers **Articles** : le module a été renommé, les anciens liens et favoris continuent de fonctionner.

13 Questions fréquentes

L'application me renvoie sans arrêt sur « **Changer mot de passe** ». Votre mot de passe est provisoire, attribué par un administrateur. Tant qu'il n'est pas changé, aucun autre écran ne

s'ouvre. Voir section 2.1.

Je veux changer mon mot de passe mais l'écran me renvoie à l'accueil. L'écran « Changer mot de passe » ne sert qu'au changement imposé. Pour le faire de votre propre initiative, passez par **Mon Profil**. Voir section 2.3.

Je ne vois pas un module sur l'accueil. Votre rôle ne l'ouvre pas. Ce n'est pas un défaut d'affichage. Voyez un administrateur si vous pensez que c'est une erreur de configuration.

Je cherche un écran mais il n'est pas dans la barre latérale. La barre ne montre que les écrans du module en cours. Repassez par l'accueil et ouvrez le module auquel cet écran appartient. Voir section 3.2.

Mes chiffres n'apparaissent pas dans les rapports. Vérifiez que vos points journaliers sont **validés** et non restés en brouillon. Un brouillon ne compte nulle part.

Je ne peux pas soumettre une demande interne. Vous n'êtes probablement pas rattaché à un département. Le message d'erreur le dit explicitement. Un administrateur doit vous assigner.

Je ne peux plus modifier un point journalier. Il est validé. Déposez une demande de correction de saisie.

Le tableau de bord affiche un mois qui n'est pas le mois en cours. C'est voulu. Voir section 11.1.

Une demande est bloquée dans le circuit. Regardez à quelle étape elle se trouve : le visa attendu est peut-être celui d'une personne absente. Une délégation peut débloquer la situation.

Le remplissage automatique ne propose aucun agent. L'annuaire des agents est vide ou n'a pas été importé. Voir section 8.10.

L'écran des paliers refuse ma saisie. Les paliers doivent couvrir tout l'intervalle des montants, sans trou. Voir section 9.9.

Ma demande d'accès est approuvée mais je n'ai toujours pas l'accès. Approuvée veut dire autorisée ; il reste le traitement par l'informatique. Voir section 8.7.

Le compte des alertes de stock ne change pas quand je filtre sur un site. C'est normal : le stock des articles est global, pas ventilé par site. Voir section 6.2.

Mon observation reste en attente alors que j'ai relancé plusieurs fois. Au bout de trois relances, elle passe au statut Escaladée, ce qui la rend plus visible pour le superviseur — mais c'est toujours lui qui doit la prendre en charge. Voir section 5.5.

Sur le Dashboard KPI, ma période en cours paraît en forte baisse. Vous comparez probablement à une période choisie, donc entière : une période à moitié écoulée paraît forcément en baisse. Regardez la tuile « Plaques par jour », ou revenez à « vs période précédente », qui compare à nombre de jours égal. Voir section 11.4.

La simulation de stock affiche un résultat différent de ce que j'attendais. Vérifiez d'abord les capacités de conditionnement dans Référentiels & capacités (section 12.8) : une capacité mal renseignée pour un format fausse toute projection qui l'utilise.

14 À qui s'adresser

BESOIN	INTERLOCUTEUR
Compte, mot de passe, permissions	Administrateur
Rattachement à un département	Administrateur
Problème d'accès aux plateformes	Support IT, via une demande interne
Anomalie de données	Superviseur du module concerné
Paliers, familles, lignes budgétaires	Service financier
Capacités de conditionnement, résultat de simulation inattendu	Administrateur (écran Référentiels & capacités)

Ce qui reste à décider

Rien de ce qui suit n'est un trou dans la documentation : les mécanismes sont en place et décrits. Ce sont des **valeurs provisoires que le logiciel signale lui-même** comme n'ayant pas été arrêtées par l'entreprise.

POINT	SECTION	CE QUI EST EN PLACE	CE QUI MANQUE
Paliers de validation	9.9	Trois paliers fonctionnels (500 000 et 5 000 000 XOF)	Les seuils réels, la migration les dit « arbitraires »
Types d'achat	9.11	DAF, DAI, DAH avec des libellés développés	Le sigle exact, non documenté dans la spécification
Lignes budgétaires	9.12	Six lignes, comportement « alerte »	Les enveloppes, toutes à vide : aucun montant n'est plafonné

Tant que les paliers ne sont pas arrêtés, une FEB peut suivre un circuit de visa qui ne correspond pas à la règle de l'entreprise. C'est le point le plus sensible des trois.

Suivi des versions de ce manuel

VERSION	DATE	MODIFICATIONS
1.0	2026-08-29	Première édition : 4 circuits principaux, rôles, permissions
2.0	2026-08-29	Édition complète : les 61 écrans, structure par module
2.1	2026-08-29	Changement de mot de passe imposé à la première connexion ; ajout des écrans hors menu
2.2	2026-08-29	Navigation corrigée : l'accueil est le point de départ, la barre latérale ne montre que le module en cours ; tableau de bord v2
2.3	2026-08-29	Règles de visa, paliers et plan comptable documentés : ils étaient dans le code, non « à préciser »
2.4	2026-08-29	Point journalier : quatre statuts, non deux — « en attente de validation » et « rejeté » manquaient
3.0	2026-09-21	Verrouillage du compte après cinq erreurs (2.2) ; inventaires réécrits — la session est ouverte par l'administration, un coordinateur ne crée plus son inventaire (7.5) ; conséquences visibles des correctifs de droits : brouillon imprimable par son seul auteur, import EMUCI et signalement de panne en droit de création, affectations IT en droit de modification, écrans Demandes réellement filtrés ; limite de téléversement portée à 50 Mo
4.0	2026-09-24	Ajouté : Suivi des observations (5.5), Traçabilité endommagements (7.6), Simulation & projection de stocks (7.7), Dashboard KPI (11.4), Référentiels & capacités (12.8). 70 entrées de menu, 56 modules gérés depuis Admin → Permissions (contre 37 précédemment documentés)
4.1	2026-09-24	Dashboard KPI : choix libre de la période de comparaison, règle « à date égale » ou « périodes entières », tuile « Plaques par jour », bandeau « Aujourd'hui », panneaux « à ce jour » (11.4) ; nouvelle question fréquente

VERSION	DATE	MODIFICATIONS
4.2	2026-09-24	Dashboard KPI : bandeau « Aujourd'hui » retiré ; comment afficher le jour, la semaine, le mois ou l'année en cours (11.4)
4.3	2026-09-24	Couverture du panneau Bobines (11.4) et consommation observée de la simulation (7.7) calculées sur les points journaliers

TENIR CE MANUEL À JOUR

Il décrit l'état du logiciel à la date indiquée. À chaque évolution fonctionnelle notable, mettez à jour la section concernée et ajoutez une ligne au tableau ci-dessus. Un manuel qui ne dit pas sur quelle version il porte ne vaut rien.

Document interne EMUCI — projet NSIIV.

Manuel d'utilisation — ERP EMUCI — document interne. État du logiciel au commit `ff9fc2c`. Toute évolution fonctionnelle rend une section caduque : vérifiez la version avant de vous y fier.