

SOMMAIRE

- 1 À quoi sert l'application
- 2 Se connecter
- 3 S'orienter
- 4 Les rôles
- 5 Point journalier et EMUCI
- 6 Le stock
- 7 Bobines et inventaires
- 8 Les demandes internes
- 9 Les achats
- 10 L'informatique
- 11 Rapports et exports
- 12 L'administration
- 12b Les écrans hors menu
- 13 Questions fréquentes
- 14 À qui s'adresser

Manuel d'utilisation

Suivi de la production de plaques et de la chaîne de stock qui l'alimente : points journaliers, bobines, consommables, équipements, demandes internes et achats, sur vingt et un sites.

LOGICIEL main · 5ecb558

MANUEL v2.4

COUVERTURE menu + hors menu

ARRÊTÉ AU 29 août 2026

PROVENANCE DE CE DOCUMENT

Il est établi à partir du code source, pas d'une session d'utilisation. La structure des menus, les rôles, les statuts, les circuits de validation et les règles de gestion sont exacts et vérifiables dans le dépôt. Les détails d'écran, position d'un bouton ou libellé exact d'un message, n'ont pas été relevés un par un.

Là où le logiciel signale lui-même qu'une valeur est provisoire, le manuel le répercute plutôt que de la présenter comme arrêtée. Voir « **Ce qui reste à décider** », en fin de document.

1 À quoi sert l'application

ERP EMUCI suit la production de plaques d'immatriculation et la chaîne de stock qui l'alimente : points journaliers par site, bobines de film, consommables, rivets, PMMA, équipements, maintenance, demandes internes et achats.

Elle est utilisée tous les jours par les mêmes personnes, sur vingt et un sites. Chacun n'y voit que ce que son rôle lui ouvre.

2 Se connecter

- 1 Ouvrir l'adresse de l'application dans un navigateur.
- 2 Saisir son adresse e-mail professionnelle et son mot de passe.
- 3 Valider.

2.1 La première connexion : changement de mot de passe imposé

Quand un administrateur **crée votre compte** ou **réinitialise votre mot de passe**, celui qu'il vous communique est provisoire.

À votre connexion suivante, l'application vous envoie sur l'écran « **Changer mot de passe** » et **bloque tout le reste** tant que vous ne l'avez pas fait. Ce n'est pas une suggestion : aucun autre écran ne s'ouvre, et toute action renvoie « Vous devez changer votre mot de passe avant de continuer ».

- 1 Saisir le mot de passe provisoire reçu.
- 2 Saisir le nouveau, deux fois.
- 3 Valider.

La contrainte est alors levée et vous arrivez sur l'accueil.

ATTENTION AUX ESPACES

Un mot de passe collé depuis un e-mail traîne souvent une espace au début ou à la fin. L'application les retire des deux côtés, à la saisie comme à la connexion, mais mieux vaut coller proprement.

Une fois la contrainte levée, cet écran n'est plus accessible : il vous renverrait à l'accueil. Pour changer votre mot de passe **de votre propre initiative**, voyez la section 2.3.

2.2 Mot de passe oublié

Cliquez sur « Mot de passe oublié ? » sous le formulaire de connexion, saisissez votre adresse, et un lien de réinitialisation vous est envoyé par e-mail. Le mot de passe défini par ce lien est définitif : il ne déclenche pas de changement imposé.

Compte bloqué, ou e-mail qui n'arrive pas : contactez un administrateur.

2.3 Changer son mot de passe volontairement

Écran **Mon Profil**, section « Changer le mot de passe ». C'est le seul endroit pour le faire hors contrainte.

2.4 Et ensuite

Vous arrivez sur l'**accueil**, qui est le point de départ de toute la navigation : voir la section 3.

3 S'orienter

La navigation fonctionne en **deux temps** : on choisit un module sur l'accueil, puis on circule dans ses écrans par la barre latérale.

3.1 L'accueil, le point de départ

C'est l'écran d'arrivée après connexion, et il a sa propre mise en page, différente du reste de l'application.

Il présente sous forme de **cartes** les modules auxquels votre rôle donne accès. Vous ne voyez que les vôtres : peu de cartes n'est pas un défaut d'affichage, c'est votre périmètre.

Cliquer sur une carte ouvre le module, et vous dépose sur **le premier écran que votre rôle peut réellement ouvrir** dans ce module, pas sur une page fixe. C'est pourquoi deux personnes cliquant sur la même carte peuvent atterrir sur des écrans différents.

Revenir à l'accueil **quitte le module en cours**.

3.2 La barre latérale, une fois dans un module

Elle ne liste **jamais les dix modules**. Elle contient :

- le bouton **Accueil**, toujours présent, pour revenir au choix des modules ;
- le **nom du module en cours** ;
- les **écrans de ce module**, et eux seuls.

LA CONFUSION LA PLUS FRÉQUENTE

Si vous cherchez un écran qui appartient à un autre module, il ne sera pas dans la barre. Repassez par l'accueil.

En bas de la barre figure votre **carte utilisateur** : nom, rôle, un lien vers **Mon Profil** et le bouton de **déconnexion**.

3.3 La barre du haut

Sur tous les écrans d'un module : le **titre de l'écran** en cours, une **cloche de notifications** avec le nombre de messages non lus, et un **menu utilisateur** déroulant menant à Mon Profil et à la déconnexion.

3.4 Les dix modules

MODULE	CE QU'ON Y FAIT	SECTION
Dashboard	Tableau de bord du jour, vue exécutive	11
Stock	Équipements, articles, PMMA, bobines, rivets, commandes	6
Bobines	Commandes, validation du stock du matin, rapports	7
Inventaire	Inventaires physiques et écarts	7
Opérations	Point journalier, interventions, point et import EMUCI	5
Informatique	Interventions, rapport journalier, affectations IT	10
Rapports	Résumé superviseur, rapports généraux, exports	11
Demandes internes	Demandes administratives et circuits de visa	8
Achats	Expression de besoin, visas, suivi, réceptions	9
Administration	Utilisateurs, rôles, permissions, sites, audit	12

4 Les rôles

Seize rôles existent. Le vôtre détermine ce que vous voyez et ce que vous pouvez faire.

RÔLE	FONCTION
superadmin	Super Administrateur, accès total
admin	Administrateur, accès total
lecteur	PDG, consultation et vue exécutive
directeur_general	Directeur Général, visas de direction
daf	Directeur Administratif et Financier
raf	Responsable Administratif et Financier
superviseur_operation	Supervision des opérations, validation des points
superviseur_achat	Supervision des achats
superviseur_it	Supervision informatique
coordinateur_site	Terrain, saisie du point journalier de son site
gestionnaire_operation	Gestion opérationnelle
gestionnaire_stock	Gestion du stock
gestionnaire_stock_bobines	Gestion du stock de bobines
controleur_production	Contrôle de production
maintenance_info	Maintenance informatique
support_it	Support informatique

Le coordinateur de site est verrouillé sur son site. Il ne voit que ses propres données, et modifier l'adresse dans la barre du navigateur n'y change rien.

5 Le point journalier et EMUCI

C'est le relevé quotidien de production d'un site. Tout le reste en dépend.

5.1 Saisir un point — coordinateur de site

- 1 Module **Opérations**, puis **Point journalier**.
- 2 Renseigner la date, le type de point et les quantités : véhicules par catégorie, plaques posées, rivets utilisés, rivets endommagés, heures de travail.
- 3 Enregistrer.

STATUT	CE QUE ÇA VEUT DIRE
Brouillon	Saisi mais pas transmis. Visible de vous seul. Ses chiffres ne comptent nulle part.
En attente de validation	Transmis. Dans la file du superviseur, mais ne compte pas encore.
Validé	Validé par le superviseur. Compte dans tous les indicateurs.
Rejeté	Refusé avec un motif. À corriger et resoumettre.

BROUILLON ET « EN ATTENTE » NE SONT PAS LA MÊME CHOSE

Un brouillon n'est visible que de vous : le superviseur ne le voit pas et ne peut donc pas le valider. Tant que vous ne l'avez pas soumis, il ne se passera rien. C'est le piège le plus courant, et la raison pour laquelle le tableau de bord affiche les points restés en attente.

5.2 Valider les points — superviseur opération

- 1 Le tableau de bord signale les points en attente de validation.
- 2 Ouvrir le point, vérifier les quantités.
- 3 Valider, ou rejeter en indiquant le motif.

5.3 Corriger un point déjà validé

Un point validé ne se modifie plus directement. Le coordinateur dépose une **demande de correction de saisie**, que le superviseur traite. C'est ce qui garantit qu'un chiffre validé ne bouge pas sans laisser de trace.

5.4 Import EMUCI

Module Opérations → Import EMUCI. Charge le fichier produit par la plateforme nationale, qui donne le nombre de plaques par site et par **statut de plaque** (en service, déclarée cassée...).

- 1 Sélectionner le fichier et la date d'import.
- 2 Lancer l'import.
- 3 L'écran affiche un **résumé par site** et le **détail par site et statut**.

Si des colonnes attendues manquent, l'import est refusé avec la liste des colonnes absentes : corrigez le fichier plutôt que de forcer.

5.5 Point EMUCI

Module Opérations → Point EMUCI. Compare ce que la plateforme nationale a enregistré avec ce que les coordinateurs ont déclaré dans leurs points journaliers, et met les **écarts** en évidence.

C'est l'écran de rapprochement : un écart signifie soit une erreur de saisie, soit une plaque posée mais non remontée, soit l'inverse. Il se commente directement à l'écran, pour que le motif reste attaché au chiffre.

6 Le stock

6.1 Équipements

Deux entrées de menu pour un même écran, filtré différemment : **Équipements Informatique** (postes, imprimantes, matériel IT) et **Équipements Opérationnel** (matériel de pose et de terrain).

Chaque équipement porte un numéro de série, une nomenclature, un site, un état (neuf, bon, usagé, réformé), une date de mise en service et une date de fin de cycle. Les fins de cycle

proches sont signalées sur le tableau de bord.

6.2 Articles

Module Stock → Articles. Le catalogue des consommables : code, libellé, type, unité, seuil d'alerte, prix unitaire, stock global.

LE STOCK D'UN ARTICLE EST GLOBAL

Il n'est pas ventilé par site. C'est pourquoi le compte des alertes de stock reste global même quand vous filtrez le tableau de bord sur un site.

6.3 Historique des mouvements

Module Stock → Historique des mouvements. Trace tous les mouvements d'équipements : entrées, sorties, transferts, affectations. C'est l'écran à ouvrir quand on cherche où est passé un matériel. Non accessible au coordinateur de site.

6.4 PMMA

Module Stock → PMMA. Suivi du stock de PMMA par site et par type, avec seuil d'alerte. Son inventaire et ses écarts ont leurs propres écrans (section 7).

6.5 Rivets

Module Stock → Rivets. Le stock de rivets par site et par type. L'écran sert aussi à **approvisionner** un site : on saisit la quantité livrée et le stock du site est crédité.

Le seuil d'alerte est de **200 rivets** : en dessous, le site est signalé sur les tableaux de bord. Le coordinateur ne voit que le stock de son site.

6.6 Vignette

Module Stock → Vignette. Même écran que Bobines, filtré sur la catégorie vignette : les types y sont Réservoir et Pare-brise, au lieu des types de plaques.

7 Bobines, rivets, PMMA et inventaires

7.1 La validation du stock du matin

Chaque site déclare son stock en début de journée.

- 1 Module **Bobines**, puis **Validation stock jour**.
- 2 Saisir les quantités constatées.
- 3 Valider.

Trois résultats possibles : **validé**, **validé avec écarts**, ou **validé automatiquement**. Un écart n'est pas une faute en soi, mais il est tracé et doit être expliqué.

7.2 Commander des bobines

Module Bobines → **Commande bobines**. La demande passe par le gestionnaire de stock bobines, qui la sert.

7.3 Vue stock par site

Module Bobines → **Vue stock par site**. Tableau de synthèse du stock de bobines, site par site. Écran de consultation : on n'y saisit rien.

7.4 Les bobines elles-mêmes

Une bobine porte un numéro, un type, une série, un site, et un compte de films : total, utilisés, endommagés, restants.

STATUT	SIGNIFICATION
En stock	Reçue, pas encore ouverte
En cours	Ouverte et en cours d'utilisation
Épuisée	Films consommés
Retirée	Sortie du circuit

Seules les bobines **en cours** comptent dans les films restants affichés sur les tableaux de bord.

7.5 Les quatre inventaires

Le principe est le même pour les quatre : on ouvre une session d'inventaire, on saisit le comptage physique, puis l'écran d'écarts compare au stock théorique.

INVENTAIRE	ÉCRAN D'ÉCARTS	CE QU'ON COMPTE
Inventaire bobines	Écarts bobines	Bobines et films restants
Inventaire rivets	Écarts rivets	Quantités de rivets par site
Inventaire PMMA	Écarts PMMA	PMMA par site et par type
Inventaire équipements	Écarts équipements	Présence physique du matériel

- 1 Ouvrir une session d'inventaire sur l'écran correspondant.
- 2 Saisir le comptage physique, site par site.
- 3 Clôturer la session.
- 4 Ouvrir l'écran **Écarts** correspondant : il liste les différences entre le physique et le théorique.
- 5 Justifier chaque écart.

UN ÉCART NON JUSTIFIÉ RESTE OUVERT

C'est voulu : la trace de l'explication vaut autant que la correction du chiffre.

8 Les demandes internes

Neuf types de demandes administratives, chacune avec son circuit de visas.

8.1 Les types disponibles

TYPE	OBJET
Autorisation d'absence	Congé, permission, absence exceptionnelle
Création d'accès NSIIV	Ouverture d'accès aux plateformes
Basculement d'accès	Transfert d'accès d'un site à un autre
Basculement de compte EMUCI	Changement de poste ou de profil
Transfert d'agent	Mutation temporaire ou définitive
Création de site	Ouverture d'un nouveau site
Changement de géolocalisation	Correction des coordonnées d'un site
Imputation courrier entrant	Affectation d'un courrier à un service
Demande exceptionnelle	Ce qui n'entre dans aucune des cases ci-dessus

8.2 Déposer une demande

- 1 Module **Demandes internes**, puis **Nouvelle demande**.
- 2 Choisir le type. Le **circuit de visa s'affiche en haut du formulaire** : vous savez d'avance par qui votre demande va passer.
- 3 Remplir le formulaire. Les champs marqués d'un astérisque rouge sont obligatoires.
- 4 **Enregistrer le brouillon** pour reprendre plus tard, ou **Soumettre la demande** pour lancer le circuit.

PRÉREQUIS

Vous devez être rattaché à un département pour soumettre une demande. Sans rattachement, un message explicite vous le dit : demandez à un administrateur de vous assigner.

8.3 Les aides à la saisie

Annuaire des agents. Commencez à taper un nom, choisissez dans la liste, et l'e-mail, la fonction, le matricule, le département et la direction se remplissent seuls.

Autorisation d'absence. Choisissez un type de permission (« Décès conjoint (5j) », « Mariage du travailleur (4j) »...) et la durée, la date de fin et la date de reprise se calculent automatiquement. La reprise saute au prochain jour ouvré, week-ends et jours fériés ivoiriens compris. En saisie manuelle, les quatre champs restent cohérents entre eux : le dernier que vous touchez commande, les autres suivent.

8.4 Le cycle de vie d'une demande

STATUT	SIGNIFICATION
Brouillon	Non transmise
En attente	Attend un visa
En cours	Un visa a été donné, le circuit continue
Approuvée	Tous les visas obtenus
Approuvée pour traitement	Approuvée et transmise au service qui exécute
Rejetée	Refusée à une étape, avec motif

Exemple de circuit, pour une autorisation d'absence :



8.5 Mes demandes

Module Demandes internes → Mes demandes. La liste de tout ce que vous avez déposé, avec le statut et l'étape en cours. C'est ici qu'on vient voir « où en est ma demande ». Un brouillon s'y reprend et se complète.

8.6 Viser une demande

1 Module **Demandes internes**, puis **À valider**.

- 2 Ouvrir la demande, lire les champs et les visas déjà donnés.
- 3 Approuver, ou rejeter. **Un rejet exige un motif** : la personne doit savoir quoi corriger.

Le **N+1** n'est pas un rôle mais le responsable du département du demandeur. Il est résolu automatiquement.

8.7 Traitements IT

Module Demandes internes → Traitements IT. Une fois une demande d'accès approuvée, elle arrive ici pour exécution : c'est l'informatique qui crée réellement le compte ou l'accès, puis marque la demande comme traitée.

La distinction compte : **approuvée** veut dire « autorisée », **traitée** veut dire « faite ».

8.8 Types & circuits

Module Demandes internes → Types & circuits. Écran d'administration : créer un type de demande, définir ses étapes de visa et leur ordre. Un type porte un code, un libellé, une description, et la liste ordonnée de ses étapes. Chaque étape désigne le rôle qui doit viser.

8.9 Circuits avancés

Module Demandes internes → Circuits avancés. Paramétrage fin des rôles de validation, au-delà de l'enchaînement simple des étapes.

Qui peut viser quelle étape découle du rôle ERP, sans réglage à faire :

RÔLE ERP	ÉTAPES QU'IL PEUT VISER
raf	Visa RAF
daf	Visa DAF
support_it , superviseur_it , maintenance_info	Visa IT
directeur_general , lecteur (PDG)	Visa Direction Générale
admin , superadmin	Toutes les étapes

Trois règles s'ajoutent :

- **Le N+1** n'est pas un rôle. C'est le responsable du département du demandeur, résolu automatiquement.
- **Une étape rattachée à un département** peut être visée par n'importe quel membre de ce département. C'est ce qui fait vivre le visa « Administration », dont le rôle ERP correspondant a été supprimé.
- **Personne ne vise sa propre demande**, administrateurs compris.

Des droits attribués manuellement du temps de l'ancien écran restent honorés, le temps de la transition.

8.10 Annuaire des agents

Module Demandes internes → Annuaire agents. La liste des agents, avec matricule, nom, prénom, e-mail, téléphone, fonction, département, direction, site, grade et statut. Il alimente le remplissage automatique des formulaires, et s'alimente par import depuis un fichier Excel.

UN ANNUAIRE VIDE VIDE AUSSI LES FORMULAIRES

Si le remplissage automatique ne propose personne, c'est ici qu'il faut regarder d'abord.

9 Les achats

Le circuit part d'un besoin exprimé par un service et va jusqu'à la réception de la marchandise.

9.1 Dashboard Achats

Module Achats → Dashboard Achats. Vue d'ensemble du module : volumes, FEB en cours, en attente de visa, en retard. Point d'entrée pour qui pilote les achats.

9.2 Déposer une fiche d'expression de besoin

- 1 Module **Achats**, puis **Nouvelle FEB**.
- 2 Renseigner l'en-tête : exercice, département, ligne budgétaire, niveau d'urgence.
- 3 Ajouter les lignes : article, quantité, famille.
- 4 Enregistrer en brouillon, ou soumettre.

NIVEAU D'URGENCE	USAGE
Normale	Cas courant
Urgente	Besoin rapproché
Critique	Bloque l'activité

9.3 Le cycle d'une FEB

STATUT	SIGNIFICATION
Brouillon	En cours de rédaction
Soumise	Transmise au service achats
Prise en charge	Un acheteur s'en est saisi
En validation	Dans le circuit de visas
Confirmée	Validée, prête à être commandée
Clôturée	Terminée
Rejetée	Refusée

9.4 Mes FEB

Module Achats → Mes FEB. Vos propres fiches, avec leur statut. On y reprend un brouillon et on y suit l'avancement d'une demande soumise.

9.5 File d'attente Achats

Module Achats → File d'attente Achats. Réservé aux acheteurs : les FEB soumises qui attendent une prise en charge. Un acheteur **prend en charge** une fiche, ce qui la lui attribue. Il peut aussi la **restituer** à la file, ou un responsable peut la **réattribuer** à quelqu'un d'autre.

L'ancienneté est calculée en **heures ouvrées** : une fiche déposée vendredi soir n'est pas comptée en retard le lundi matin.

9.6 Mes visas

Module Achats → Mes visas. Les FEB qui attendent votre signature. Approuver ou rejeter, avec motif en cas de refus. Le circuit de visas dépend du montant : voir les paliers, section 9.9.

9.7 Suivre et réceptionner

Une fois confirmée, la FEB devient une commande suivie dans **Suivi Achats (DA/BC)**.

STATUT DE SUIVI	SIGNIFICATION
En attente	Pas encore commandé
Commandé	Bon de commande émis
En retard	Délai dépassé
Livrée	Marchandise arrivée
Réceptionnée	Contrôlée et entrée en stock

La réception se fait dans **Achats → Réceptions**. Elle **débite le stock du magasin** et **crédite le stock du département** demandeur.

9.8 Stock par département

Module Achats → Stock par département. Ce que chaque département détient après réception. À distinguer du stock magasin, qui est le stock central.

9.9 Paliers de validation

Module Achats → Paliers de validation. Un palier définit, pour une tranche de montant, qui doit signer.

CHAMP	RÔLE
Borne minimale	Montant à partir duquel le palier s'applique
Borne maximale	Montant jusqu'auquel il s'applique
Libellé	Nom du palier
Signataires	Qui doit viser
Ordre	Position dans l'enchaînement
Actif	Palier en vigueur ou non

LES PALIERS DOIVENT COUVRIR TOUT L'INTERVALLE

L'application le vérifie : un trou entre deux paliers laisserait des FEB sans circuit de visa. Si l'écran refuse votre saisie, c'est probablement cela.

Les paliers livrés à l'installation :

MONTANT (XOF)	PALIER	SIGNATAIRES
0 à 500 000	RAF seul	RAF
500 001 à 5 000 000	RAF + DAF	RAF, DAF
Au-delà de 5 000 000	RAF + DAF + PDG	RAF, DAF, PDG

CES BORNES SONT PROVISOIRES

La migration qui les installe le dit explicitement : « bornes de démarrage arbitraires, aucun seuil réel fourni ». Elles fonctionnent, mais elles n'ont pas été arrêtées par la direction. Tant qu'elles ne le sont pas, une FEB peut suivre un circuit qui ne correspond pas à la règle de l'entreprise.

9.10 Fournisseurs

Module Achats → Fournisseurs. Le référentiel des fournisseurs, utilisé lors du passage en commande.

9.11 Familles & types

Module Achats → Familles & types. Classement des articles achetés.

Chaque famille porte un compte comptable, suivant le plan SYSCOHADA : trente-cinq familles sont installées, toutes rattachées à un compte. Quelques exemples :

COMPTE	FAMILLE
2442	Équipements
604	Consommables informatiques, consommables opérations (rivets)
605	Fournitures de bureau, entretien, restauration
611	Transport et logistique
624	Maintenance
628	Frais de télécommunications

Le code analytique d'une ligne se compose de trois segments, repris des codes du site, du département et de la famille :

SITE

 /

DÉPARTEMENT

 /

FAMILLE

Choisir la famille détermine donc à la fois l'imputation comptable et le troisième segment du code analytique. C'est la seule décision à prendre à la saisie ; le reste se déduit.

LES TYPES D'ACHAT PORTENT DES LIBELLÉS PROVISOIRES

DAF, DAI et DAH sont installés comme « Demande d'Achat Fournitures / Immobilisation / Hors-marché », mais la migration signale que le sigle exact n'est pas documenté. À confirmer auprès du service financier.

9.12 Lignes budgétaires

Module Achats → Lignes budgétaires. Les enveloppes sur lesquelles les FEB s'imputent. Chaque fiche en désigne une.

9.13 Paramètres généraux

Module Achats → Paramètres généraux. Réglages transverses du module : exercice en cours, délais, numérotation des FEB. Le numéro d'une FEB est attribué automatiquement, par exercice.

10 L'informatique

10.1 Interventions et maintenance

Module Informatique → Interventions, ou Opérations → Demande d'intervention : même écran, deux portes d'entrée.

- 1 Ouvrir **Nouvelle intervention**.
- 2 Décrire le problème observé, désigner l'équipement et le site.
- 3 Enregistrer.

Le technicien renseigne ensuite les travaux prévus, puis les travaux effectués et les pièces remplacées.

STATUT APRÈS INTERVENTION	SIGNIFICATION
En attente	Déclarée, pas encore traitée
En cours	Prise en charge
Partiel	Traitée partiellement, à reprendre
Résolu	Terminée

Une intervention porte aussi sa durée en minutes et peut recevoir un rapport en pièce jointe.

10.2 Rapport journalier

Module Informatique → Rapport journalier. Le compte rendu quotidien de l'activité informatique.

10.3 Affectations IT

Module Informatique → Affectations IT. Gestion du support informatique : qui prend en charge quoi.

10.4 Transfert d'équipement

- 1 Saisir le **numéro de série** de l'équipement : l'écran le recherche à la frappe.
- 2 Indiquer la destination.
- 3 Renseigner la **raison du transfert**.
- 4 Valider.

Le transfert est tracé et apparaît dans l'historique des mouvements (section 6.3).

DROIT REQUIS

Création sur le module `affectations`. La lecture seule ne suffit pas ici, puisque l'écran sert à agir.

11 Rapports et exports

11.1 Le tableau de bord

Il montre ce qui vous concerne aujourd'hui, différemment selon votre métier. Ce n'est pas l'écran d'arrivée après connexion : c'est l'accueil qui l'est (section 3.1). On atteint le tableau de bord par le module **Dashboard**.

La rangée d'indicateurs, en tête, donne les chiffres du périmètre. Ils s'affichent selon vos droits : chaque indicateur dépend d'une permission, et vous ne voyez que ceux des modules qui vous sont ouverts.

INDICATEUR	DÉPEND DU DROIT DE LECTURE SUR
Engins traités, Plaques posées	operations
Bobines actives	bobines
Commandes à servir	commandes_bobines
Parc actif, Hors service, En maintenance, Fin de cycle ≤ 30 j	equipements

En dessous, deux blocs de tête, « Production du mois » et « Taux de validation » (points validés sur points saisis), puis les blocs de détail, et enfin les graphes.

Un bouton Exporter figure en haut à droite si vous avez le droit de lecture sur le module `rapports`.

Un **filtre par site** est disponible pour les profils qui couvrent plusieurs sites. Le coordinateur, lui, est verrouillé sur le sien.

LE RÔLE PDG GARDE LA VERSION PRÉCÉDENTE

C'est volontaire : la vue exécutive lui sert de tableau de bord, et la rangée d'indicateurs ferait double emploi.

SI LE MOIS AFFICHÉ N'EST PAS LE MOIS EN COURS

C'est voulu : quand le mois courant n'a encore aucun relevé validé, la synthèse retombe sur le dernier mois qui en a, et le libellé le nomme. Mieux vaut un chiffre daté qu'un zéro trompeur.

11.2 Vue exécutive

Module Dashboard → Vue exécutive. La vue de direction : indicateurs consolidés, répartitions en anneaux, évolution sur douze mois, performance par site, alertes.

Elle est **accessible à tous les comptes**, pas réservée à la direction. Un filtre par site et par mois permet d'en resserrer le périmètre, et les chiffres se réactualisent sans recharger la page.

11.3 Les écrans de rapport

ÉCRAN	CONTENU
Résumé superviseur	Synthèse des opérations pour l'encadrement
Rapports généraux	Analyses transverses
Exports	Extraction des données
Rapports & Exports (Bobines)	Spécifique au stock bobines

La plupart des écrans de liste proposent aussi un export direct, si votre rôle a le droit d'exporter sur ce module.

12 L'administration

12.1 Utilisateurs

Administration → Utilisateurs. Créer un compte, modifier ses informations, l'activer ou le désactiver, lui attribuer un rôle et un site. La saisie est contrôlée : une adresse e-mail ou un numéro de téléphone mal formé est signalé en rouge dès que vous quittez le champ.

UN COMPTE DÉSACTIVÉ N'EST PAS SUPPRIMÉ

Ses données et sa trace dans le journal d'audit restent. C'est ce qui permet de savoir qui a fait quoi, même après un départ.

12.2 Permissions

Administration → Permissions. Chaque rôle reçoit, module par module, cinq droits : **lire**, **créer**, **modifier**, **supprimer**, **exporter**. Trente-sept modules sont gérés.

CONFIGURATION ABSENTE N'EST PAS REFUS

Un rôle dont aucune permission n'est renseignée voit le profil par défaut, pas une page vide. C'est délibéré : une configuration oubliée ne doit pas ressembler à un refus. Dès que ses permissions sont renseignées, elles s'appliquent pleinement.

Si quelqu'un signale qu'il ne voit pas un écran auquel il devrait avoir accès, vérifiez d'abord ses permissions ici avant de conclure à un défaut du logiciel.

12.3 Délégations

Administration → Délégations. Un utilisateur peut déléguer temporairement ses visas à un autre. Utile pour les congés : sans cela, une demande reste bloquée à l'étape d'une personne absente.

12.4 Sites

Administration → Sites. Le référentiel des sites : nom, type, localisation, coordonnées géographiques, état actif ou non.

Le **type** du site compte : seuls les sites de type **magasin** portent le stock central utilisé par les réceptions d'achats (section 9.7).

12.5 Départements

Administration → Départements. Le référentiel des départements et le rattachement des utilisateurs.

CE RATTACHEMENT N'EST PAS DÉCORATIF

Il détermine le N+1 dans les circuits de visa, et il conditionne la possibilité même de déposer une demande interne. Un utilisateur non rattaché ne peut rien soumettre.

12.6 Nomenclatures

Administration → Nomenclatures. Le catalogue des types d'équipements : code, catégorie, libellé, description, **durée de vie en mois**, **seuil d'alerte**, **durée d'amortissement**. La durée de vie alimente le calcul des fins de cycle signalées sur le tableau de bord.

12.7 Journal d'audit

Administration → Audit. La trace des actions faites dans l'application : qui, quoi, quand. C'est l'écran à ouvrir quand une donnée a changé et que personne ne sait pourquoi.

12 bis Les écrans hors menu

Certains écrans ne figurent dans aucun menu : on y arrive depuis une liste, un bouton, ou automatiquement. Ils comptent autant que les autres.

Mon Profil

Vos informations personnelles, et la section « **Changer le mot de passe** » (section 2.3). Accessible depuis votre nom, en bas de la barre latérale.

Détail d'une FEB, et traitement

Depuis **Mes FEB**, **File d'attente Achats** ou **Mes visas**, on ouvre le **détail** d'une fiche : son en-tête, ses lignes, son circuit et l'historique de ses visas.

L'écran de **traitement** est celui de l'acheteur : c'est là qu'il complète la fiche, la bascule en commande, et suit son exécution.

Trois **exports PDF** existent : la fiche seule, la fiche avec son circuit de validation, et le bon de commande.

Détail d'un inventaire

Les écrans **Inventaire bobines**, **rivets**, **PMMA** et **équipements** listent les sessions. On ouvre une session pour arriver sur son **détail**, où se fait réellement le comptage, ligne par ligne. Une session en cours porte le statut **brouillon** tant qu'elle n'est pas clôturée.

Réceptions de commandes

Écran de réception des commandes sur site, atteint depuis le suivi des commandes. Droit requis : **modification** sur le module `receptions` pour enregistrer une réception, lecture seule pour la consulter.

Import stock bobines

Chargement du stock de bobines depuis un fichier **.xlsx**. Comme pour l'import EMUCI, les colonnes attendues sont vérifiées et l'import est refusé si l'une manque.

Impression du point journalier

Un point journalier s'exporte en PDF depuis sa fiche.

UN RACCOURCI À CONNAÎTRE

L'ancienne adresse `consommables.php` renvoie désormais vers **Articles** : le module a été renommé, les anciens liens et favoris continuent de fonctionner.

13 Questions fréquentes

L'application me renvoie sans arrêt sur « Changer mot de passe ».

Votre mot de passe est provisoire, attribué par un administrateur. Tant qu'il n'est pas changé, aucun autre écran ne s'ouvre. Voir section 2.1.

Je veux changer mon mot de passe mais l'écran me renvoie à l'accueil.

L'écran « Changer mot de passe » ne sert qu'au changement imposé. Pour le faire de votre propre initiative, passez par **Mon Profil**. Voir section 2.3.

Je ne vois pas un module sur l'accueil.

Votre rôle ne l'ouvre pas. Ce n'est pas un défaut d'affichage. Voyez un administrateur si vous pensez que c'est une erreur de configuration.

Je cherche un écran mais il n'est pas dans la barre latérale.

La barre ne montre que les écrans du module en cours. Repassez par l'accueil et ouvrez le module auquel cet écran appartient. Voir section 3.2.

Mes chiffres n'apparaissent pas dans les rapports.

Vérifiez que vos points journaliers sont validés et non restés en brouillon. Un brouillon ne compte nulle part.

Je ne peux pas soumettre une demande interne.

Vous n'êtes probablement pas rattaché à un département. Le message d'erreur le dit explicitement. Un administrateur doit vous assigner.

Je ne peux plus modifier un point journalier.

Il est validé. Déposez une demande de correction de saisie.

Une demande est bloquée dans le circuit.

Regardez à quelle étape elle se trouve : le visa attendu est peut-être celui d'une personne absente. Une délégation peut débloquent la situation.

Le remplissage automatique ne propose aucun agent.

L'annuaire des agents est vide ou n'a pas été importé. Voir section 8.10.

L'écran des paliers refuse ma saisie.

Les paliers doivent couvrir tout l'intervalle des montants, sans trou. Voir section 9.9.

Ma demande d'accès est approuvée mais je n'ai toujours pas l'accès.

Approuvée veut dire autorisée ; il reste le traitement par l'informatique. Voir section 8.7.

Le compte des alertes de stock ne change pas quand je filtre sur un site.

C'est normal : le stock des articles est global, pas ventilé par site. Voir section 6.2.

14 À qui s'adresser

BESOIN	INTERLOCUTEUR
Compte, mot de passe, permissions	Administrateur
Rattachement à un département	Administrateur
Problème d'accès aux plateformes	Support IT, via une demande interne
Anomalie de données	Superviseur du module concerné
Paliers, familles, lignes budgétaires	Service financier

Ce qui reste à décider

Rien de ce qui suit n'est un trou dans la documentation : les mécanismes sont en place et décrits. Ce sont des **valeurs provisoires que le logiciel signale lui-même** comme n'ayant pas été arrêtées par l'entreprise.

POINT	SECTION	EN PLACE	CE QUI MANQUE
Paliers de validation	9.9	Trois paliers fonctionnels (500 000 et 5 000 000 XOF)	Les seuils réels, la migration les dit « arbitraires »
Types d'achat	9.11	DAF, DAI, DAH avec des libellés développés	Le sigle exact, non documenté dans la spécification
Lignes budgétaires	9.12	Six lignes, comportement « alerte »	Les enveloppes, toutes à vide : aucun montant n'est plafonné

LE POINT LE PLUS SENSIBLE

Tant que les paliers ne sont pas arrêtés, une FEB peut suivre un circuit de visa qui ne correspond pas à la règle de l'entreprise.

Tenir ce manuel à jour. Il décrit l'état du logiciel au commit [5ecb558](#) du 29 août 2026. À chaque évolution fonctionnelle notable, mettez à jour la section concernée et la version. Un manuel qui ne dit pas sur quelle version il porte ne vaut rien.

Source de référence : [docs/MANUEL_UTILISATION.md](#) dans le dépôt.