A la découverte des namespaces mount et uts

Rachid Koucha [Ingénieur développement logiciel]

Le namespace mount, premier d'une longue série de namespaces, a été ajouté à Linux quelques années après chroot() afin d'offrir plus de possibilités et de sécurité dans l'isolation des systèmes de fichiers. Introduit peu après et indéniablement plus simple, le namespace uts permet d'instancier les noms de machine. Les conteneurs sont bien-entendus les premiers clients de ces fonctionnalités.


Table des matières

Avant-propos	3
Introduction	
1 Le namespace MOUNT	
1.1 Création	4
1.2 Types de propagations	4
1.3 Bind mount	
1.4 Les namespaces de la commande ip	10
1.5 Emulation de terminal dans LXC	12
1.6 Montage hors namespace initial	14
2 Le namespace UTS	
Conclusion	17
Références	17

Avant-propos

Le code source des exemples utilisés dans cet article sont disponibles sur Github : $\frac{https://github.com/Rachid-Koucha/linux ns}{Noucha/linux ns}$

Cet article a été publié dans GNU Linux Magazine France n°247 du mois d'avril 2021 :





Introduction

Utilisé conjointement avec la notion de propagation des points de montage, le mount namespace (mount_ns) est une solution extrêmement flexible pour isoler tout ou partie du système de fichiers. Le namaspece uts (uts_ns), d'une utilisation plus aisée, donne la possibilité de voir la machine sous différents noms afin d'en simuler plusieurs. Ces deux mécanismes sont bien-entendus avant tout destinés aux conteneurs tels que LXC.

1 Le namespace MOUNT

Premier namespace implémenté dans le système Linux, il isole les points de montage dans le système de fichiers. Une entrée est dédiée à ce namespace dans le manuel en ligne de Linux : man 7 mount_namespaces.

1.1 Création

A la création du namespace, la liste des points de montage est la copie de celles du mount_ns du processus appelant unshare() ou clone(). Ensuite les processus associés à un mount_ns donné peuvent ajouter ou retirer des points de montage. Pour un processus d'identifiant pid, les points de montage vus de son mount_ns sont consultables dans le répertoire /proc/<pid> (cf. man 5 proc) via ces entrées:

- mounts : liste des systèmes de fichiers montés ;
- mountinfo : amélioration du précédent fichier avec prise en compte des types de propagation et des bind mounts ;
- mountstats : statistiques et informations de configuration sur les points de montage.

1.2 Types de propagations

Exécutons un sous-shell dans un nouveau mount_ns avec notre commande shns. Nous prenons soin de positionner la variable d'environnement PS1 de sorte à différencier le prompt de celui du shell initial, dans le but de faciliter la lecture des copies d'écrans. Puis lançons la commande lsss. Puis lançons la commande lsss.

```
./shns mnt
New namespace 'mnt'
SHNS# lsblk
       MAJ:MIN RM
                     SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
NAME
[...]
         8:0
                 0 465,8G
                            0 disk
sda
 -sda1
         8:1
                 0
                   465,8G
                            0
                              part
                 0 2,7T
0 119,2G
sdb
         8:16
                              part
 -sdb1
                            0
                                   [SWAP]
         8:17
 -sdb2
         8:18
                 0
                     2,6T
                            0
                              part
                                    /home
                 0 119,2G
                            0 disk
sdc
         8:32
 -sdc1
                    93,1G
                            0
         8:33
                              part /tmp
                 0
                            0
 -sdc2
         8:34
                              part
                 0
                    26,1G
                           0 part /var/tmp
 -sdc5
         8:37
```

Insérons une clé USB et relançons la commande **lsblk** pour voir quel nouveau périphérique apparaît pour la contrôler. Ici c'est /dev/sdd1:

```
SHNS#
        MAJ:MIN RM
                       SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
NAME
[...]
                  0 465,8G
0 465,8G
          8:0
                              0 disk
sda
 -sda1
          8:1
                              0
                                part
                              0 disk
sdb
          8:16
                  0
                       2,7T
                                part [SWAP]
part /home
 -sdb1
          8:17
                  0 119,2G
                              0
                  0
                       2,6T
                              0
 -sdb2
          8:18
                                part
          8:32
                  0
                    119,2G
                              0
                                disk
sdc
 -sdc1
          8:33
                  0
                      93,1G
                              0
                                part
  -sdc2
          8:34
                              0
                                part
          8:37
                  0
                      26,1G
                              0
                                part /var/tmp
```

```
sdd 8:48 1 7,5G 0 disk
`-sdd1 8:49 1 7,5G 0 part /media/rachid/USBKEY
```

Comme c'est la cas ici sur /media, la clé peut être montée automatiquement dans les deux mount_ns. Si c'est le cas, démontons-la :

```
SHNS#
      lsblk
NAME
       MAJ:MIN RM
                      SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
[\ldots]
                 0
                   465,8G
                             0 disk
sda
          8:0
                 0 465,8G
                             0
                               part
 -sda1
          8:1
                    2,7T
119,2G
sdb
          8:16
                 0
                             0 disk
 -sdb1
          8:17
                 0
                             0
                               part
                                     [SWAP]
          8:18
                             0
 -sdb2
                 0
                      2,6T
                               part
                                     /home
          8:32
                 0
                    119,2G
                             0
                               disk
sdc
 -sdc1
                     93,1G
                               part /tmp
          8:33
                 0
                            0
 -sdc2
          8:34
                 0
                        1K
                            0
                               part
                     26,1G
                            0 part /var/tmp
 -sdc5
          8:37
                 0
```

Le démontage dans l'un des mount_ns se répercute dans l'autre. En effet, dans un autre terminal (dans le mount ns initial donc), nous ne voyons plus le montage non plus :

```
NAME
       MAJ:MIN RM
                     SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
[\ldots]
                 0 119,2G
                           0 disk
sdc
         8:32
 -sdc1
         8:33
                 0
                    93,1G
                           0
                              part
                                   /tmp
         8:34
                 0
                       1K
                           0
 -sdc2
                              part
                    26,1G
 -sdc5
         8:37
                 0
                           0 part /var/tmp
```

Montons la clé sur un autre répertoire (par exemple /mnt) à partir du sous-shell :

```
SHNS# df
Filesystem
                 1K-blocks
                                 Used
                                        Available Use% Mounted on
/dev/sda1
                 479668904
                             11084140
                                        444149156
                                                     3% /
udev
                   8148432
                                    0
                                          8148432
                                                     0% /dev
tmpfs
                                          8144844
                   8175840
                                30996
                                                     1% /dev/shm
. . . ]
                                          7658408
                   7816240
                               157832
                                                     3%
```

La commande df dans le shell initial montre que la clé est aussi montée :

```
# df
Filesystem
                 1K-blocks
                                  Used
                                        Available Use% Mounted on
udev
                   8148432
                                          8148432
                                    0
                                                     0% /dev
                   1635172
                                  1836
                                          1633336
                                                     1% /run
tmpfs
/dev/sda1
                 479668904
                             11084140
                                        444149156
                                                     3%
[...]
                   7816240
                               157832
                                          7658408
                                                     3%
```

Un montage ou un démontage dans un nouveau mount_ns se propage donc sur le mount_ns initial.

C'est un fonctionnement qui peut avoir ses avantages comme ses inconvénients quand on parle d'isolation. En effet, on pourrait vouloir ce fonctionnement ou au contraire éviter qu'un montage dans un conteneur se voit côté hôte. Tout dépend des besoins.

Cela a été anticipé (ou plutôt rectifié, comme le dit le manuel) : les mount_ns qui offraient une trop grande isolation au départ ont été assouplis avec l'ajout de la notion de **type de propagation des évènements**. Le fichier /proc/<pid>/mountinfo permet de voir cette valeur avec sa propre terminologie (cf. man 7 mount_namespaces à la rubrique « SHARED SUBTREES ») au niveau du septième champ des lignes affichées (situé juste avant le tiret, il peut être vide ou renseigné). Dans notre cas de figure, le contenu de ce fichier dans le sous-shell indique la valeur « shared » :

```
SHNS# cat /proc/$$/mountinfo
1116 473 8:2 / / rw,relatime shared:1 - ext4 /dev/sda2 rw,errors=remount-ro
[...]
1215 1166 0:25 / /dev/shm rw,nosuid,nodev shared:4 - tmpfs tmpfs rw
[...]
```

L'explication détaillée nécessiterait un article fastidieux. Pour cet exposé, nous nous contenterons de dire que le type de propagation détermine comment les montages/démontages sur les répertoires situés directement sous un point de montage donné sont propagés. Pour plus d'informations, il convient de se

référer à la documentation du noyau [1] et [2]. Il s'agit d'un drapeau qui peut prendre l'une de ces valeurs :

- MS_SHARED : Ce point de montage partage ses montages/démontages avec les autres membres de son groupe ;
- MS PRIVATE : Ce point de montage ne partage pas ses montages/démontages ;
- MS_SLAVE : Les montages/démontages se propagent sous ce point de montage de la part d'un groupe maître. Par contre, ce point de montage ne partage pas les montages/démontages dans l'autre sens. C'est un compromis entre MS_SHARED et MS_PRIVATE ;
- MS_UNBINDABLE : en plus d'être MS_PRIVATE, ce point de montage ne peut pas être « bindé » (notion que nous verrons dans la suite).

Le drapeau est passé à l'appel système mount() dans le paramètres « mountflags » (cf. quatrième argument dans man 2 mount). Il est même possible d'appliquer les drapeaux précédents à toute une arborescence sous un point de montage en ajoutant le drapeau MS_REC (i.e. récursif). L'article [3] présente quelques cas concrets.

Ces drapeaux sont aussi proposés par la commande mount du shell à travers des options sur sa ligne de commande décrites dans la rubrique « Shared subtree operations » de man 8 mount : --make-shared, --make-private, --make-slave et --make-unbindable. Pour l'aspect récursif, ces options se déclinent avec l'ajout d'un « r » dans le nom : --make-rshared, --make-rprivate, --make-rslave et --make-runbindable.

Pour revenir à notre exemple ci-dessus, où la clé USB montée dans le mount_ns du sous-shell est aussi vue dans le mount_ns initial, s'explique par le fait que le répertoire / dans le mount_ns initial a le drapeau MS_SHARED (c'est la signification de la valeur « shared:1 » retournée par l'affichage de mountinfo).

La liste des points de montage de tout nouveau mount_ns étant la copie de celle du mount_ns du processus qui le crée, nous avons les mêmes propriétés dans le sous-shell :

```
SHNS# cat /proc/$$/mountinfo
[...]
579 557 8:1 / / rw,relatime shared:1 - ext4 /dev/sda1 rw,errors=remount-ro
[...]
```

A partir du sous-shell, démontons la clé USB (l'action se propage aussi au namespace initial) puis changeons le type de propagation MS SHARED de / en MS SLAVE avec l'option idoine de la commande mount :

```
SHNS# umount /mnt
SHNS# mount --make-slave /
SHNS# cat /proc/$$/mountinfo
[...]
579 557 8:1 / / rw,relatime master:1 - ext4 /dev/sda1 rw,errors=remount-ro
[...]
```

Nous vérifions que le type de propagation sur le mount ns initial n'a pas changé (i.e. shared) :

```
# cat /proc/1/mountinfo
[...]
27 1 8:1 / / rw,relatime <mark>shared:1</mark> - ext4 /dev/sda1 rw,errors=remount-ro
[...]
```

Avec l'opération mount précédente nous avons indiqué que le point de montage / dans le mount_ns du sous-shell est l'esclave du point de montage / dans le mount_ns initial. Donc un montage sur /mnt dans le sous-shell ne se propage plus dans le mount_ns initial :

```
SHNS# mount /dev/sdd1 /mnt
SHNS# df
Filesystem
/dev/sda1
                 1K-blocks
                                 Used
                                        Available Use% Mounted on
                                        444149144
                 479668904
                             11084152
                                                      3% /
udev
                   8148432
                                           8148432
                                                      0% /dev
                                     0
tmpfs
                   8175840
                                 30996
                                           8144844
                                                      1% /dev/shm
[...]
                   7816240
                               157832
                                          7658408
```

On vérifie que dans le mount ns initial, la clé USB n'est pas vue sur /mnt :

```
Filesystem
                1K-blocks
                                Used
                                      Available Use% Mounted on
                  8148432
                                         8148432
udev
                                   0
                                                   0% /dev
tmpfs
                  1635172
                                1836
                                         1633336
                                                   1% /run
                            11084152
                479668904
                                      444149144
dev/sda1
                                                   3% /
```

Démontons la clé USB dans le sous-shell :

```
SHNS# umount /mnt
```

Un montage/démontage dans le mount_ns initial sera propagé dans le mount_ns du sous-shell. Pour le vérifier, montons la clé dans le mount ns initial :

```
mount /dev/sdd1 /mnt
# df
Filesystem
                 1K-blocks
                                       Available Use% Mounted on
                                 Used
udev
                   8148432
                                    0
                                          8148432
                                                    0% /dev
tmpfs
                   1635172
                                 1836
                                          1633336
                                                    1% /run
                 479668904
                                        444149144
/dev/sda1
                             11084152
                                                    3%
                   8175840
                                30996
                                          8144844
                                                    1% /dev/shm
tmpfs
[...]
                   7816240
                              157832
                                         7658408
                                                    3%
```

Si nous lançons df dans le sous-shell, on voit aussi la clé USB :

```
Filesystem
/dev/sda1
                 1K-blocks
                                          Available Use% Mounted on
                                   Used
                 479668904
                              11084152
                                          444149144
                                                       3% /
udev
                    8148432
                                      0
                                            8148432
                                                        0% /dev
                                            8144844
tmpfs
                    8175840
                                  30996
                                                        1% /dev/shm
. . . . ]
                    7816240
                                157832
                                            7658408
                                                       3%
```

Nous pouvons démonter la clé côté sous-shell, elle restera montée dans le namespace initial. Par contre, si nous la démontons côté mount_ns initial, elle sera aussi démontée côté sous-shell. Nous avons ainsi mis en pratique le cas d'un point de montage en mode esclave : les montages/démontages se propagent sur lui par contre il ne les propagent pas dans le sens inverse.

Pour les exemples précédents, nous avons utilisé notre programme shns au lieu de la commande unshare car l'option -m de cette dernière déclenche l'appel système mount() avec les drapeaux MS_REC|MS_PRIVATE sur / entre l'appel à unshare(CLONE_NEWNS) et l'exécution de la commande. Il suffit de lancer la commande sous le contrôle de strace pour s'en convaincre :

```
# strace -f unshare -m /bin/sh
[...]
unshare(CLONE_NEWNS) = 0
mount("none", "/", NULL, MS_REC|MS_PRIVATE, NULL) = 0
execve("/bin/sh", ["/bin/sh"], 0x7ffeede107a8 /* 25 vars */) = 0
[...]
```

En d'autres termes, tous les points de montage de l'arborescence sont « privatisés » dans le nouveau mount_ns. Par conséquent, tout montage/démontage dans le sous-shell n'est pas propagé dans le mount_ns initial et inversement, les montages/démontage dans le mount_ns initial ne se propage pas dans le sous-shell. Dans le fichier mountinfo, le septième champ des lignes (situé juste avant le tiret) est vide dans ce cas :

```
# cat /proc/$$/mountinfo
1314 1311 8:2 / / rw,relatime - ext4 /dev/sda2 rw,errors=remount-ro
1315 1314 0:6 / /dev rw,nosuid,relatime - devtmpfs udev rw,size=7869980k,nr_inodes=1967495,mode=755
1316 1315 0:23 / /dev/pts rw,nosuid,noexec,relatime - devpts devpts rw,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
```

Il est en réalité possible de changer ce comportement par défaut de la commande **unshare** avec l'option **-- propagation** plus facile à comprendre maintenant que la notion de type de propagation a été présenté (cf. [3] pour les exemples d'utilisation).

Le système de fichiers du conteneur LXC **busybox** est monté en mode esclave sur tous les points de montage de l'arborescence (i.e. **MS_REC|MS_SLAVE**). Lançons le conteneur **bbox** comme indiqué dans l'encadré du premier article de notre série [8] et affichons le contenu de **mountinfo** dans sa console :

```
# lxc-console -n bbox -t 0
[...]
bbox# cat /proc/$$/mountinfo
1298 1241 8:1 /var/lib/lxc/bbox/rootfs / rw,relatime master:1 - ext4 /dev/sda1 rw,errors=remount-ro
[...]
```

Le système de fichiers du conteneur préparé par le template **busybox** lors de l'appel à **lxc-create**, est créé dans **/var/lib/lxc/bbox/rootfs**. Si nous montons une clé USB sur le répertoire **/var/lib/lxc/bbox/rootfs**, du côté hôte :

```
# mount /dev/sdd1 /var/lib/lxc/bbox/rootfs/mnt
# df
Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
udev 8148432 0 8148432 0% /dev
tmpfs 1635172 1828 1633344 1% /run
```

Cette clé sera vue dans /mnt côté conteneur conformément à la propagation MS SLAVE positionnée :

```
bbox# df
Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
/dev/sda1 479668904 11102416 444130880 2% /
none 492 4 488 1% /dev
[...]
/dev/sdd1 1921771720 386188936 1437892368 21% /mnt
```

Démontons la clé USB côté conteneur :

```
bbox# umount /mnt
bbox# df
Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
/dev/sda1 479668904 11102416 444130880 2% /
none 492 4 488 1% /dev
```

Elle reste montée côté hôte :

```
Filesystem
                 1K-blocks
                                       Available Use% Mounted on
                                 Used
udev
                   8148432
                                    0
                                         8148432
                                                    0% /dev
                                                       /run
                   1635172
                                 1828
                                         1633344
                                                    1%
tmpfs
                 479668904
/dev/sda1
                            11102416
                                       444130880
                                                    3%
 ...]
               1921771720 386188936 1437892368
                                                   22%
```

Après la notion de type de propagation des évènements de montage/démontage, un autre besoin se fait sentir au niveau des conteneurs : le partage partiel du système de fichiers avec le hôte.

1.3 Bind mount

Un conteneur démarrant avec son propre mount_ns, a au départ la copie de la liste des points de montage du hôte. En d'autres termes, le rootfs du hôte est partagé avec le celui du conteneur. Mais les conteneurs font le plus souvent un pivot_root(), variante plus sûre de chroot(), pour avoir leur propre rootfs dans un sous-arbre du système de fichiers du hôte. Par exemple, le conteneur busybox de LXC, « localise » son rootfs dans le sous arbre /var/lib/lxc/<nom_conteneur>/rootfs (créé au moment de l'appel à lxc-create). La figure 1 illustre cela pour bbox.




Fig. 1 : Espace du conteneur après lxc-create

Affichons sur hôte le contenu de ce répertoire :

```
# ls -la <mark>/var/lib/lxc/bbox/rootfs</mark>
total 68
drwxr-xr-x 17 root root 4096 févr. 5 14:35 .
drwxrwx--- 3 root root 4096 févr. 4 18:40 ..
```

```
root root 4096
                               janv.
drwxr-xr-x
            4 root root 4096
                              janv.
                                      25 20:27 dev
                              janv.
janv.
drwxr-xr-x
            4 root root 4096
                                      25 20:27 etc
drwxr-xr-x
            2
              root root 4096
                                      25 20:27 home
drwxr-xr-x
            2 root root 4096 janv.
                                      25 20:27 lib
. . . ]
drwxr-xr-x 6 root root 4096 janv.
                                      25 20:27 usr
drwxr-xr-x
            4 root root 4096
                                      25 20:27 var
                              janv.
```

La configuration LXC pour ce conteneur spécifie ce chemin comme rootfs :

```
# cat /usr/local/var/lib/lxc/bbox/config
[...]
lxc.rootfs.path = dir:/usr/local/var/lib/lxc/bbox/rootfs
[...]
```

A l'appel de lxc-start, le conteneur bbox a sa racine située à cet endroit. Son contenu est donc le même mais dans un nouveau mount_ns :

```
lxc-console -n bbox -t 0
bbox#
     ls -1 /
total 64
drwxr-xr-x
                                         4096 Feb
             17 root
                          root
                                                   5 13:35
drwxr-xr-x
             17 root
                          root
                                         4096 Feb
                                                   5 13:35
                                         4096 Jan 25 19:27 bin
drwxr-xr-x
              2
                root
                          root
                                          340 Feb 5 13:35 dev
drwxr-xr-x
              3 root
                          root
                                         4096 Jan 25 19:27 etc
drwxr-xr-x
              4
                root
                          root
                                              Jan 25 19:27 home
drwxr-xr-x
              2
                root
                          root
                                         4096
                                        12288 Jan 24 16:03 lib
drwxr-xr-x
            153 root
                          root
[...]
                                         4096 Jan 25 19:27 usr
drwxr-xr-x
              6 root
                          root
                                         4096 Jan 25 19:27 var
drwxr-xr-x
              4 root
                          root
```

La commande lxc-create a renseigné le fichier de configuration et tous les répertoires. En particulier /bin avec l'exécutable busybox et les applets en liens symboliques :

```
total 2076
                                            7 Jan 25 19:27 [ ->
              1 root
                          root
lrwxrwxrwx
                                              Jan 25 19:27 [[ ->
lrwxrwxrwx
                root
                          root
lrwxrwxrwx
                root
                          root
                                              Jan 25
                                                     19:27 acpid ->
                                              Jan 25 19:27 adjtimex ->
lrwxrwxrwx
              1 root
                          root
                                              Jan 25 19:27 ar
lrwxrwxrwx
              1 root
                          root
                                                               ->
lrwxrwxrwx
              1
                root
                          root
                                              Jan 25 19:27 arch ->
lrwxrwxrwx
                root
                                              Jan 25 19:27 arp ->
```

Mais ce serait un gaspillage de place de copier les nombreuses librairies généralement situées dans /lib ou /usr/lib (libc, libc++, ...) dans les mêmes répertoires côté conteneur (i.e. Dans /var/lib/lxc/bbox/rootfs/lib et /var/lib/lxc/bbox/rootfs/usr/lib).

D'où l'utilisation du mécanisme de « bind mounting » [4] qui consiste à voir un répertoire ou un fichier donné à un autre endroit dans le système de fichiers. Il s'agit du drapeau MS_BIND (aperçu au paragraphe précédent) passé dans les options de l'appel système mount(). Pour un conteneur, il est possible de dire qu'on veut voir certains sous-arbres du hôte dans le rootfs à l'aide du mot clé « bind » dans l'option de configuration lxc.mount.entry. C'est un mount() avec MS_BIND qui se cache derrière.

La configuration LXC pour le conteneur **bbox** spécifie que les répertoires sur hôte comme **/lib** et quelques autres sont « bind-montés » dans son **rootfs** :

```
# cat /var/lib/lxc/bbox/config
[...]
lxc.mount.entry = /lib lib none ro,bind 0 0
lxc.mount.entry = /usr/lib usr/lib none ro,bind 0 0
lxc.mount.entry = /lib64 lib64 none ro,bind 0 0
lxc.mount.entry = /usr/lib64 usr/lib64 none ro,bind 0 0
lxc.mount.entry = /usr/lib64 usr/lib64 none ro,bind 0 0
lxc.mount.entry = /sys/kernel/security sys/kernel/security none ro,bind,optional 0 0
```

D'où la vision côté conteneur des fichiers du hôte dans ces répertoires. Par exemple, le premier lxc.mount.entry dans la copie d'écran précédente indique que /lib sur hôte est « bind-monté » sur lib dans le répertoire racine côté conteneur. On a aussi pris soin de spécifier le mode « lecture seulement » (i.e. ro) pour ne pas altérer les fichiers du hôte à partir du conteneur :

```
bbox# ls -l /lib
total 30412
[...]
-rwxr-xr-x 1 root root 78784 Nov 7 06:15 klibc-KzNL5rI0ooqhK-koTVzHy10DW4w.so
```

```
      drwxr-xr-x
      2 root
      root
      4096 Oct 17 12:26 language-selector

      lrwxrwxrwx
      1 root
      root
      25 Sep 16 14:56 ld-linux.so.2 -> i386-linux-gnu/ld-2.30.so

      lrwxrwxrwx
      1 root
      root
      23 Aug
      5 2019 libOpenColorIO.so.1 ->

      libOpenColorIO.so.1.1.1
      -rw-r--r--
      1 root
      root
      1084984 Aug
      5 2019 libOpenColorIO.so.1.1.1

      [...]
```

Cela implique bien-sûr que toute modification des fichiers dans ces répertoires côté hôte (suite à une mise à jour système par exemple), sera répercutée de manière transparente dans le conteneur car le principe du « bind montage » fait que ce dernier a exactement la même vue sur le contenu de ces répertoires.

Dans lxc-start, les « bind-montages » ont lieu avant le pivot_root(), période pendant laquelle la commande a la vue sur le rootfs du hôte. Mais ces montages restent valides après car le manuel de mount() précise bien qu'ils peuvent traverser les différents systèmes de fichiers (les points de montage) et les chroot() (cela comprend les pivot root()):

La figure 2 représente les « bind-mounts » dans le conteneur bbox.




Fig. 2 : Bind-mounts dans le conteneur

En résumé, le mécanisme de « bind-mount » donne la possibilité au système hôte de partager des parties de son système de fichiers avec les conteneurs.

1.4 Les namespaces de la commande ip

Lors de l'étude de la commande <code>ip [10]</code> et notamment de son objet <code>netns</code>, nous avons vu qu'il est possible de créer de nouveau net_ns ou de s'attacher à des net_ns existant. Nous avons vaguement évoqué la notion de « bind montage » pour expliquer comment la commande s'est attachée au net_ns d'un conteneur LXC. Nous pouvons maintenant expliquer plus précisément le principe de la commande <code>ip netns attach</code> <name> <pid> utilisée. Le but de cette commande est d'attacher un nom <name> à un net_ns existant auquel un processus d'identifiant <pid> est associé (par exemple le processus <code>init</code> d'un conteneur) :

- 1. Création du répertoire /run/netns où seront créés les noms des namespaces au sens de la commande ip: mkdir("/run/netns", S IRWXU|S IRGRP|S IXGRP|S IXOTH|S IXOTH);
- 2. « Bind montage » du répertoire /run/netns sur lui-même afin d'en faire un point de montage : mount("/run/netns", "/run/netns", "none", MS BIND | MS REC, NULL);

- 2. Positionnement du type de propagation en MS_SHARED: mount("", "/run/netns", "none", MS_SHARED | MS_REC, NULL);
- 3. Création du fichier qui servira de nom au namespace au sens de la commande ip :
 open("/run/netns/<name>", 0 RDONLY|0 CREAT|0 EXCL, 0) ;
- 4. « Bind montage » du lien symbolique du net_ns du processus cible sur le fichier précédent : mount("/proc/<pid>/ns/net", "/run/netns/<name>", "none", MS_BIND, NULL).

Pour la création d'un net_ns avec la commande ip netns add name, les étapes sont les mêmes mais avec en plus l'appel à unshare() pour créer le namespace et un « bind montage » de /proc/self/ns/net sur /run/netns/<name> :

[...]

- 4. unshare(CLONE NEWNET);
- 5. mount("/proc/self/ns/net", "/run/netns/<name>", "none", MS BIND, NULL).

Ainsi, la liste des net_ns auxquels la commande **ip** a associé un nom est la liste des fichiers dans le répertoire /run/netns. La commande **ip** netns list affiche le contenu de ce répertoire :

```
# ls -l /run/netns/
total 0
-r--r-- 1 root root 0 mars 23 13:13 bbox_nsnet
-r--r-- 1 root root 0 mars 23 10:07 net2
-r--r-- 1 root root 0 mars 23 10:41 other
# ip netns list
bbox_nsnet (id: 0)
other
net2
```

Les fichiers de ce répertoire sont donc des « bind montages » des cibles (dans le système de fichiers NSFS [5]) des liens symboliques /proc/<pid>/ns/net associés aux net_ns. On les voit dans le fichier mountinfo même si le noyau n'affiche pas explicitement le mot « bind » :

```
# cat proc/$$/mountinfo
[...]

1004 26 0:23 /netns /run/netns rw,nosuid,noexec,relatime shared:5 - tmpfs tmpfs
rw,size=1635172k,mode=755
1320 1004 0:4 net:[4026532586] /run/netns/net2 rw shared:661 - nsfs nsfs rw
1321 26 0:4 net:[4026532586] /run/netns/net2 rw shared:661 - nsfs nsfs rw
1374 1004 0:4 net:[4026533004] /run/netns/other rw shared:740 - nsfs nsfs rw
1375 26 0:4 net:[4026533004] /run/netns/other rw shared:740 - nsfs nsfs rw
508 1004 0:4 net:[4026533069] /run/netns/bbox_nsnet rw shared:284 - nsfs nsfs rw
509 26 0:4 net:[4026533069] /run/netns/bbox_nsnet rw shared:284 - nsfs nsfs rw
```

La figure 3 schématise le résultat des actions précédentes. La cible du fichier /proc/<conteneur_init_pid>/ns/net est « bind-monté » sur /run/netns/bbox_nsnet. Les deux autres namespaces (other et net2) ont été créés de toute pièce par des processus exécutant ip netns add. Ces deux processus ont disparu à la fin des commandes ip correspondantes mais le « bind-montage » empêche les net ns de disparaître. La commande ip netns del démontera les fichiers et provoguera implicitement la disparition des net ns non liés à un processus.




Fig. 3 : Les « bind montages » de la commande ip

Ainsi, pour effectuer des actions dans un net_ns auquel est associé un nom, la commande <code>ip</code> n'aura plus qu'à ouvrir le fichier associé dans <code>/run/netns</code>. Ce dernier étant un point de « bind montage » de la cible du lien symbolique du namespace, le descripteur de fichier qui en résulte peut être passé à l'appel système <code>setns()</code> pour entrer dans le namespace correspondant.

1.5 Emulation de terminal dans LXC

Lorsqu'un conteneur émule un système Linux minimum sans interface graphique, il peut mettre en oeuvre des terminaux physique (tty) sur lesquels tournent des processus getty pour gérer les connexions des utilisateurs. Lorsqu'un utilisateur saisit son nom d'utilisateur, getty exécute le programme login pour gérer la saisie du mot de passe et exécuter le shell associé à l'utilisateur dans le fichier /etc/passwd.

Dans un conteneur LXC, le nombre de terminaux est configurable avec le paramètre lxc.tty.max. Par exemple, le conteneur busybox a un terminal :

```
# cat /var/lib/lxc/bbox/config
[...]
lxc.tty.max = 1
[...]
```

Le fichier /etc/inittab est configuré pour demander au processus init de lancer un getty sur ce terminal :

```
bbox# cat /etc/inittab
:sysinit:/etc/init.d/rcS
console::askfirst:/bin/sh
bbox# ps
     .
USER
               COMMAND
PID
    1 root
               init
                /bin/syslogd
    4 root
   14 root
                /bin/udhcpc
                /bin/sh
   16 root
               {ps} /bin/sh
   18 root
```

Pour se connecter au terminal, il suffit de spécifier son numéro sur la ligne de commande de lxc-console (dans la copie d'écran précédente, on s'est connecté sur la console de numéro 0) et utiliser root comme nom d'utilisateur (défini par défaut par le template passé à lxc-create). Mais comme son mot de passe

n'est pas défini, il faut lui en attribuer un via la console :

```
bbox# passwd
passwd: no record of root in /etc/shadow, using /etc/passwd
Changing password for root
New password:
Retype password:
passwd: password for root changed by root
```

Ensuite on peut se connecter via le terminal numéro 1 :

```
# lxc-console -n bbox -t 1

Connected to tty 1

Type <Ctrl+a q> to exit the console, <Ctrl+a Ctrl+a> to enter Ctrl+a itself

bbox login: root

Password:

BusyBox v1.30.1 (Ubuntu 1:1.30.1-4ubuntu4) built-in shell (ash)

Enter 'help' for a list of built-in commands.

~ #
```

Dans les faits, un conteneur n'a pas de périphérique terminal car ces derniers sont attribués au système hôte. Pour pallier ce manque, LXC monte un système de fichiers devpts dans le conteneur (dimensionné avec un nombre de pty spécifié par le paramètre de configuration lxc.pty.max) et effectue un « bind montage » des pseudo-terminaux /dev/pts/<x> (pty) sur le fichier /dev/tty<x+1>. Par exemple :

```
mount("/dev/pts/0", "/dev/tty1", 0x7f0c146fc13f, MS_BIND, NULL)
```

Pour la console du conteneur, c'est aussi un « bind montage » mais c'est fait avant le **pivot_root()** et avec le premier pseudo-terminal libre sur hôte au moment du démarrage du conteneur. Par exemple, si le premier **pty** libre est le numéro 6 lors de l'appel à **lxc-start**, LXC va effectuer le montage suivant sur hôte :

```
mount("/dev/pts/6", "/var/lib/lxc/bbox/rootfs/dev/console", 0x7f0c146fc13f, MS BIND, NULL)
```

Ce montage est persistant après le pivot_root().

Le fichier mountinfo dans le conteneur se présente comme suit pour les terminaux :

```
bbox# cat /proc/1/mountinfo
[...]
609 586 0:22 /6 /dev/console rw,nosuid,noexec,relatime master:3 - devpts devpts
rw,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
497 586 0:63 / /dev/pts rw,relatime - devpts devpts rw,gid=5,mode=620,ptmxmode=666,max=1
[...]
505 586 0:63 /0 /dev/tty1 rw,relatime - devpts devpts rw,gid=5,mode=620,ptmxmode=666,max=1
```

Le fichier /dev/console est « bind monté » sur /dev/pts/6 (côté hôte !), le fichier /dev/ttyl est « bind monté » sur /dev/pts/0 (côté conteneur !) dans le système de fichier devpts monté à cet effet (dimensionné par le paramètre de configuration lxc.pty.max).

Nous n'allons pas entrer plus que cela dans les détails de la gestion des terminaux dans LXC sous peine de nous égarer. Nous nous contentons de dire que lxc-console se connecte aux terminaux ainsi configuré via le superviseur du conteneur (processus [lxc monitor]) qui garde en interne des descripteurs de fichiers ouverts sur les terminaux du conteneur. L'option -t permet de choisir le terminal sur lequel on se connecte (0 pour la console, 1 pour le tty1 et ainsi de suite). La figure 4 schématise la configuration du conteneur bbox :




Fig. 4: Les terminaux de LXC

1.6 Montage hors namespace initial

Comme nous l'avons vu, un namespace est la propriété d'un user_ns. Pour des raisons de sécurité, si le user_ns n'est pas initial, il y a des restrictions sur certaines opérations et en particulier les montages de systèmes de fichiers [6] même si l'utilisateur est privilégié dans le namespace.

Dans le noyau de Linux, un drapeau a été introduit dans le fichier **include/linux/fs.h** afin d'indiquer si un système de fichier peut être monté ou pas dans un user_ns non initial :

```
#define FS_USERNS_MOUNT 8 /* Can be mounted by userns root */
```

L'appel système mount() défini dans fs/namespace.c, aboutit à l'appel d'une fonction de service interne mount capable() localisée dans fs/super.c:

```
bool mount_capable(struct fs_context *fc)
{
     if (!(fc->fs_type->fs_flags & FS_USERNS_MOUNT))
         return capable(CAP_SYS_ADMIN);
     else
         return ns_capable(fc->user_ns, CAP_SYS_ADMIN);
}
```

La fonction est chargée de déterminer si l'utilisateur appelant a la capacité **CAP_SYS_ADMIN** pour effectuer l'opération de montage :

- Si le système de fichiers à monter n'a pas le drapeau **FS_USERNS_MOUNT**, la fonction vérifie la capacité dans le user_ns initial. Autrement dit, si l'appelant n'est pas le super utilisateur au démarrage du système, il n'aura en général pas le droit de faire le montage ;
- Si le système de fichiers à monter a le drapeau FS_USERNS_MOUNT, la fonction vérifie la capacité dans le user_ns courant de l'utilisateur. Dans ce cas, il suffira à l'appelant d'être super utilisateur dans ce user_ns pour avoir le droit d'effectuer le montage (et même s'il correspond à un utilisateur ordinaire dans le user_ns supérieur via la fonction de mapping vue dans l'étude des user_ns!).

Au départ assez restreinte, une recherche rapide dans les sources du noyau Linux 5.3, montre que la liste des systèmes de fichiers autorisés à être montés dans les user_ns non initiaux s'est étoffée. Nous pouvons citer entre autres : cgroup, cgroup2, cpuset, proc, ramfs, devpts, ext2, ext3, ext4, fuse, aufs, sysfs, shiftfs, overlay, mqueue, binder et tmpfs.

2 Le namespace UTS

Ce namespace isole deux identifiants : le nom de nœud et le nom de domaine. Ce sont respectivement les champs nodename et domainname de la structure utsname renseignée par l'appel système uname(). Ces

informations peuvent être modifiées par les services **sethostname()** et **setdomainname()**. Le nom « uts » n'est pas très explicite voire trompeur car il est l'acronyme de « **U**nix **Time Sharing** ». C'est une réminiscence du système Unix reconduite dans Linux. Dans le code source du noyau, nous la retrouvons pour tout ce qui touche à l'identification du système : **UTS_RELEASE, UTS_VERSION, UTS_MACHINE...**

Le nom de domaine trouvait son utilité dans le service NIS (auparavant Yellow pages) de la société Sun Microsystem [7] mais ce service a été supplanté par LDAP et DNS. Il n'est plus très utile de nos jours. Par contre, le nom de nœud (ou machine) est encore très usité. Il sert d'alias pour l'adresse internet de la machine.

Nous avons par exemple vu dans [8] le script template lxc-busybox utilise le nom du conteneur (option -n des commandes) comme nom de machine (paramètre de configuration lxc.uts.name). Le fichier de configuration est en général visible dans /var/lib/lxc/<nom de conteneur>/config:

```
# cat /var/lib/lxc/bbox/config
[...]
lxc.uts.name = "bbox"
[...]
```

Le programme d'exemple **setnshost** reçoit en paramètres l'identifiant et un nom de machine à positionner[8] dans l'uts_ns d'un processus cible. L'outil migre dans le namespace en invoquant **setns()** avec le descripteur de la cible du lien symbolique correspondant (i.e. **/proc/<pid_processus_cible/ns/uts**) puis appelle **sethostname()** avec le nom demandé :

```
int main(int ac, char *av[])
int
             fd, rc;
             tpath[256];
char
[...]
// Build the pathname of the uts_ns
  snprintf(tpath, sizeof(tpath), "/proc/%s/ns/uts", av[1]);
  // Open the target uts_ns symbolic link
 fd = open(tpath, O_RDONLY);
  // Enter into the target namespace
 rc = setns(fd, CLONE_NEWUTS);
[...]
 close(fd);
 rc = sethostname(av[2], strlen(av[2]));
[...]
 return 0;
} // main
```

On peut ainsi modifier le nom de machine d'un conteneur en passant le pid de son processus **init** à **setnshost**. Vérifions tout d'abord le nom de machine courant dans le conteneur **bbox** :

```
# lxc-console -n bbox -t 0
[...]
bbox# hostname
bbox
```

Dans un autre terminal, renommons le nom de hôte du conteneur en **foo** (à ne pas confondre avec le nom du conteneur qui restera **bbox**!) en prenant soin de vérifier avant et après que le nom côté hôte (ici c'est **rachid-pc**) ne change pas :

```
# ./lxc-pid bbox

4338
# hostname
rachid-pc
# ./setnshost 4338 foo
# hostname
rachid-pc
```

Dans le conteneur, affichons le nom de hôte pour vérifier la modification (un appui sur <RETURN> convient aussi vu que le nom de host est affiché dans le prompt) :

```
bbox#
foo# hostname
foo
```

Toutes les informations de la structure new_utsname, vue lors de létude des namespaces dans le noyau [9], sont exportées en espace utilisateur via /proc/sys/kernel:

```
$ ls -l /proc/sys/kernel
[...]
```

```
-rw-r--r-- 1 root root 0 avril 10 08:24 domainname
[...]
-rw-r--r-- 1 root root 0 avril 10 08:24 hostname
[...]
-r--r--- 1 root root 0 avril 10 08:24 osrelease
-r--r--- 1 root root 0 avril 10 11:49 ostype
[...]
-r--r--- 1 root root 0 avril 10 11:49 version
[...]
```

L'implémentation est dans le fichier kernel/utsname sysctl.c:

```
static struct ctl_table uts_kern_table[] = {
               .procname
                               = "ostype"
                               = init_uts_ns.name.sysname,
                .data
               .maxlen
                                      = sizeof(init_uts_ns.name.sysname),
                               = 0444,
               .mode
               .proc_handler = proc_do_uts_string,
               .procname
                               = "osrelease",
                .data
                               = init_uts_ns.name.release,
                .maxlen
                                      = sizeof(init_uts_ns.name.release),
                               = 0444,
                .mode
               .proc_handler = proc_do_uts_string,
                               = "version",
               .procname
                               = init_uts_ns.name.version,
               .data
               .maxlen
                                      = sizeof(init_uts_ns.name.version),
                              = 0444,
                .mode
               .proc_handler = proc_do_uts_string,
                               = "hostname".
               .procname
                .data
                               = init_uts_ns.name.nodename,
               .maxlen
                                      = sizeof(init_uts_ns.name.nodename),
                              = 0644,
               .mode
                .proc_handler = proc_do_uts_string,
                .poll
                              = &hostname_poll,
               .procname
                              = "domainname",
                .data
                               = init_uts_ns.name.domainname,
               .maxlen
                                       = sizeof(init_uts_ns.name.domainname),
               .mode
                               = 0644,
               .proc_handler = proc_do_uts_string,
                .poll
                              = &domainname_poll,
};
```

Tous les champs sont accessibles en lecture (mode égal à 0444) et deux (hostname et domainname) sont en plus modifiables par le super utilisateur (mode égal à 0644). L'accès à ces fichiers déclenche la fonction proc_do_uts_string(). Cette dernière obtient l'adresse du champ désiré de la structure new_utsname de l'uts ns de la tâche courante en appelant la fonction get uts():

```
static void *get_uts(struct ctl_table *table)
{
  char *which = table->data; // @ of the field in init_uts_ns (got from uts_kern_table[])
    struct uts_namespace *uts_ns;

uts_ns = current->nsproxy->uts_ns; // @uts_ns of the current task (current uts_ns)
  which = (which - (char *)&init_uts_ns) + (char *)uts_ns; // @field in new_utsname of the current
uts_ns
  return which;
}
```

Il est par conséquent possible de consulter le fichier /proc/sys/kernel/hostname du côté hôte pour avoir la valeur dans le namespace initial :

```
$ cat /proc/sys/kernel/hostname
rachid-pc
```

Tandis que côté conteneur, l'affichage correspond à ce qui a été modifié par notre programme :

```
foo# cat /proc/sys/kernel/hostname
```

foc

Les valeurs de **domainname** et **hostname** sont ainsi consultables et modifiables dans /proc au lieu de passer par les appels système.

Le bémol de cette seconde méthode tient au fait que /proc/sys est un répertoire sensible du point de vue des données qu'il exporte (nous le soulignerons aussi lors de l'étude des ipc_ns). Dans le contexte d'un conteneur, /proc/sys est souvent monté en lecture seule pour raisons de sécurité. La modification directe des fichiers /proc/sys/kernel/{hostname,domainname} est donc en général impossible. D'où l'intérêt de passer par les appels système sethostname() et setdomainname() qui modifient les champs nodename et domainname dans la structure new_utsname pointée par le nsproxy de la tâche appelante sans avoir à passer par le système de fichiers. Le code source de sethostname() se présente en effet comme suit dans le fichier kernel/sys.c du noyau :

```
SYSCALL_DEFINE2(sethostname, char __user *, name, int, len)
{
    int errno;
    char tmp[__NEW_UTS_LEN];

    if (!ns_capable(current->nsproxy->uts_ns->user_ns, CAP_SYS_ADMIN))
        return -EPERM;
[...]

errno = -EFAULT;
    if (!copy_from_user(tmp, name, len)) {
        struct new_utsname *u;

        down_write(&uts_sem);
        u = utsname();
        memcpy(u->nodename, tmp, len);
        memset(u->nodename + len, 0, sizeof(u->nodename) - len);
        errno = 0;
        uts_proc_notify(UTS_PROC_HOSTNAME);
        up_write(&uts_sem);
    }
    return errno;
}
```

La fonction interne utsname(), définie dans include/linux/utsname.h, retourne un pointeur sur la structure new utsname référencée par le nsproxy de la tâche courante :

```
static inline struct new_utsname *utsname(void)
{
    return &current->nsproxy->uts_ns->name;
}
```

En résumé, sethostname() et setdomainname() bâti sur le même algorithme, modifient respectivement les champs current->nsproxy->uts_ns->name.nodename et current->nsproxy->uts_ns->name.domainname après avoir vérifié que l'utilisateur a la capacité CAP_SYS_ADMIN (apanage du super utilisateur en général).

Conclusion

En donnant la possibilité de voir et isoler certaines parties de l'arborescence des fichiers du système grâce aux différents types de propagation et le mécanisme de « bind montage », les mount_ns permettent d'optimiser au mieux l'emprunte et la sécurité du système de fichiers des conteneurs.

L'uts ns, le plus simple des namespaces, permet de nommer les conteneurs.

Références

- [1] Les sous-arbres partagés : https://www.kernel.org/doc/Documentation/filesystems/sharedsubtree.txt
- [2] Mount namespaces and shared subtrees : https://lwn.net/Articles/689856/
- [3] Mount namespaces, mount propagation, and unbindable mounts: https://lwn.net/Articles/690679/
- [4] Mount namespaces and shared subtrees : https://lwn.net/Articles/689856/

- **[5]** R. Koucha, « Le fonctionnement des namespaces dans le noyau », GNU/Linux magazine n°245, février 2021 : https://connect.ed-diamond.com/GNU-Linux-Magazine/glmf-245/le-fonctionnement-des-namespaces-dans-le-noyau
- [6] Filesystem mounts in user namespaces: https://lwn.net/Articles/652468/
- [7] Network Information Service : https://en.wikipedia.org/wiki/Network_Information_Service
- [8] R. Koucha, « Les namespaces ou l'art de se démultiplier », GNU/Linux magazine n°239, juillet/août 2020 : https://connect.ed-diamond.com/GNU-Linux-Magazine/glmf-239/les-namespaces-ou-l-art-de-se-demultiplier
- [9] R. Koucha, « Les structures de données des namespaces dans le noyau », GNU/Linux magazine n°239, juillet/août 2020 : https://connect.ed-diamond.com/GNU-Linux-Magazine/glmf-243/les-structures-de-donnees-des-namespaces-dans-le-noyau
- **[10]** R. Koucha, « Les utilitaires relatifs aux namespaces », GNU/Linux magazine n°240, septembre 2020 : https://connect.ed-diamond.com/GNU-Linux-Magazine/glmf-240/les-utilitaires-relatifs-aux-namespaces