


Habilitar DHCP no Ubuntu Server com Netplan



 **Netplan:** Configuração de Rede do Ubuntu Server **IP Obtido Automaticamente via DHCP**

Para habilitar o DHCP no Ubuntu Server, o método mais moderno e direto é usar o **Netplan**, a ferramenta padrão de configuração de rede. Abaixo estão os passos.

Passo 1: Identificar a Interface de Rede

Primeiro, descubra o nome da sua interface de rede (ex: `eth0`, `ens3` ou `enp0s3`):

```
ip link
```

Ou, para mais detalhes:

```
ip a
```

Anote o nome da interface que deseja configurar (a que está **UP**).

Passo 2: Localizar o Arquivo de Configuração do Netplan

Os arquivos de configuração do Netplan ficam no diretório `/etc/netplan/` e geralmente têm extensão `.yaml`.

Liste os arquivos:

```
ls /etc/netplan/
```

O nome comum é `01-netcfg.yaml` ou `50-cloud-init.yaml`.

Passo 3: Editar o Arquivo para Habilitar o DHCP

Abra o arquivo com um editor (ex: nano):

```
sudo nano /etc/netplan/01-netcfg.yaml
```

Localize a seção da sua interface. Para habilitar o DHCP, ela deve ficar assim:

```
network:
  version: 2
  ethernets:
    eth0:          # Substitua pelo nome da sua interface
      dhcp4: true
      dhcp6: false # Opcional, desabilita IPv6 se não for usado
```

Importante: A indentação (espaços) é fundamental no YAML. Use **espaços**, não tabulações.

Se o arquivo já existir e tiver uma configuração estática (com `addresses:`), substitua ou comente as linhas de IP estático.

Passo 4: Aplicar a Configuração

Teste a configuração para verificar se não há erros de sintaxe:

```
sudo netplan try
```

Este comando aplica a configuração temporariamente e pergunta se você quer mantê-la. Se tudo estiver certo, confirme.

Ou, para aplicar diretamente:

```
sudo netplan apply
```

Passo 5: Verificar se o DHCP Funcionou

Confirme se a interface recebeu um IP via DHCP:

```
ip a show eth0 # Substitua eth0 pelo nome da sua interface
```

Ou:

```
hostname -I
```

Se nenhum IP aparecer, verifique se o cabo de rede está conectado e se o roteador/servidor DHCP da rede está funcionando.

Dicas e Comandos Úteis

- **Renovar o IP manualmente:** Se precisar forçar uma nova requisição DHCP, use:

```
sudo dhclient -v eth0 # Substitua eth0 pelo nome da interface
```

(O pacote `isc-dhcp-client` geralmente já vem instalado).

- **Interface com nome diferente:** Se a sua interface for `ens3`, use `ens3` no lugar de `eth0` no arquivo YAML.
- **Configuração apenas para IPv6:** Para habilitar apenas o DHCPv6, use `dhcp6: true` e `dhcp4: false`.

⚠ **Atenção: Servidor vs. Cliente DHCP**

É importante não confundir as duas funções:

- **Cliente DHCP (este guia):** O **Ubuntu Server** *recebe* um IP automaticamente de um roteador ou outro servidor DHCP na rede.
- **Servidor DHCP:** O **Ubuntu Server** *fornece* IPs para outros computadores na rede. Para isso, você precisaria instalar e configurar o `isc-dhcp-server`.