Documentação
MultiTMS – Instancia 1


Carga

Sumário

1. Tela de Cargas 2
2. Criar Carga 3
3. Etapas da Carga 3
   i. Carga 4
   ii. NF-e 5
   iii. CT-e anterior 8
   iv. Frete 11
   v. CT-e 14
   vi. MDF-e 16
   vii. Integração 18
4. Cancelar Cargas 21
   i. Cancelar Cargas em lote 24
5. Parâmetros Fiscais 26
6. Carga SVM 29
   i. Criar pedido SVM 30
   ii. Fila para pedidos SVM 31
7. Rolagem de cargas 32
   i. Contexto 33
   ii. Configurações essenciais 33
   iii. Regras gerais da rolagem 34
   iv. Rolagem via integração - AtualizarRolagemCarga 36
   v. Tela Rolagem de Container 36


1. Tela de Cargas

Tela inicial do módulo Cargas. Lista as cargas e serve de ponto de entrada para as 6 etapas de cada carga (acessadas pela timeline no topo de cada card). Por padrão, a lista já vem filtrada pela situação Em Andamento.



Filtros:

- **Atualizar as cargas**: recarrega a lista.
- **Cargas (ícone de funil)**: abre o painel de filtros;



2. Criar Carga


As cargas não são criadas manualmente nesta tela. Elas são originadas no e-Cargo (sistema embarcador, que envia os pedidos/cargas) e integradas ao MultiTMS.

Para fins de teste/homologação, a criação de uma carga pode ser simulada via requisição SOAP, utilizando o método AdicionarCarga

3. Etapas da Carga

Depois de criada, a carga percorre algumas etapas, exibidas na barra (timeline) no topo do card. Cada nó não é só um status é uma tela de trabalho: ao clicar, abre-se a tela correspondente para preencher, conferir ou corrigir.

Cada carga exibe a barra com as etapas. As cores indicam o estado de cada etapa:




Verde: etapa concluída;
Amarelo: etapa atual / em andamento;
Vermelho: falha na etapa;
Cinza: etapa futura (ainda não iniciada).

No canto superior direito do card da carga pode aparecer uma tarja amarela indicando o tipo da carga (ex.: SVM, redespacho, cancelada).

Carga

Objetivo: conferir e completar os dados básicos da carga integrada, deixando-a apta a seguir para a etapa de documentos fiscais.



Pré-requisito / gatilho: Carga já originada no e-Cargo e integrada ao MultiTMS.

Ações:

- **Impressões** — imprime Informações da Carga, Plano de Viagem, Ficha do Motorista e Ordem de Coleta;
- **Salvar** — confirma as informações e segue para a próxima etapa.


Regras e validações: os campos obrigatórios (identificados com *) precisam estar preenchidos para salvar.

Como avançar: preencher os campos obrigatórios e clicar em Salvar.

Pontos de atenção: Nesse momento escolhemos o Tipo de Operação da carga, essa escolha é essencial para definir qual caminho e validações a carga seguira dentro do sistema.

NF-e

Objetivo: vincular à carga os documentos fiscais que ela transporta, podem ser vinculados diferentes documentos a depender da necessidade da carga, Notas Fiscais, NOTFIS, CT-e antigos, entre outros...



Ações:

- Download XML das Notas;
- Retornar Etapa ou Confirmar Etaap.
- **Editar Pedido** — o ícone de edição no topo do painel *NF-e(s) para emissão* abre o modal **"Atualizar Pedido"**, que permite alterar os dados do pedido vinculado à carga: Tipo de Pedido, Número do Pedido do Embarcador, participantes (Expedidor, Recebedor, Remetente, Destinatário), dados do container (Container, Tara, Lacres, Tipo Container e Tipo Container Reserva), novos endereços (Destino, Recebedor e Expedidor), Nº de Pallets e Observação Interna. Os campos obrigatórios são identificados com (*): Tipo de Pedido, Remetente e Destinatário. O botão **Atualizar** confirma as alterações;

Buscar/Vincular NF-e, NFs-e, CT-e — a tela oferece quatro formas de cadastrar/vincular documentos à carga:

1. Chave de Acesso

- Informar a chave no campo **Chave de Acesso / Número** e clicar em **Validar**. O sistema pesquisa primeiro nas notas já cadastradas no sistema; não encontrando, realiza a consulta na SEFAZ;
- Localizada a nota (no sistema ou na SEFAZ), ela é cadastrada e já vinculada à carga;

- Para lançar várias chaves de uma vez, utilizar a aba **Múltiplas Chaves** (painel *Lançamento de Chaves*): as chaves validadas são acumuladas na lista e o vínculo é concluído pelo botão **Confirmar envio de Chaves**;
- [PENDENTE] Confirmar se a consulta à SEFAZ ocorre via integrador (InvoiCy/Migrate) e se há dependência de manifestação do destinatário para obtenção do XML.

2. Número da Nota

- O mesmo campo aceita chave ou número — o sistema detecta automaticamente o formato informado;
- Por número, a pesquisa ocorre primeiro nas notas do sistema e, na sequência, na pasta FTP do cliente;
- [PENDENTE] Detalhar a configuração da pasta FTP (qual cadastro define o diretório consultado) e o comportamento quando o mesmo número de nota existe para mais de um emitente/série.

3. Arquivo EDI (NOTFIS)

- O upload é feito pela **Dropzone**, que aceita tanto arquivos XML quanto NOTFIS;
- Notas cadastradas via NOTFIS entram completas, com todas as informações da carga, conforme o mapeamento definido no layout EDI.


4. Notas já cadastradas no sistema

- O painel **Notas compatíveis com a carga** lista os documentos aptos ao vínculo — selecionar as linhas desejadas e clicar em **Adicionar**;
- **Buscar Documentos** atualiza a lista de notas compatíveis;
- [PENDENTE] Confirmar o critério de compatibilidade que monta a lista (destinatário, rota, emitente, período).


Regras e validações: o painel "Notas compatíveis com a carga" lista os documentos aptos ao vínculo.

Como avançar: *Vincular ao menos um documento e confirmar envio*

Pontos de atenção: Podemos visualizar ou editar as informações dos documentos clicando relacionado em opções:




Incluindo o histórico de auditoria, onde concentramos os logs de alteração do documento, e o “editar”, onde podemos alterar/visualizar informações da carga



CT-e anterior

Objetivo: vincular à carga os CT-es anteriores — documentos fiscais dos trechos já realizados por outros transportadores/modais — que servirão de base para a emissão do CT-e da carga (subcontratação / CT-e multimodal).




Pré-requisito / gatilho: etapa Carga concluída. Em cargas cuja operação utiliza CT-es anteriores, o nó 2 da timeline é exibido como **CT-e Anterior** (no lugar de NF-e).

Ações:

A tela "CT-es para a Subcontratação" é composta pelo grid de CT-es disponíveis (Número CT-e, Chave, Subcontratante, Remetente, Destinatário, Valor Carga, Valor a Receber) e pelo painel **"CT-es Multi-Modal que serão associados"**, com os vinculados.

- **Vincular Carga Embarcador** — abre o modal **"Consulta de Cargas Importadas do Embarcador"**, que permite localizar a carga originada no sistema embarcador (filtros: Nº da Carga do Embarcador, Data Inicial/Final e pesquisa Avançada; grid com Nº Carga Emb., Nº Carga, Data, Empresa/Filial, Origem, Destino, situações e Mensagem de Processamento, com Exportar Excel) e vinculá-la à carga atual;



- **Buscar CT-es Compatíveis** — busca os CT-es aptos a serem vinculados à carga;
- **Adicionar CT-e** — vincula o CT-e selecionado ao painel Multi-Modal;
- **Remover** — desfaz o vínculo;
- **Importar Pacotes**;
- **Anexos** e **Download XML das Notas**;
- **Retornar Etapa** — volta à etapa anterior.


Regras e validações:

- O painel "CT-es Multi-Modal que serão associados" consolida os CT-es vinculados e soma o **Valor Total da Mercadoria** a partir do **Valor da Carga** de cada CT-e;

Como avançar: Vincular ao menos um documento e confirmar envio


Ponto de atenção: O **Valor a Receber** exibido no grid superior pode se repetir entre os CT-es do mesmo conjunto (ex.: dois CT-es com o mesmo valor a receber) — a soma da

mercadoria usa o Valor da Carga individual de cada documento.



Frete

Objetivo: definir quem paga o frete (Tomador), como ele é cobrado e quanto vale, gerando os valores que serão levados para o CT-e / NFS-e.



Pré-requisito / gatilho: etapa de documentos fiscais (NF-e / CT-e anterior) concluída.

Ações:

A etapa é organizada em abas. Documentadas abaixo: **Geral** e **Configurações**

Aba Geral — Configurações gerais para emissão dos Documentos:

- **Atualizar Dados Gerais** — salva as configurações de emissão (Tomador, Tipo do Pagamento, Tipo da Proposta, Tipo do Serviço, Modal da Proposta, Tipo da Cobrança e demais opções).

Aba Configurações — Configuração para emissão dos Documentos:

- **Atualizar Configurações** — salva o rateio e os participantes dos documentos (Rateio dos Documentos, Participantes dos Documentos, Fórmula do Rateio do Frete, Recebedor e Expedidor).

Painel Valores do Frete (lateral):

- **Ver Detalhes** (ao lado do Valor do Frete) — abre o modal "Detalhes do Frete", com três abas:
    - **Detalhe Frete** (total da prestação e itens, ex.: Valor do Frete + ISS),
    - **Composição do Frete** (memória de cálculo por carga: elemento de custo, fórmula, aplicação e valor calculado, com botão Baixar Composição)

- **Composição dos Impostos** (regra de IVA, base de cálculo e impostos detalhados);

- **Calcular o Frete Novamente** — recalcula o frete a partir da tabela configurada.

Painel Componentes do Frete:


- **+ Adicionar Componente** — inclui manualmente itens de custo do frete (ex.: ISS).

Rodapé:

- **Retornar Para NF-e** — volta à etapa anterior;
- **Ir para Etapa de Emissão** — avança para a emissão dos CT-es.


Configurações que afetam o cálculo: além das opções da própria etapa, o comportamento do cálculo é influenciado pelo cadastro do **Tipo de Operação** da carga, em especial a aba **Cálculo de Frete** (ex.: combinar o valor do embarcador com a tabela de frete, bloquear ajuste manual nas configurações da etapa, ratear o valor do frete entre os pedidos, não incluir o ICMS na base quando o valor for informado pelo Operador, Valor Máximo Cálculo Frete) e flags da aba **Geral** (ex.: "Não permitir alterar o valor do frete na carga"). Ver a documentação do cadastro Tipo de Operação.

Carga SVM: cargas SVM não passam pelo cálculo de frete nesta etapa. O painel Valores do Frete exibe a mensagem "Carga de SVM, não será realizado o cálculo neste momento, favor avançar a próxima etapa" e apresenta apenas o Custo Frete e o Valor Frete Negociado.



CT-e

Objetivo: emitir e acompanhar os CT-es da carga — transmissão à Sefaz e controle de autorização/rejeição.



Pré-requisito / gatilho: etapa Frete concluída (dados de emissão e valores definidos).

Ações:

Filtros e topo: Nº do Documento, Nº da NF e Situação do CT-e + **Pesquisar**, **Anexos**, **Download**.

Menu "Opções" (por linha do grid) — atua sobre o CT-e daquela linha:

- **Baixar DACTE**;
- **Baixar XML**;
- **Detalhes**;
- **Baixar DACTE Comp.**;
- **Mensagem Sefaz**;
- **Carta de Correção** — gera a CCe para corrigir dados de um CT-e já autorizado (mesma CCe do contexto de rolagem/seca);
- **Auditar**.

Rodapé:

- **Confirmar Emissão dos CT-es** — dispara a transmissão dos CT-es à Sefaz;
- **Reemitir os CT-es Rejeitados** — aparece no topo quando há rejeição e reprocessa apenas as linhas rejeitadas (vermelhas).

Regras e validações:

- **Rótulo da etapa (nó 4):** o nó muda conforme o tipo de operação — aparece como **CT-e** ou como **NFS-e** (em serviço), acionando fluxos diferentes.

- **Rejeição:** quando um CT-e é rejeitado, a linha fica vermelha, o motivo aparece na coluna **Retorno Sefaz**, e o topo exibe *"Pendência – Problema na emissão do(s) CT-e(s)"*. O reprocessamento é feito por **Reemitir os CT-es Rejeitados**.


Como avançar: confirmar a emissão dos CT-es (todos autorizados) via **Confirmar Emissão dos CT-es**.

Pontos de atenção:

- **Reforma Tributária:** o grid traz colunas novas para adequação às regras da Reforma Tributária — **Valor IBS UF, Valor IBS Municipal e Valor CBS**.
- **Aba Averbação:** aparece **somente quando a carga exige seguro averbado**. Trata da averbação do seguro de transporte junto à seguradora/averbadora; o grid mostra Apólice, Seguradora, Averbadora, Situação (ex.: Pendente), Forma (ex.: Definitiva), Data do Retorno e Retorno. O botão **Reaverbar Pendentes** reenvia as averbações pendentes. É um acompanhamento paralelo, não obrigatório para concluir a etapa.
- **Reutilização de número fiscal:** a cada nova emissão de CT-e, o sistema verifica se existe número disponível para reutilização para o mesmo CNPJ emissor e série (numeração de CT-es inutilizados gerencialmente — ver seção Cancelar Cargas). Havendo número disponível, ele é utilizado; não havendo, a numeração segue o processo sequencial normal.

MDF-e

Objetivo: emitir e acompanhar o MDF-e da carga — transmissão à Sefaz, autorização e encerramento do manifesto.



Pré-requisito / gatilho: etapa CT-e concluída (CT-es autorizados).

Ações:

Filtros e topo: Situação MDF-e + **Pesquisar**; **Download** (topo) — baixa os MDF-es em lote em **XML dos MDF-es** ou **PDF dos MDF-es**.

Menu "Opções" (por linha do grid) — atua sobre o MDF-e daquela linha:

- **Baixar DAMDFE**;
- **Baixar XML**;
- **Baixar XML Encerramento** — XML do evento de encerramento (disponível quando o MDF-e está encerrado);
- **Mensagem Sefaz**;
- **Auditar**.

Rodapé:

- **Impressões da Carga** — imprime documentos operacionais da carga: Relação de Entrega, R.E - Comprovante, Folhas de Canhotos;
- **Download** — baixa os MDF-es (XML/PDF).

Regras e validações:

- **MDF-e Manual (Sim/Não):** indica se o MDF-e foi gerado manualmente. Fica **Sim** quando, na etapa Frete, a opção *"Não gerar o MDF-e / Gerar o MDF-e manualmente"* está marcada.
- **Encerramento:** o manifesto passa a **Encerrado** após o registro do evento de encerramento (Retorno Sefaz: *"Evento registrado e vinculado a MDF-e"*), momento em que o XML de encerramento fica disponível para download.


Como avançar: com o MDF-e autorizado/encerrado, a carga segue para a etapa de Integração.

Pontos de atenção:

- **Operações que não emitem MDF-e:** o cadastro do Tipo de Operação pode dispensar a emissão do manifesto (aba **Configuração Emissão**, flag "Não emitir MDF-e"). Nesses casos, a flag **"Finalizar a carga automaticamente (quando não existir MDF-e)"** (aba Emissão de Documentos) controla a conclusão da carga sem o MDF-e.
- **Impressões da Carga × Download:** *Impressões da Carga* gera documentos operacionais da carga (Relação de Entrega, R.E - Comprovante, Folhas de Canhotos); *Download* baixa os arquivos fiscais do MDF-e (XML/PDF).

Integração

Objetivo: enviar os documentos e dados da carga aos sistemas externos (ERP, EDI, parceiros) e acompanhar o sucesso ou a falha de cada envio.



Pré-requisito / gatilho: documentos fiscais emitidos (CT-e e MDF-e concluídos).

Ações:

A tela "Integração dos Documentos" possui duas abas:

- **Carga** — integrações do sistema/ERP (ex.: EMP, NFTP, Cadastros Multi). Filtros: *Integração* e *Situação* + **Pesquisar**. Botões: **Download** (baixa os arquivos enviados) e **Reenviar Todos**.
- **EDI** — envio de arquivos/layouts para terceiros (ex.: VGM via E-mail). Traz a coluna adicional **Layout**. Filtro: *Situação* + **Pesquisar**. Botão: **Reenviar Todos** (sem Download).

Menu "Opções" (por linha do grid) — em ambas as abas:

- **Reenviar** — reprocessa aquela integração específica;
- **Histórico de Integração** — mostra as tentativas anteriores;
- **Auditar** — abre a auditoria.

Legenda (contadores): **Integrados**, **Problemas na Integração**, **Aguardando Integração**, **Total Geral** + botão **Atualizar** — válida para as duas abas.

Regras e validações:

- **Situação de cada integração:** varia entre estados como **Integrado** (sucesso) e **Falha ao Integrar** (erro), refletidos nos contadores da legenda. A coluna **Tentativas** registra quantas vezes o envio foi tentado, e **Mensagem/Retorno** traz o detalhe do resultado (ex.: "Integrado com sucesso"; "Não foi localizada nenhuma carga com o número/booking/OS").
- **Quais documentos geram integração ao SAP:** CT-es inutilizados e com erro não enviam integração — apenas autorizados e cancelados. Notas de serviço manuais também não enviam integração.


Como avançar: é a última etapa da carga. O objetivo é que todas as integrações fiquem com situação Integrado.

Pontos de atenção:

- **Reenviar × Reenviar Todos:** *Reenviar* (menu Opções) reprocessa uma integração específica; *Reenviar Todos* reprocessa todas as integrações da aba.
- Uma linha em vermelho indica **Falha ao Integrar** — usar a Mensagem/Retorno para diagnóstico antes de reenviar.
- **Configuração do envio NFTP:** o envio ao SAP não é configurado por tipo de documento, e sim por tipo de proposta — nas Configurações de Integrações (#Configuracoes/Integracao), aba EMP > NFTP, campo "Tipo de propostas que não vai gerar integração com a carga". Para cargas SVM próprio existe adicionalmente um bloqueio configurado diretamente pelo tipo do serviço — por isso cargas SVM Próprio não são integradas ao NFTP, evitando a transmissão indevida de documentos fiscais.
- **Onde tratar o erro:** o erro da integração estará sempre localizado na rotina onde o CT-e foi emitido/cancelado — Cargas, Cancelamento de Cargas, CT-e Manual, Ocorrências ou Cancelamento de Ocorrência. A análise inicial deve ser feita nessa rotina: é lá que se identifica a mensagem de erro, validam-se os dados obrigatórios e se reenvia a integração após a correção.
- **Erros de cadastro ("Campos obrigatórios não informados"):** em geral apontam para cadastros faltantes — Código RKST no cadastro do porto ou da localidade, CMD ID no cadastro de pessoas (aba Adicionais), Código do Navio no cadastro de navio, ou porto/terminal não cadastrado no schedule da viagem. A tratativa padrão é corrigir o cadastro de origem e reenviar a integração pela rotina onde o CT-e foi emitido. Importante: a integração utiliza os dados vigentes no momento da emissão — a correção posterior do cadastro não dispara reenvio automático, sendo necessária uma ação do usuário para reenviar.
- **Reenvio consciente:** a integração não deve ser reenviada sem necessidade. O JSON possui um código único montado a partir da data e hora do envio — múltiplos reenvios do mesmo CT-e podem gerar registros duplicados no SAP. Antes de reenviar, confirmar que a causa raiz do erro foi corrigida. Se a integração consta como enviada com sucesso mas não foi absorvida no SAP, consultar o middleware e o SAP antes de qualquer reenvio.
- **Auditoria EMP:** para integrações de CT-e, a tela de auditoria EMP disponibiliza colunas adicionais que facilitam a localização do documento — Booking, Número do CTe e Número de Controle. Essas colunas passaram a ser registradas a partir do final de outubro/2025; integrações anteriores a esse período devem ser localizadas pelos filtros de data e hora do envio. Para os demais tipos de integração, as colunas não estão disponíveis.

4. Cancelar Cargas

Objetivo: cancelar uma carga já existente, disparando o cancelamento dos documentos fiscais associados (MDF-e e CT-e) e a reintegração aos sistemas externos.



Pré-requisito / gatilho: carga existente selecionada no campo Carga.

Timeline do cancelamento

O cancelamento percorre 4 etapas próprias, na ordem inversa da emissão dos documentos: **Cancelamento → MDF-e → CT-e → Integração**. Primeiro registra-se o cancelamento, depois cancela-se o MDF-e, em seguida o CT-e e, por fim, reintegra-se o resultado aos sistemas externos.

Ações:

Formulário (etapa Cancelamento):

- **Gerar Cancelamento** — registra o cancelamento a partir dos dados preenchidos;
- **Anexos** — anexa documentos ao cancelamento.

Etapas MDF-e e CT-e:

- **Buscar / Atualizar MDF-e(s)** e **Buscar / Atualizar CT-e(s)** — recarregam/sincronizam o status dos documentos durante o processo de cancelamento;

Etapa Integração: acompanha a reintegração (mesma lógica da etapa Integração da carga — abas, contadores e menu Opções).

Pesquisar Cancelamento: abre o painel de filtros (Número da Carga, Número do CT-e, Data Inicial/Final, Operador, Situação, Tipo, Tipo de Pessoa, Pessoa, Número da O.S.,

Nº Booking, Navio/Viagem/Direção, Terminal Origem/Destino, Origem, Destino) + **Pesquisar** e **Exportar Excel**. O grid lista os cancelamentos já realizados, com **Editar** por linha.

Regras e validações:

- **Campos obrigatórios (*):** Carga, Data do Cancelamento, Usuário que Solicitou, Justificativa, Motivo do Cancelamento. Não obrigatórios: Operador Responsável e o checkbox "Não Duplicar a Carga?".
- **Justificativa × Motivo:** a **Justificativa** é selecionada de uma lista pré-cadastrada (campo com busca); o **Motivo do Cancelamento** é texto livre.
- **Não Duplicar a Carga?:** por padrão, o cancelamento **duplica/recria a carga** (transferindo os documentos para a nova, como no fluxo de rolagem/seca). Marcar este checkbox **impede** a duplicação.
- **Cargas liberadas para cancelamento mesmo com rejeição de integração** (filtro do Pesquisar): permite cancelar cargas que estariam travadas por falha de integração.
- **Não Duplicar a Carga?:** por padrão, o cancelamento duplica/recria a carga (transferindo os documentos para a nova, como no fluxo de rolagem/seca). Marcar este checkbox impede a duplicação. Nos dois caminhos, se o CT-e da carga estiver com status Rejeição, o cancelamento o inutiliza gerencialmente: desmarcado, a carga recriada reutiliza o mesmo número e série do CT-e; marcado, o número e a série ficam disponíveis para a próxima emissão do mesmo CNPJ emissor.

Como avançar / concluir: preencher os obrigatórios e clicar em **Gerar Cancelamento**; acompanhar o cancelamento dos documentos (MDF-e, CT-e) e a reintegração até a situação


Pontos de atenção:

- **Situação Cancelada:** ao concluir, a carga fica com Situação **Cancelada** e o CT-e associado passa a **Cancelado** (Retorno Sefaz: "Evento registrado e vinculado a CT-e").
- **Cargas sem documento:** se a carga não chegou a emitir MDF-e/CT-e, os grids das respectivas etapas aparecem vazios ("Nenhum registro encontrado") — o cancelamento segue apenas com o registro e a reintegração.
- **Reutilização de número fiscal (CT-e 4.0):** com a versão 4.0 do CT-e, o serviço de inutilização de numeração fiscal junto à Sefaz foi eliminado, e o MultiTMS passou a reaproveitar a numeração internamente. Ao solicitar o cancelamento de uma carga cujo CT-e esteja com status Rejeição, o documento muda para o status "CTE Inutilizado gerencialmente" e sua numeração fica disponível para

nova emissão do mesmo CNPJ emissor e série. O cenário está mapeado em todos os fluxos onde o CT-e é gerado (carga, CT-e manual e ocorrências) — um documento inutilizado gerencialmente em um fluxo pode ter a numeração reutilizada em qualquer outro. O Relatório de Ctes Emitidos (Faturamento > Relatórios > Ctes Emitidos) evidencia a inutilização gerencial, em qual carga ela ocorreu e em qual carga o número foi reutilizado até sua autorização.

i. Cancelar Cargas em lote

Objetivo: pesquisar cargas por filtros, selecionar várias no grid e gerar o cancelamento de todas de uma só vez, com a mesma justificativa e motivo.



Pré-requisito / gatilho: cargas existentes que atendam aos filtros de pesquisa.

Ações:

Painel de pesquisa (Cancelamento em lote): filtros Data Emissão Inicial/Final, No. Booking, Empresa/Filial, Tomador, Navio/Viagem/Direção, Terminal Origem (*), Terminal Destino, Tipo da Proposta, Origem, Destino, Tipo Operação, Destinatário, Remetente, No. Carga e Data criação carga + botão **Pesquisar**.

Grid de resultados:

- **Seleção** — clicar na linha seleciona/deseleciona a carga (linhas destacadas = selecionadas);
- **Marcar/Desmarcar Todos** — alterna a seleção de todas as linhas do resultado;
- **Campos** (engrenagem) — permite escolher quais colunas aparecem no grid (com **Selecionar Todos**, **Restaurar Padrão** e **Salvar Preferências por Usuário**, que grava a configuração para o usuário logado).

Painel Cancelamento:

- **Justificativa** (*) — lista pré-cadastrada (campo com busca);
- **Motivo do Cancelamento** (*) — texto livre;
- **Não Duplicar a Carga?** — mesma regra da tela individual (impede a recriação da carga);
- **Gerar Cancelamentos** — dispara o cancelamento de todas as cargas selecionadas com a mesma Justificativa/Motivo/flag.

Regras e validações:

- **Filtros obrigatórios para pesquisar:** Navio/Viagem/Direção e Terminal Origem devem ser informados, independentemente dos demais filtros (os campos ficam destacados em vermelho se a pesquisa for acionada sem eles).
- **Data do Cancelamento e Usuário que Solicitou:** não são informados nesta tela — são preenchidos automaticamente (data atual e usuário logado).

Como avançar / concluir: pesquisar, selecionar as cargas, preencher Justificativa e Motivo e clicar em **Gerar Cancelamentos**. Cada carga selecionada segue o **mesmo fluxo do cancelamento individual** (timeline Cancelamento → MDF-e → CT-e → Integração), apenas disparado em massa.

Pontos de atenção:

- O acompanhamento de cada cancelamento gerado é feito individualmente (tela Cancelar Cargas / Pesquisar Cancelamento).


5. Parâmetros Fiscais

Esta seção descreve o comportamento das alíquotas e impostos da carga. O tratamento fiscal é calculado na **etapa Frete** e refletido nos documentos emitidos (CT-e / NFS-e). Não há uma tela única de "parâmetros fiscais" — o resultado do cálculo é consultado na própria carga, e as regras vêm de cadastros e configurações distribuídos no sistema.

Onde consultar: na etapa Frete, o painel lateral **Valores do Frete** resume o cálculo — Valor do Frete, **Impostos**, Custo Frete, **Alíquota(s)** aplicadas (ex.: ISS: 5,00%), Valor da mercadoria, Valor Total, Valor Frete Líquido e Valor Frete Negociado. O detalhamento completo fica no modal **Detalhes do Frete** (link *Ver Detalhes*), na aba **Composição dos Impostos**.

Composição dos Impostos — Informações Gerais:

- **Regra Aplicação IVA** — regra tributária aplicada à carga, que determina o tratamento fiscal e os retornos (CST e Classificação Tributária). Definida no cadastro **Administrativo > Impostos > Regra Aplicação IVA**;



- **Código de Classificação Tributária** — retornado automaticamente pela Regra Aplicação IVA aplicada à carga;
- **ICMS** — alíquota e valor (incide no CT-e; zerado em operações de serviço/NFS-e);
- **Base Cálculo IBS CBS** e os tributos da **Reforma Tributária**: **IBS UF**, **IBS Município** e **CBS**, cada um com alíquota, valor e **% de redução**;
- **ISS** — alíquota e valor (incide na NFS-e, em operações de serviço);
- **Ver detalhes por Pedidos** — abre o detalhamento do cálculo pedido a pedido.

Cadastro de regras (Administrativo > Impostos > Regra Aplicação IVA):

As regras de aplicação são mantidas em cadastro próprio. Cada regra é composta por três grupos:

- **Parâmetros** — as condições que determinam quando a regra se aplica: Mod. Documento (obrigatório), Modal, Tipo do Serviço, Tipo de Ocorrência de CT-e, período de **Vigência** (início e fim obrigatórios), Exportação, Estado Destino (com opção "Diferente de"), Transportador, Destinatário/Recebedor, Tomador e Regime Tributário do Tomador;
- **Vínculos** — painéis para restringir a regra a **Tipos de Operação**, **Tipos de Carga** e **Propostas** específicos;
- **Retornos** — o resultado aplicado quando a regra corresponde: **CST**, **Classificação Tributária**, Situação e Descrição da Regra (lei).

No cálculo da carga, o sistema identifica a regra cujos parâmetros e vínculos correspondem à operação e aplica seus retornos — é essa regra que aparece no campo **Regra Aplicação IVA** da Composição dos Impostos, junto com a Classificação Tributária retornada. O grid do cadastro exibe a coluna **Seq. Validação**, que ordena a avaliação das regras.

Cadastro de alíquotas (Administrativo > Impostos > Alíquota IVA):

As alíquotas de IBS e CBS utilizadas no cálculo são mantidas em cadastro próprio, organizado em três abas:

- **Geral** — define a **Alíquota CBS**, única para todo o sistema;
- **Alíquota Estadual** — define a **Alíquota IBS Estadual** individualmente por UF;
- **Alíquota Municipal** — define a **Alíquota IBS Municipal** por município, com filtros de localidade e estado.

No cálculo realizado na etapa Frete, o sistema busca neste cadastro as alíquotas correspondentes e as aplica sobre a base de cálculo IBS/CBS da prestação. Os percentuais e valores resultantes são exibidos na aba **Composição dos Impostos**, junto com os respectivos percentuais de redução, quando houver.

Regras e validações:

- O documento emitido define o imposto principal: operações com **CT-e** tributam **ICMS**; operações em serviço (**NFS-e**) tributam **ISS**. O tipo de documento é definido no cadastro do **Tipo de Operação**, aba **Configuração Emissão** (campos *Tipo de documento para fretes municipais* e *Tipo do Modal*) — o rótulo do nó 4 da timeline acompanha essa distinção (ver etapa CT-e);

- Os valores de IBS UF, IBS Municipal e CBS calculados aqui são os mesmos exibidos nas colunas da Reforma Tributária no grid da etapa CT-e;
- A inclusão do ICMS na base de cálculo é controlada em três níveis: no cadastro do **Tipo de Operação** (aba Geral, flag "NÃO incluir valor do ICMS na Base de Cálculo"; e aba Cálculo de Frete, variante condicionada ao frete informado pelo Operador) e na própria carga (checkbox **"Incluir valor do ICMS na Base de Cálculo"**, aba Geral da etapa Frete);
- Além do controle da base de cálculo, existe a **regra de inclusão de ICMS nos componentes de frete** (#Fretes/RegrasInclusaoICMS), que — quando ativa e compatível com o Tomador, Grupo de Pessoas ou Tipo de Operação da carga — grava na base os valores dos componentes e do frete líquido já com o imposto incluso. Ver detalhes na etapa Frete.
- **Isenção de PIS/COFINS:** controlada pela flag de isenção ("Cliente Isento de PIS/COFINS") nos cadastros de **Pessoas** e **Grupo de Pessoas**. No cálculo, o sistema verifica primeiro a flag da Pessoa; se inativa, verifica a do Grupo de Pessoas — basta uma das duas ativa para aplicar a isenção total. Com a isenção ativa, PIS e COFINS são calculados como zero e não compõem a base de cálculo do documento fiscal; com ambas as inativas, aplicam-se as alíquotas vigentes. A base de PIS/COFINS é o valor da prestação menos o ICMS — apenas o ICMS é desconsiderado dessa base. A isenção não altera a base de cálculo de IBS/CBS: PIS/COFINS não são deduzidos dela em nenhum dos cenários. Os valores calculados podem ser consultados no Relatório de CT-es; com a flag ativa, os relatórios retornam "0,00".
- **Cargas SVM** não passam pelo cálculo fiscal na etapa Frete (ver etapa Frete e módulo Carga SVM).

Pontos de atenção:

- A edição das alíquotas estaduais e municipais no cadastro Alíquota IVA é feita registro a registro (opção Editar na linha correspondente);


6. Carga SVM

A tela de **Pedido de SVM** é utilizada para a geração de pedidos e cargas SVM. A tela é composta por duas abas:

- **Geração de Pedido SVM**: onde são realizadas as solicitações de criação de pedidos e cargas;
- **Fila/Pedidos Gerados**: destinada ao acompanhamento do processamento dos pedidos e cargas gerados pelo sistema.

O principal objetivo da aba **Fila/Pedidos Gerados** é garantir o processamento das solicitações sem ocorrência de duplicidade de pedidos, proporcionando maior controle e rastreabilidade durante a geração das informações.

i. Criar pedido SVM



https://aliancaqa.multitms.com.br/#Pedidos/PedidoSVM

Objetivo: solicitar a geração de pedidos e cargas SVM para as cargas vinculadas ao navio/viagem e ao trecho informados.

Pré-requisito / gatilho: existirem cargas que atendam aos critérios preenchidos no formulário (Navio/Viagem/Direção e terminais de origem/destino).

Ações:

- **Pesquisar Pedidos de SVM** — expande o painel de filtros (Número do Pedido, Navio/Viagem/Direção, Terminal de Origem, Terminal de Destino) e o grid com as solicitações já realizadas;
- **Adicionar** — envia a solicitação de geração para processamento.

Regras e validações:


- **Campos obrigatórios (*):** Navio/Viagem/Direção, Terminal de Origem e Terminal de Destino;
- A solicitação **não é individual por carga**: ao preencher os campos, o sistema gera **uma carga SVM para cada carga** que atende aos critérios informados;
- **Flag "Gerar pedido somente com as cargas perigosas?": marcada**, gera somente para as cargas **perigosas**; **desmarcada**, gera somente para as cargas **não perigosas**.

Como avançar: preencher os campos e clicar em **Adicionar**; o acompanhamento do processamento é feito na aba **Fila / Pedidos Gerados**.

Pontos de atenção:

- A flag não possui um estado que contemple os dois grupos ao mesmo tempo — para gerar SVM de cargas perigosas **e** não perigosas, são necessárias **duas solicitações** (uma com a flag marcada e outra desmarcada);

ii. Fila para pedidos SVM



https://aliancaqa.multitms.com.br/#Pedidos/PedidoSVM

Sucesso

A situação Sucesso indica que o processamento foi concluído sem nenhuma ocorrência de erro e que todos os pedidos e cargas previstos foram gerados com êxito.

Erro

A situação Erro indica que ocorreu pelo menos uma falha durante o processamento da solicitação.

Importante destacar que a situação **Erro** não significa necessariamente que nenhum pedido ou carga foi gerado. Em um mesmo processamento, parte dos registros pode ter sido criada com sucesso enquanto outros apresentaram inconsistências.

Neste caso, a situação será apresentada como **Erro**, porém as colunas de quantidade indicarão que parte do processamento foi concluída com sucesso.

Para identificar o resultado efetivo do processamento, o usuário deve consultar as colunas:

- **Pedidos**: quantidade de pedidos criados com sucesso;
- **Cargas**: quantidade de cargas criadas com sucesso.

7. Rolagem de cargas

i. Contexto

Durante o período de seca na região Norte, navios de grande porte enfrentam restrições de navegação nos trechos próximos a Manaus. Para garantir o fluxo logístico nesse cenário, foi desenvolvida a **rolagem**, que permite replanejar cargas já criadas sem refazer a operação do zero:


- **Troca de navio (rolagem)** para containers já planejados em um transporte marítimo;
- **Troca do número de booking**, permitindo replanejar o embarque conforme a necessidade;
- **Adição ou remoção de transbordos**, possibilitando reorganizar a rota em função das restrições de navegabilidade.

Como parte do mesmo projeto, foi desenvolvida a **carta de correção (CCe) automática**, gerada quando a rolagem altera informações mencionadas no CT-e original, alem disso, relatórios e faturas também foram atualizados para refletir todas as informações relacionadas às rolagens: troca de navio, troca de booking, ajustes de transbordo e balsas.

ii. Configurações essenciais


Para o funcionamento da rolagem e da CCe automática, três configurações precisam estar preparadas no ambiente:

1 — Campo da carta de correção (#Documentos/CampoCCe): o campo **"Tipo do Campo Para CCe Automática"** é novo e os cadastros abaixo precisam ser atualizados com ele:




- Observação Cont (navio);
- Porto Passagem;
- Observação Cont (Booking).

2 — Flag no cadastro dos portos (#Pedidos/Porto): nos portos de origem e destino, marcar a opção **"Gerar 01 carga SVM por carga MTL quando o porto for destino e origem"**.



3 — Flag no cadastro de integrações: na tela **Configurações de Integrações** (aba Intercab), marcar a opção **"Ativar geração de CCe pela rolagem via WS"**.



iii. Regras gerais da rolagem

A rolagem foi desenvolvida para atuar em cargas com **apenas um pedido/container**. O sistema **não valida** essa condição — a responsabilidade de aplicá-la corretamente é do usuário.

Ações possíveis:

- Adição de transbordo;
- Remoção de porto de passagem/transbordo;
- Troca de navio de transbordo;
- Troca de porto de passagem;
- Troca de navio principal;
- Troca de número de booking.

Emissão de CCe automática: a carta de correção corrige **apenas as informações mencionadas no CT-e original**. Nem toda ação de rolagem gera correção:

Ação	**Gera CCe**
Adição de transbordo	Não
Remoção de porto de passagem/transbordo	Sim
Troca de navio de transbordo	Não
Troca de porto de passagem	Sim
Troca de navio principal	Sim
Troca de número de booking	Sim
Troca de terminais	Não

Atualização de ETA/ETD (integração SAP): quando uma carga **com CT-e emitido** passa por rolagem envolvendo troca de navio principal, adição ou remoção de transbordo, o sistema envia uma integração de atualização de ETA/ETD, mantendo as informações consistentes no SAP. A regra vale para rolagens recebidas **via integração (WS) e via importação de planilha**. Quando somente o número do booking é alterado, a integração **não** é enviada. Combinações de cenários na mesma rolagem (ex.: troca de navio principal com adição de transbordo) geram **um único envio consolidado**, com todas as alterações aplicáveis. Todas as integrações enviadas ficam registradas

na **tela de auditoria EMP**. Cargas não roladas mantêm o comportamento de envio de ETA/ETD já existente.

iv. Rolagem via integração - AtualizarRolagemCarga

Objetivo: realizar a rolagem de uma carga via web service, a partir da requisição enviada pelo sistema embarcador.

Pré-requisito / gatilho: carga existente no MultiTMS, localizada pelos protocolos de integração da carga e do pedido.

Regras e validações:


- Realiza a rolagem de **uma carga por vez**;
- Utiliza os **protocolos de integração da carga e do pedido** para localizar a carga;
- Verifica **nas tags do request** o que foi alterado para decidir a geração da carta de correção;
- Pode ser realizada em cargas que **ainda não emitiram CT-e**.

Composição do request: as principais tags são Booking e número da carga, Porto Origem/Destino com terminais, Transbordo (ou `<ns18:Transbordo/>` quando não há), Viagem principal e os protocolos de integração de carga e pedido.

Pontos de atenção:

- A rolagem via WS fica registrada na **Auditoria da carga** (ex.: *"Atualizou a rolagem da carga e informado que se faz necessário a geração da carta de correção para os CT-..."*), permitindo rastrear o que foi alterado.

v. Tela Rolagem de Container



Objetivo: realizar a rolagem em massa por booking, transferindo cargas já emitidas de um booking anterior para um booking novo.

Pré-requisito / gatilho: existir uma carga com o **booking novo parada na etapa 2**, aguardando receber a rolagem.


Ações:

- **Importar** o layout específico da tela — campos obrigatórios: **Container, Booking Novo, Booking Anterior e VVD**;
- Acompanhar o resultado no painel **Detalhes Importação** (carga, booking anterior/novo, situação e mensagem), com opção de **Exportar Excel**.

Regras e validações:

- Realiza a **rolagem total do booking**: todas as cargas do novo booking precisam receber a rolagem;
- Realiza rolagem de **cargas já emitidas**;
- Localiza a carga que será rolada pela combinação **booking anterior + container**;
- Realiza verificações de **origem, destino e valor de frete negociado** antes de efetivar a rolagem;
- A carga que foi rolada é **cancelada** e seus **documentos transferidos para a nova carga**.

Como avançar: importar o arquivo com os campos obrigatórios e acompanhar a situação de cada linha até **Sucesso**; a nova carga segue o fluxo normal de etapas a partir do ponto em que recebeu os documentos, se pode ter mais detalhes da importação nas opções.



Pontos de atenção:

- **Não existe registro na auditoria da carga que recebeu a rolagem** — a rastreabilidade fica na carga rolada (cancelada) e no painel de importação;
- A carga rolada fica com Situação **Cancelada** e Motivo do Cancelamento *"Carga cancelada após rolagem"* — mesmo comportamento descrito na seção Cancelar Cargas (duplicação/transferência de documentos do fluxo de rolagem/seca).