



SOC.MECANICA Y METALURGICA ÑUBLE LTDA

RUT 76.032.350-0

AVDA.FRANCIA N°352, POBLACION SANTA ELVIRA

CHILLAN

Tel: (42)2278577

MAIL: metalurgica-nuble@hotmail.com

Guía de Instalación LAN

MetalFlow ERP — Distribución para taller

Versión 0.2.0 · Windows x64

Descripción

Este documento explica cómo instalar MetalFlow ERP en una red local (LAN) de un taller. Una PC actúa como servidor (base de datos + Next.js + anuncios UDP). Entre 2 y 5 PCs cliente descubren el servidor automáticamente mediante UDP y abren la aplicación dentro del shell Tauri.

Resumen rápido

Servidor: copie `metalu-server.exe` a la PC servidor, haga doble clic. La aplicación queda escuchando en el puerto 3000 y anunciando su IP por UDP cada 5 segundos.

Clientes: copie `metalu-client.exe` a cada PC cliente, doble clic. La ventana descubre el servidor en menos de 30 segundos.

Requisitos

1. Windows 10 u 11 x64 en todas las PCs.
2. Todas las PCs deben estar en la misma red local (router, switch o WiFi).
3. WebView2 Runtime instalado (ya viene con Windows 11; el instalador del cliente lo descarga automáticamente en Windows 10).
4. Puerto UDP 3001 desbloqueado en el firewall de la PC servidor (Windows lo solicita la primera vez).
5. Al menos 500 MB libres en disco para la base de datos PGlite y los backups.

Instalación — PC Servidor

1. Copie `metalú-server.exe` a una carpeta de la PC servidor, por ejemplo `C:\metalú\`.
2. Haga doble clic en el archivo. Aparecerá una ventana de consola mostrando:

```
[server] data dir: C:\Users\<usuario>\AppData\Roaming\metalú
[server] Next.js escuchando en http://0.0.0.0:3000
[server] Anunciante UDP transmitiendo en :3001 cada 5000ms
```

3. Abra `http://localhost:3000` en cualquier navegador de la PC servidor.
4. Inicie sesión con `admin / admin` (usuario por defecto de primer inicio). Cámbielo inmediatamente en **Configuración ' Usuarios**
5. Anote la IP que aparece en `/admin/server-info` (por ejemplo `192.168.1.5`).

Instalación — PCs Cliente

1. Copie `metalú-client.exe` a cada PC cliente (por ejemplo al Escritorio).
2. Haga doble clic. Se abre una ventana con la pantalla de inicio de sesión.
3. El primer inicio descubre el servidor vía UDP en menos de 30 segundos.
4. Los inicios siguientes reutilizan la URL guardada en caché durante 30 días.
5. Si la pantalla muestra “No se encontró servidor”, verifique que la PC servidor esté encendida y que ambas PCs estén en el mismo router.

Copias de seguridad y restauración

Desde el panel de administración del servidor: `http://<ip-servidor>:3000/admin/backups`

Hacer backup ahora: genera un archivo `metalú-YYYY-MM-DD.pglightbackup` en la carpeta `%APPDATA-TA%\metalú\backups\`. Se conservan los últimos 10; los más antiguos se eliminan automáticamente.

Descargar: baja el archivo `.pglightbackup` a la PC cliente para guardarlo fuera del servidor (disco externo, nube, etc.).

Restaurar desde archivo: sube un backup y reemplaza la base de datos actual. Un archivo de bloqueo (lock) evita que dos restauraciones ocurran al mismo tiempo.

Requisitos de red

- La red local se considera confiable. No hay TLS.
- Si el taller tiene WiFi de invitados, use WPA2 con aislamiento de clientes en esa red separada.
- El puerto UDP 3001 debe estar abierto en el firewall de la PC servidor (Windows lo pide la primera vez).
- Si el router aísla clientes (AP isolation), el descubrimiento falla. Desactive el aislamiento o conecte las PCs por cable a un switch.

Desinstalación

1. Borre los archivos `metalú-server.exe` y `metalú-client.exe`.
2. Borre la carpeta `%APPDATA%\metalú\` para eliminar la base de datos y los backups (acción irreversible).

Limitaciones (versión 1)

- Se recomiendan entre 2 y 5 PCs concurrentes (PGLite es monoescritor).
- No hay HTTPS, no hay actualización automática, no hay sincronización en la nube.
- Sólo Windows x64.

Solución de problemas

Si algo no funciona, revisá esta tabla. Si el problema persiste, anote el mensaje exacto de la consola del servidor y contacte al soporte.

Síntoma	Causa probable	Solución
"No se encontró servidor" en el cliente	Servidor apagado, o PCs en VLAN/WiFi distintas	Verifique que la ventana de consola del servidor esté abierta y que las PCs compartan el mismo router.
Cliente se queda en "Conectando..."	Servidor dejó de responder durante la sesión	Revise la consola del servidor; cierre y vuelva a abrir la ventana del cliente.
Mensaje "Disco lleno" al hacer backup	La unidad donde está %APPDATA% no tiene espacio	Libere espacio en disco, o cambie la variable de entorno APPDATA antes de iniciar el servidor.
Caché desactualizada tras cambio de IP	El servidor renovó su IP por DHCP	Borre el archivo %APPDATA%\metal-client\server-url.json y vuelva a abrir el cliente.
No puedo entrar con admin / admin	La contraseña ya fue cambiada por otro usuario	Pida a un administrador que la resetee, o restaure un backup previo desde el panel /admin/backups.
Windows pregunta por firewall al iniciar	Comportamiento normal de Windows al abrir un puerto	Marque "Permitir en redes privadas" y acepte.
Pantalla en blanco al abrir el cliente	Falta WebView2 Runtime o está desactualizado	Reinstale WebView2 desde el sitio oficial de Microsoft, o reinicie la PC tras instalar el cliente por primera vez.

Contacto

Ante cualquier duda técnica adicional, contacte al administrador del sistema o al proveedor del software. Tenga a mano la dirección IP del servidor (visible en /admin/server-info) y la versión instalada (visible en /api/version).