Section: ISIL A Groupe: 4

DEVOIR MAISON N°1 : TP RÉSEAU

1. Conversion de l'adresse IP en binaire:

149.77.16.0 **/22**

1001 0101.0100 1101.0001 00 | 00.0

2

Le masque en binaire et en décimale: 1111 1111.1111 1111.1111 1100.0 /22

255.255.252.0 /**22**

Le nombre de bits de la partie réseau: 22

Le nombre de bits de la partie machine: 32-22 = 10

Le nombre de machine : 2^10 - 2 = 1022

L'adresse de diffusion réseau : 149.77.0001 00|11.1111 1111

149.77.19.255

La plage d'adresse utilisable : 149.77.16.01 ⇒ 149.77.19.254

Partie 2:

1. l'architecture 23 sous-réseau.

2. 149.77.0001 00|00.000|0 0000


partie réseau sous-réseau machine

le masque de sous réseau : **255.255.255.224 /27** le nb de bits de la partie sous réseau : **5 bits**

si on prend 1 bit : 2 possibilitées si on prend 2 bits : 4 possibilitées si on prend 3 bits : 8 possibilitées si on prend 4 bits : 16 possibilitées si on prend 5 bits : 32 possibilitées 2<4<8<16<23<32 donc on a 5 bits le nb de bits de la partie machine: 5 bits

le nb maximal de sous réseau: 32 le nb de machine 2^5 - 2 = 30

3. découpage statique du réseau: on obtient 23 sous-réseau



Section : ISIL A Groupe : 4

DEVOIR MAISON N°1 : TP RÉSEAU

@IP du sous-réseau (décimal et binaire)	Première @IP utilisable	Dernière @IP utilisable	@ de Diffusion
149.77.000100 00.000 00000 149.77.16.0	149.77.16 .1	149.77.16 .30	149.77.000100 00.000 11111 149.77.16 .31
149.77.000100 00.001 00000 149.77.16.32	149.77.16 .33	149.77.16 .62	149.77.000100 00.001 11111 149.77.16 .63
149.77.000100 00.010 00000 149.77.16.64	149.77.16 .65	149.77.16 .94	149.77.000100 00.010 11111 149.77.16. 95
149.77.000100 00.011 00000 149.77.16.96	149.77.16 .97	149.77.16 .126	149.77.000100 00.011 11111 149.77.16. 127
149.77.000100 00.100 00000 149.77.16.128	149.77.16 .129	149.77.16 .158	149.77.000100 00.100 11111 149.77.16. 159
149.77.000100 00.101 00000 149.77.16.160	149.77.16 .161	149.77.16 .190	149.77.000100 00.101 11111 149.77.16. 191
149.77.000100 00.110 00000 149.77.16.192	149.77.16 .193	149.77.16 .222	149.77.000100 00.110 11111 149.77.16. 223
149.77.000100 00.111 00000 149.77.16.224	149.77.16 .225	149.77.16 .254	149.77.000100 00.111 11111 149.77.16. 255
149.77.000100 01.000 00000 149.77.17.0	149.77.17 .1	149.77.17 .30	149.77.000100 01.000 11111 149.77.16 .31
149.77.000100 01.001 00000 149.77.17.32	149.77.17 .33	149.77.17 .62	149.77.000100 01.001 11111 149.77.17 .63
149.77.000100 01.010 00000 149.77.17.64	149.77.17 .65	149.77.17 .94	149.77.000100 01.010 11111 149.77.17. 95
149.77.000100 01.011 00000 149.77.17.96	149.77.17 .97	149.77.17 .126	149.77.000100 01.011 11111 149.77.17. 127
149.77.000100 01.100 00000 149.77.17.128	149.77.17 .129	149.77.17 .158	149.77.000100 01.100 11111 149.77.17. 159
149.77.000100 01.101 00000 149.77.17.160	149.77.17 .161	149.77.17 .190	149.77.000100 01.101 11111 149.77.17. 191
149.77.000100 01.110 00000 149.77.17.192	149.77.17 .193	149.77.17 .222	149.77.000100 01.110 11111 149.77.17. 223

Section: ISIL A Groupe: 4

DEVOIR MAISON N°1: TP RÉSEAU

149.77.000100 01.111 00000 149.77.17.224	149.77.17 .225	149.77.17 .254	149.77.000100 01.111 11111 149.77.17. 255
149.77.000100 10.000 00000 149.77.18.0	149.77.18 .1	149.77.18 .30	149.77.000100 10.000 11111 149.77.18 .31
149.77.000100 10.001 00000 149.77.18.32	149.77.18 .33	149.77.18 .62	149.77.000100 10.001 11111 149.77.18 .63
149.77.000100 10.010 00000 149.77.18.64	149.77.18 .65	149.77.18 .94	149.77.000100 10.010 11111 149.77.18. 95

149.77.000100 10.011 00000 149.77.18.96	149.77.18 .97	149.77.18 .126	149.77.000100 10.011 11111 149.77.18. 127
149.77.000100 10.100 00000 149.77.18.128	149.77.18 .129	149.77.18 .158	149.77.000100 10.100 11111 149.77.18. 159
149.77.000100 10.101 00000 149.77.18.160	149.77.18 .161	149.77.18 .190	149.77.000100 10.101 11111 149.77.17. 191
149.77.000100 10.110 00000 149.77.18.192	149.77.18 .193	149.77.18 .222	149.77.000100 10.110 11111 149.77.18. 223

5. les commandes IOS:

Router 1:

Router> enable

Router# configure terminal

Router (config) #interface FastEthernet 0/0

Router (config-if) #ip address 149.77.16.33 255.255.254

Router (config-if) #no shutdown

Router 2:

Router> enable

Router# configure terminal

Router (config) #interface FastEthernet 0/0

Router (config-if) #ip address 149.77.16.99 255.255.255.224

Router (config-if) #no shutdown

Router 3:

Router> enable

Router# configure terminal

Router (config) #interface FastEthernet 0/0

Router (config-if) #ip address 149.77.17.1 255.255.255.224

Router (config-if) #no shutdown

Section: ISIL A Groupe: 4

DEVOIR MAISON N°1: TP RÉSEAU

Router 4:

Router> enable

Router# configure terminal

Router (config) #interface FastEthernet 0/0

Router (config-if) #ip address 149.77.17.42 255.255.254

Router (config-if) #no shutdown

Router 5:

Router> enable

Router# configure terminal

Router (config) #interface FastEthernet 0/0

Router (config-if) #ip address 149.77.16.40 255.255.255.224

Router (config-if) #no shutdown

Router 6:

Router> enable

Router# configure terminal

Router (config) #interface FastEthernet 0/0

Router (config-if) #ip address 149.77.18.33 255.255.255.224

Router (config-if) #no shutdown

Router 7:

Router> enable

Router# configure terminal

Router (config) #interface FastEthernet 0/0

Router (config-if) #ip address 149.77.17.99 255.255.255.224

Router (config-if) #no shutdown

Router 8:

Router> enable

Router# configure terminal

Router (config) #interface FastEthernet 0/0

Router (config-if) #ip address 149.77.16.1 255.255.255.224

Router (config-if) #no shutdown

Router 9:

Router> enable

Router# configure terminal

Router (config) #interface FastEthernet 0/0

Router (config-if) #ip address 149.77.18.193 255.255.254

Router (config-if) #no shutdown

Router 10:

Router> enable

Router# configure terminal

Router (config) #interface FastEthernet 0/0

Router (config-if) #ip address 149.77.18.161 255.255.255.224

Router (config-if) #no shutdown