```
The Italian CRaCKiNG Encyclopedia vol. 3
                   -----
                       CRaCKiNG with SoftIce
                          -----
                             -----
                             Scritto da
                         ---=: ALoR :==---
              ---=> Proud member of NEURO ZONE 2 <==---
                             Maggio 1998
                          Target = **, ***
  (*=Lamer, **=Novizio, ***=Apprendista, ****=Esperto, *****=CrackMaster)
______
Table of context :
1.0 Disclaimer.
2.0 I tools necessari.
3.0 IceCracking
Appendice -A- Usare SoftIce
4.0 Conclusioni
______
1.0 DISCLAIMER
Every reference to facts, things or persons (virtual, real or esoteric) are
purely casual and involuntary. Any trademark nominated here is registered or
copyright of their respective owners. The author of this manual does not
assume any responsability on the content or the use of informations retriven
from here; he makes no guarantee of correctness, accuracy, reliability, safety
or performance. This manual is provided "AS IS" without warranty of any kind.
You alone are fully responsible for determining if this page is safe for use
in your environment and for everything you are doing with it!
Ormai lo saprete a memoria.....ma mi è necessario per pararmi il culo !!!
2.0 I TOOLS NECESSARI
_____
I tools necessari per crackare li abbiamo già visti nel primo volume. Comunque
```

\* WDasm 8.9 or higher

è meglio ricordarli.

\* Un editor esadecimale (Es.: UltraEdit)

\* Un manuale di Assembly

\* Un manuale delle API. (importantissimo !!)

In oltre è necessario anche un debugger in realtime, che svolge le funzioni che mancano a WDASM quindi è necessario

\* Soft-Ice 3.2 or higher

3.0 ICECRACKING

Questo capitolo è dedicato al cracking dei programmi shareware per Windows. Il metodo utilizzato qui è diverso e notevolmente migliorato rispetto a quello usato nel primo volume dell'enciclopedia. Vedremo tra poco come utilizzare le innumerevoli funzioni che ci offre Soft-Ice (vedi Appendice -A-).

In particolare analizzeremo come utilizzare al meglio il breakpoint sulle API GetdlgitemTextA e GetWindowTextA.

Il nostro obbiettivo è trovare il codice di registrazione abbinato al nome che gli forniamo.

Procederò con un approccio diverso rispetto agli altri manuali. Procederò ora ad illustrare, con un esempio pratico, come registrare uno shareware. Per il nostro scopo, utilizzerò uno dei più famosi shareware per Windows: Winzip 6.3.

Per prima cosa testiamo il programma per dedurre tutte le varie "scocciature" che presenta lo shareware, per winzip possiamo trovare:

- Un nag screen iniziale
- La scritta "Unregistered" nella barra del titolo del programma
- Possiamo registrarci attraverso il menu Help About Register

Secondo, dobbiamo decidere come crackare il programma, ci si presentano varie ipotesi:

- Trovare la giusta Key in memoria
- Jumpare la registration check all'avvio
- Rimuovere tutte le "scocciature" dello shareware

Il terzo tipo è molto poco raffinato ed è tipico dei crakers stupidi. In questo modo si camuffa il programma, non lo si cracka !! :-) Il secondo l'abbiamo già affrontato nei precedenti manuali. Ma talvolta non funziona o porta al crash di sistema.

La nostra scelta ricade quindi sul primo tipo. E' molto più semplice. E' raffinato. NON modifica il codice del programma, ottima cosa !! E lo trovo più da cracker :-)

OK. Martini... Sigaretta... e si parte... :-)

\*\* Carichiamo Soft-ice e Winzip 6.3.

Andiamo al menu Help - About - Register. Qui ti verrà chiesto il tuo nome e il codice di registrazione. Io inserirò name: ALOR e code: 123456789. Ok. Apparirà un messaggio di errore. Il nostro obbiettivo è trovare il punto del codice che richiama questa procedura. In questo ci viene in aiuto Soft-ice. Una cosa che non si poteva fare con WDasm era mettere breakpoint sulle API (vedi Appendice -A- ). Invece con Soft-ice sfrutteremo proprio le API di Windows che sono utilizzate per leggere il testo da un Textbox come quelli del name e del code. Le API uste comunemente sono :

GetWindowTextA
GetDlgItemTextA

Mettiamo i BreakPoint sulle API (BPX GetDlgItemTextA e BPX GetWindowTextA). Continuando con l'esecuzione del programma (CTRL+D). Soft-ice prenderà il controllo e si fermerà sulla nostra API. Siccome i campi da leggere sono 2, Soft-ice si bloccherà un'altra volta. In tutto 4, 2 per ogni campo. Ctrl+D, e noteremo che prima del messaggio non legge più dai textbox. Ora, dopo la quarta interruzione, tracciamo la call con F8. Ora ci troviamo nel codice dell'API. Possiamo tracciare fino al RET oppure F12 e... siamo all'istruzione appena successiva alla CALL GetDlgItemText. Togliamo tutti i Breakpoint (BC \*) e ne mettiamo uno su questa istruzione. Che, se avete fatto bene, dovrebbe essere :

xxxx:00409D73 MOVZ EAX, BYTE PTR [00471258]

Ora il programma ha letto il nome e il codice. Se steppiamo, probabilmente troveremo un jump condizionale che segue una call di controllo del codice. Troviamolo insieme steppando (F10) fino a che non compare il messaggio di errore. Dopo poco, il messaggio appare, annotiamo l'indirizzo della call che richiama il messaggio (00409DA8).

Così abbiamo scoperto che il controllo sul codice viene effettuato da qualche parte tra 00409D73 e 00409DA8.

Per trovare la funzione e per capire a fondo il codice, ci viene in aiuto il buon vecchio WDasm. Disassambliamo... ed ecco il codice...

\* Reference To: USER32.GetDlgItemTextA, Ord:00F5h

:00409D6D Call dword ptr [00476AC8]

:00409D73 movzx eax, byte ptr [00471258] <- memorizza il nome

```
:00409D7A test eax, eax
:00409D7C je 00409D92
                                          <- salta se il campo è vuoto
:00409D7E movzx eax, byte ptr [0046F578] <- memorizza il codice
:00409D85 test eax, eax
:00409D87 je 00409D92
                                          <- salta se il campo è vuoto
:00409D89 call 004096EA
                                          <- controllo sul codice
:00409D8E test eax, eax
:00409D90 jne 00409DD3
                                          <- Jmp se è sbagliato
* Referenced by a (U)nconditional or (C)onditional Jump at Addresses:
|:00409D7C(C), :00409D87(C)
:00409D92 call 00409F9C
                                          <- funzione "codice errato"
* Possible Reference to String Resource ID=00654: "Incomplete or incorrect
:00409D97 push 0000028E
:00409D9C call 00424ECF
:00409DA1 pop ecx
:00409DA2 push eax
:00409DA3 push [ebp+08]
:00409DA6 push 0000003D
:00409DA8 call 004230FD
                                          <- messaggio di errore
:00409DAD add esp, 0000000C
:00409DB0 mov eax, dword ptr [0046C860]
:00409DB5 inc eax
:00409DB6 mov dword ptr [0046C860], eax
:00409DBB cmp dword ptr [0046C860], 00000003
:00409DC2 jne 00409DCF
:00409DC4 push 00000000
:00409DC6 push [ebp+08]
* Reference To: USER32.EndDialog, Ord:00B4h
:00409DC9 Call dword ptr [00476AE4]
* Referenced by a (U)nconditional or (C)onditional Jump at Address:
|:00409DC2(C)
:00409DCF xor eax, eax
:00409DD1 jmp 00409E45
                                          <- jmp alla fine della funzione
* Referenced by a (U)nconditional or (C)onditional Jump at Address:
|:00409D90(C)
:00409DD3 push 00471258
* Possible StringData Ref from Data Obj ->"Name"
:00409DD8 push 0046396C
* Possible StringData Ref from Data Obj ->"WinZip"
:00409DDD push 00466F00
* Reference To: KERNEL32.WriteProfileStringA, Ord:0288h
               In queste righe il programma usa le API
. . . . . . . . . .
               WriteProfileStringA
               WritePrivateProfileStringA
              rispettivamente per scrivere la registrazione
               nel file Win.ini e nel Winzip32.ini
<- jmp alla fine della funzione
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
* Referenced by a (U)nconditional or (C)onditional Jump at Addresses:
|:00409C45(U), :00409CF9(U), :00409D44(U), :00409DD1(U), :00409E1E(U)
```

```
|:00409E2D(U), :00409E41(U)
:00409E45 leave
:00409E46 ret 0010
                                           <- FINE PROCEDURA
Possiamo facilmente verificare che la call giusta è quella all'indirizzo
00409d89, modificando il flag "Z" (vedi Appendice -A-) prima di eseguire il
jne 00409DD3.
Ora che sappiamo quale è la procedura che controlla il codice... sarà un gioco
da raqazzi trovare il codice qiusto in memoria... :-) Ricordando che winzip
aveva salvato in [00471258] il nome e in [0046F578] il nostro codice... sarà
ancora più facile...
Il metodo che utilizzo è controllare i parametri passati alle call attraverso
i PUSH. Analizzandoli prima e dopo la call... si noterà la differenza :-)
Ecco cosa ho trovato :
:004097E4 push eax
                                               <-- indirizzo del nome
:004097E5 push 00471258
:004097EA call 004098C3
:004097EF pop ecx
:004097F0 pop ecx
:004097F1 push 0046F578
:004097F6 lea eax, dword ptr [ebp+FFFFDF8]
```

:00409802 pop ecx :00409803 pop ecx

OK. Facendo "d ECX" oppure "d 0012F748" abbiamo trovato il codi giusto, nel mio caso 11AA0220.

Tolgo tutti i breakpoint (bc \*) e scrivo il codice giusto.

WOW... abbiamo registrato winzip, e senza modificare il codice...:-)

Trovata la procedura di calcolo del codice, è facile ricavarne un key generator... Probabilmente affronterò questo argomento nel prossimo volume dell'enciclopedia.

```
Appendice -A- USARE SOFTICE
```

Visto che con Soft-ice non è fornito un manuale dei comandi, cercherò ora di spiegarvi le sue principali funzionalità. Iniziamo quindi dall'interfaccia. La finestra principale di Soft-ice è divisa in settori, ognuno di questi può essere abilitato oppure no. Vediamo quali sono, e i comandi per richiamarle:

Code Window - Qui si può leggere il codice del programma. Comando WC
Data Window - Segmento Data. Comando WD
Floating Point Window - Registri in floating point. Comando WF
Register Window - Tutti i registri e i Flag. Comando WR
Watch Window - Per seguire i cambiamenti di un registro. Comando WW

Io consiglio di tenere attivate solo WC e WR.

Per impostare di default queste finestre, in modo da avere sempre la stessa configurazione ad ogni avvio di Soft-ice. Lanciate il Symbol Loader e selezionate dal menu edit la voce Soft-Ice inizialization setting. Nella sezione general scrivete nella textbox Inizialization String i comandi che più desiderate. Fate attenzione a dividerli con un ; e a terminare la stringa sempre con X; Appena installato Soft-ice visualizza wc e wl quindi nel nostro caso la stringa sarà "wr;wl;X;" per avere la configurazione WR WC.

Nella versione per Windows 95 questa configurazione si trova nel file "winice.dat" e può essere modificato come un file di testo.

Vediamo ora i comandi che useremo più di frequente:

## \*\*\* Breakpoint

BPX indirizzo - Breakpoint su indirizzo

BPX nome api - Breakpoint sull'API

BL - Visualizza la lista dei breakpoint

BC numero breakpoint - Cancella il breakpoint relativo al numero di lista

## \*\*\* Stepping

F8 - Step Into

F10 - Step Over

F12 - RET ritorna all'istruzione dopo la call

## \*\*\* Memoria

D indirizzo - Visualizza il contenuto di quell'indirizzo

D registro - Visualizza il contenuto del registro

## \*\*\* Flag

Nella finestra dei registri (WR) basta selezionare un Flag (es. Z) e pigiare il tasto "ins", il suo valore cambierà da 0 a 1 e viceversa.


# 4.0 CONCLUSIONI

-----

Il prossimo numero è già in cantiere... argomento: Key Generator. Per avere eventuali future release di questo manuale scrivete a: nz2@usa.net oppure visitate il sito http://Alor.home.ml.org

"If you give a man a crack he'll be hungry again tomorrow, but if you teach him how to crack, he'll never be hungry again"

+ORC



Greetings to: LordKasKo (my cracking teacher...)

The other NEURO ZONE 2 members (10t8or, DK2DEnd, LordKasKo, MaPHas, Ob1, TurboSnail, XXXX)

All the Cracker on the NET from whom I have learned something.

\_\_\_\_\_\_

ICQ: 10666678 In IRC: WhiteFly

e-mail: ALoR@thepentagon.com www: http://ALoR.home.ml.org/

\_\_\_\_\_\_