实验室做网格处理方面的算法,写界面很麻烦,所以有了利用 maya 和 matlab 进行数据连通的念头,于是有了这个插件。

这个插件可以把 maya 的网格数据导入 matlab 之中,完成计算之后重新返回 maya。适合平时快速做一些网格数据的可视化工作,以及一些小试验。

选择 maya 而不是 max 的原因是,maya 的数据是用节点组织的,可以很方便地组合不同的节点构造出新的功能,而在 max 里面一切都是隐藏的,要实现新的功能十分不方便。

如果需要代码,可以在这里下载 https://github.com/league1991/Maya2Matlab

下面以一个简单的例子演示插件的用法。在这个例子中,我们给模型加噪声,就像 max 的噪波修改器一样。

1.配置好插件之后,打开 maya,可以看到插件工具栏:



下面介绍一些按钮的功能:

+/-MA 加载、卸载插件

+/-Eng 打开/关闭 matlab 引擎

RsMa 彻底刷新 matlab 引擎的按钮,当你修改了某个 m 文件,想 matlab 重新读取你新的代码,

就要先刷新 matlab 引擎

m2d/d2m/m2m 数据转换节点按钮,为了统一处理各种数据,实现了一种自定义的矩阵数据类型 matlabData,maya 的各种数据都统一转成 matlabData 然后才能在插件节点里面传输。这 3个节点的意思分别是 maya 数据 ->matlabData matlabData->maya 数据 maya 网格->matlabData。

mat matlab 节点,允许用户输入 matlab 脚本


mi 动画序列插值节点

ms 点边面选择节点,提取选中的顶点、边、面序号

mod 修改网格节点


exe 与外部 exe 程序通过 socket 通信

2. 为了方便编辑,建议把 maya 界面视图配置成三块:透视图+节点视图+属性编辑器,如图:



这样可以同时看到节点结构和计算结果

3. 好,现在开始教程,首先我们创建或导入一个模型,这里简单起见,创建了一个球。之后的场景大概是这样:



左边的透视图多了一个球,右边的节点视图多了三个节点。

节点的方框里面有两行字,第一行表示节点的名字,第二行表示节点的类型。

熟悉面向对象编程的人可以发现,一个节点就好像一个类的实例,名字就相当于这个实例的变量名,而节点类型自然就相当于类名了。

对于这三个节点,pSphere1是一个变换节点(类型为 transform),记录了球的位置、旋转这些信息。polySphere1是一个球生成器(类型为 polySphere),根据各种参数,例如半径,分段数等等生成一个球网格,而 pSphereShape1(类型为 mesh)就是一个放着网格数据的容器。


图中的箭头表示什么呢?对程序员来说,可以理解成表示"赋值",相当于一句话:

pSphereShape1.lnMesh = polySphere1.Output;

inMesh 和 output 都是各自节点类型的一个数据成员。通常列在右边的是作为输出,在左边的作为输入。

也可以理解成数据的流向。也就是说,把球生成器的 output 变量的数据(就是一个球网格)放到 pSphereShape1的 inMesh 变量里面。

3. 现在我们已经有了原数据,下一步要做的是: 把它转换成 matlabMatrix 格式。在工具架上点一下 m2m,创建一个 mesh2Matrix 类型的节点:



http://blog.csdn.net/league1991


然后把 pSphereShape1的 out mesh 连到 mesh2Matrix 的 inputMesh 里面:




http://blog.csdn.net/league1991

怎么连? 请看下面几幅图:

(1) 在 pSphereShape1的右边白点上点一下,出来一个菜单




(2) 选择 OutMesh 之后,拉出来一个黄色箭头的线。




http://blog.csdn.net/league1991

(3)在 mesh2Matrix 的左边白点上点一下,出来一个菜单,这时候可以直接选 inputmesh。有时候你要的变量没有出现,就要点 other...



http://blog.csdn.net/league1991

(4) 点 other 之后弹出来一个菜单,下面是成员变量(或者说是节点的各种数据)的列表。点一下 inputMesh,连接成功。



4. mesh2Matrix 负责数据转化,现在可以获得转化之后的 matlabMatrix 矩阵了。但是它在哪里呢?点开 mesh2Matrix1看看:

出来很多个 Matrix 结尾的名字,下面逐个解释:

Adjacency Matrix 顶点邻接矩阵,是一个稀疏矩阵,矩阵大小为点数 \mathbf{x} 点数,若顶点 \mathbf{i} 与顶点 \mathbf{j} 相邻 对应元素非 $\mathbf{0}$

Avg Normal Matrix , Bitangent Matrix , Tangent Matrix 法线,切线,副切线矩阵,大小为点数 🔏

Min/Max Curvature Direction 最小/最大曲率方向,大小为点数 x3


Min/Max Curvature 最小/最大曲率大小,大小为点数 x3

Vertex Matrix 顶点坐标矩阵,大小为点数 x3

Vertex Edge/Face Incidence Matrix 顶点和边/面的关联矩阵,若顶点与某条边/某个面邻接,对应元素非0


现在我们需要的是顶点矩阵。

5. 把项点数据导入 matlab 节点的 inputMatrix[0],如图:



可以发现场景多了一个 matlab 图标,可以通过点击这个图标直接选定 matlab 对象。

为了测试数据是否连通,在属性编辑器输入 in0,点一下 compute,可以看到有输出



在这个窗口里面,Matlab Command 表示你要输入的 matlab 命令,in0就是对应 inputMatrix[0]的 matlab 变量,点 compute 之后,这个命令会被发送到 matlab 引擎执行,结果显示在 output 窗口。如果勾选了 immediate update,则每次节点被求值的时候都会调用 matlab 引擎,这样可以在调参数的时候实时预览结果。

也可以在 matlab 引擎输入 in0,结果是一样的

To get started, type one of these: helpwin, helpdesk, or demo. For product information, visit www.mathworks.com. ≫in0 in0 = 0.4902 -3.2544 -0.15930.4170 -3.2544 -0.30300.3030 -3.2544 -0.41700.1593 -3.2544 -0.4902 -3.2544 -0.5155 -0.1593 -3.2544 -0.4902 -0.3030 -3.2544 -0.4170-0.4170-3.2544 -0.3030-0.1593 -0.4902 -3.2544 -0.5155-3.2544

-0.4902

-0.4170

-0.3030

-0.1593

-0.0000

0.1593 0.3030

http://blog.csdn.net/league1991

6. 现在顶点数据已经被读出,我们利用 matlab 加入噪声。

输入 matlab 命令, 按 compute 之后的结果是这样的:

-3.2544

-3.2544

-3.2544

-3.2544

-3.2544

-3.2544

-3.2544

0.1593

0.3030


0.4170

0.4902

0.5155

0.4902

0.4170



首先根据矩阵大小获得点数,存在 nVtx 变量里面


然后新建一个随机数矩阵 rnd

最后两者相加,结果存在 out0变量,这个变量对于 outputMatrix[0]

scatter3是一个画散点图指令,所以命令执行完就会显示一个 matlab 窗口。


7.现在已经有了扰动的结果,下一步是重建网格。

创建一个 meshmodifier 节点,同时把原网格复制一份,可以看出多了三个节点。



http://blog.csdn.net/league1991


8. 按下图连接节点,连了之后重新按 Compute 计算一次,可以发现有了一个扰动的网格




值得注意的是原网格的 outMesh 变量要连在 meshModifier 的 inMesh 之中,因为 meshModifier 需要原网格的拓扑结构,结合新的顶

点位置来构建新网格。


9. 若要实时控制扰动程度,可以添加一个 data2Matrix 节点,连到 inputMatrix[1]的地方



同时 matlab 代码改为如下,factor 接受 in1的输入,勾选 immediate update



10. 拖动 data2Matrix 的 current scalar value 的时候,噪声大小会实时变化,如图



教程完毕。