



Auteur	Romain MIAZGA
TP	Installation et configuration de TrueNAS SCALE avec gestion des utilisateurs, des permissions et des partages SMB.
Date	04/03/2026
Nom du logiciel/OS	TrueNAS Scale

Étape 1 : Installation de TrueNAS SCALE

Créez une nouvelle machine virtuelle dans votre hyperviseur (ex: VMware / Proxmox) et insérez le fichier ISO de TrueNAS SCALE dans le lecteur CD/DVD virtuel.




Démarrez la machine virtuelle et lancez le processus d'installation de TrueNAS SCALE depuis le menu de démarrage (*Boot Menu*).




Saisissez le mot de passe du compte administrateur (ex: test1234).

- **Attention** : Le clavier est configuré en disposition **QWERTY** lors de l'installation !



Une fois l'installation terminée, retirez l'ISO du lecteur virtuel et redémarrez la machine.



Au redémarrage de TrueNAS, la console affiche l'adresse IP attribuée à l'interface de gestion web (dans cet exemple : 192.168.150.168).

Console setup


The web user interface is at:
http://192.168.150.168
https://192.168.150.168

- 1) Configure network interfaces
- 2) Configure network settings
- 3) Configure static routes
- 4) Change local administrator password
- 5) Create one-time password for "root"
- 6) Reset configuration to defaults
- 7) Open TrueNAS CLI Shell
- 8) Open Linux Shell
- 9) Reboot
- 10) Shutdown


Enter an option from 1-10: _

Étape 2 : Configuration initiale via l'interface web

Ouvrez un navigateur web depuis un poste du réseau et accédez à l'adresse IP de la machine ([http://192.168.150.168] (http://192.168.150.168)). Connectez-vous avec le compte root ou truenas_admin.




Dans les paramètres du système (*System Settings > General*), modifiez la langue de l'interface pour la passer en **Français** et ajustez le fuseau horaire afin d'assurer une bonne synchronisation temporelle avec les périphériques du réseau.



Étape 3 : Création du pool et des datasets

Accédez à la section **Storage** (Stockage) pour créer un nouveau pool de stockage.

- **Configuration du Pool** : Associez deux disques durs virtuels de **5 Go** configurés en volume miroir (**RAID 1 / Mirror**).




Créez la structure d'arborescence au sein du pool à l'aide des **Datasets** (dossiers virtuels gérés par ZFS).

- **Conseil** : Il est recommandé de créer les datasets au préalable afin de pouvoir les assigner directement comme répertoires personnels (*Home Directories*) lors de la création ultérieure des utilisateurs. Cela évite d'avoir à réajuster les chemins d'accès par la suite.

Dataset	Utilisé / Disponible	Chiffrement	Utilisation
stockage_pool	3.3 MiB / 4.36 GiB	Non chiffré	
partage_commun	96 KiB / 4.36 GiB	Non chiffré	SMB
utilisateurs	392 KiB / 4.36 GiB	Non chiffré	SMB
alice	96 KiB / 4.36 GiB	Non chiffré	SMB
bob	96 KiB / 4.36 GiB	Non chiffré	SMB
charlie	96 KiB / 4.36 GiB	Non chiffré	SMB

Étape 4 : Création des utilisateurs et groupes

Accédez à la section **Credentials > Local Groups** pour créer un groupe de partage nommé `groupe_partage`.




The screenshot shows the 'Local Groups' management interface. At the top, there is a 'Filter by Type' dropdown set to 'Local'. Below this is a table with columns: 'Nom d'utilisateur', 'Nom complet', 'Type', and 'Accès'. The table lists several users, with 'charlie' highlighted. At the bottom, there is a pagination bar showing 'objets par page: 50' and '1 - 5 de 5'.

Nom d'utilisateur	Nom complet	Type	Accès
root	root	Built-In	Full Admin
truenas_admin	Local Administrator	Local	Full Admin
alice	alice	Local	SMB
bob	bob	Local	SMB
charlie	charlie	Local	SMB

Rendez-vous dans **Credentials > Local Users** pour créer les utilisateurs (ex: Alice, Bob, Charlie).

- Renseignez leurs identifiants, mots de passe et assignez-leur leurs datasets personnels respectifs.
- Ajoutez chacun de ces utilisateurs comme membres du groupe `groupe_partage`.



Étape 5 : Attribution des permissions sur les datasets

Dans la section **Storage**, sélectionnez chaque dataset et modifiez ses autorisations d'accès (ACLs).


Pour les datasets personnels (ex: dataset d'Alice), définissez l'utilisateur concerné comme propriétaire et restreignez les accès pour garantir la confidentialité des données.

Éditeur de permissions Unix Dataset: /mnt/stockage_pool/utilisateurs/alice

Propriétaire		Accès		
Utilisateur ⓘ	Mode d'accès ⓘ	Lire	Écrire	Exécuter
alice ▼				
☐ Appliquer Utilisateur ⓘ	Utilisateur	☒	☒	☒
Groupe ⓘ	Groupe	☐	☐	☐
alice ▼				
☐ Appliquer le groupe ⓘ	Autre	☐	☐	☐
Avancé				
☐ Appliquer les autorisations de manière récursive ⓘ				
Enregistrer		Annuler		Définir les ACL

Étape 6 : Création des partages SMB

Rendez-vous dans la section **Shares > Windows Shares (SMB)** pour créer les partages réseau associés à vos datasets.




The screenshot shows the 'SMB' section with a 'RUNNING' status indicator. Below is a table listing shares:

Nom ↓	Chemin	Description	Activé
alice	/mnt/stockage_pool/utilisateurs/alice		☒
bob	/mnt/stockage_pool/utilisateurs/bob		☒
charlie	/mnt/stockage_pool/utilisateurs/charlie		☒
partage_commun	/mnt/stockage_pool/partage_commun		☒
utilisateurs	/mnt/stockage_pool/utilisateurs		☒

Objects per page: 5


Configurez les autorisations d'accès SMB pour chaque utilisateur (Alice, Bob, Charlie) :

- **Datasets personnels** : Seul l'utilisateur propriétaire dispose des autorisations de Lecture, Écriture et Exécution sur son propre dossier. Les autres utilisateurs n'ont aucun accès.



The screenshot shows the 'Autorisations' page for the 'Propriétaire alice:alice' dataset. It displays the 'Permissions Unix' section with a table of permissions:

	Lire	Écrire	Exécuter
alice	☒	☒	☒
alice	☐	☐	☐
Autre	☐	☐	☐



The screenshot shows the 'Éditeur de permissions Unix' page for the dataset '/mnt/stockage_pool/utilisateurs/alice'. It includes fields for 'Propriétaire' (User: alice) and 'Groupe' (Group: alice), and a table for 'Accès' (Permissions):

Mode d'accès	Lire	Écrire	Exécuter
Utilisateur	☒	☒	☒
Groupe	☐	☐	☐
Autre	☐	☐	☐

Dataset commun (partage_commun) :

- Définissez l'utilisateur **Charlie** comme propriétaire du dataset.
- Accordez au groupe groupe_partage les autorisations nécessaires (Lecture/Écriture) pour que tous les membres du groupe puissent interagir sur ce dossier partagé.

Éditeur d'ACL

Chemin: /mnt/stockage_pool/partage_commun

Propriétaire:

Groupe propriétaire:

charlie

groupe_partage

☐ Appliquer le propriétaire ☒ Appliquer le groupe

Liste de contrôle d'accès

Groupe - groupe_partage

Autoriser | Contrôle total

+ Ajouter une entrée

☐ Appliquer les autorisations de manière réursive

☒ Valider l'ACL effective

Sauvegarder ACL

Supprimer ACL

Préréglages

Utiliser le préréglage

Enregistrer le préréglage

Entrée de

Qui *

Groupe

Groupe *

groupe_pa

Type d'ACL *

Auton

Autorisati

Type d'autorisati


Basique

Étape 7 : Test depuis un poste Windows

Depuis un poste client Windows, ouvrez l'Explorateur de fichiers et accédez au serveur réseau via son chemin UNC :


\\192.168.150.168.

- Entrez les identifiants d'un utilisateur configuré sur TrueNAS (ex: Alice).




Test d'accès d'Alice :

- Vérifiez qu'Alice accède correctement à son dossier personnel ainsi qu'au dossier



Test de restriction :

- Tentez d'accéder au dossier personnel de **Bob** en étant connecté avec le compte d'Alice. L'accès doit être strictement refusé (*Accès refusé*).



Test des droits d'écriture

:

- Créez ou modifiez un fichier dans le dossier personnel d'Alice et dans le dossier partage_commun pour valider le bon fonctionnement des autorisations en écriture.

