

دليل المحل – ميزان لايت

هذا الدليل لمن يقف خلف الصندوق. اقرأه مرة، واحتفظ به قرب الجهاز. كل ما في البرنامج يعمل بلا إنترنت، وكل ما تسجله يبقى على هذا الجهاز وحده.

اليوم الأول

1. افتح البرنامج. تظهر شاشة الإعداد مرة واحدة فقط: اسم المحل، لغة الواجهة، رمز المالك، وسعر صرف اليوم.
2. رمز المالك من 6 إلى 12 رقماً. لا يُطلب عند البيع، بل عند الأمور التي تخص المالك: إلغاء فاتورة، حسم، تغيير سعر الصرف، التقارير، النسخ الاحتياطية.
3. بعد الإعداد يظهر رمز الاسترجاع. اكتبه على ورقة واحفظها بعيداً عن الجهاز. إن نسيت رمز المالك فهو الطريق الوحيد لاستعادته. لا يظهر مرة أخرى.
4. أدخل منتجاتك: إما واحداً واحداً من شاشة المنتجات، أو دفعة واحدة من ملف إكسل (انظر «إدخال المنتجات من إكسل»).
5. أدخل المخزون الموجود اليوم: الكمية وكلفة الوحدة لكل صنف.
6. إن كان لديك دفتر ديون على الورق، أدخل الزبائن وأرصدتهم السابقة من شاشة الزبائن.

كل صباح

- افتح البرنامج، وانظر إلى سعر الصرف في الأعلى. إن تغير سعر السوق، افتح سعر الصرف وكتب سعر اليوم.
- انظر إلى تنبيه النسخ الاحتياطية إن ظهر في أعلى الشاشة، واتبع ما يقوله.

البيع

1. امسح الباركود بالقارئ، أو اكتب اسم الصنف واضغط Enter، أو اضغط على زرّ الصنف في الشبكة السريعة.
 2. تُضاف القطعة إلى الفاتورة. لصنف يوزن يسألك البرنامج عن الوزن.
 3. المفاتيح: Enter أو F9 للدفع F4 نقداً أو بالأجل F2 كمية آخر سطر + و - لزيادة أو إنقاص آخر سطر Esc لإغلاق نتائج البحث.
 4. اختر عملة الفاتورة: ليرة أو دولار. اكتب المبلغ المدفوع إن كان أكبر من المجموع ليحسب البرنامج الباقي.
 5. اضغط ادفع. تظهر الفاتورة على الشاشة، وتُطبع إن كانت الطباعة مضبوطة.
- التقريب: مجاميع الليرة تُقَرَّب إلى أقرب ورقة نقدية (500 ليرة افتراضياً). يظهر التقريب في الفاتورة.
- الحسم: الحسم على صنف أو على كامل الفاتورة يحتاج رمز المالك.

البيع بالأجل والديون

- اضغط بالأجل (أو F4) قبل الدفع، واختر الزبون. الدين يُسجَّل بعملة الفاتورة.
- ما دفعه الزبون الآن يُطرح، والباقي يُضاف إلى دينه. يطبع البرنامج فاتورة فيها الدين والرصيد بعده وسطر توقيع.
- تسديد دفعة: الزبائن ← كشف الحساب ← قبض دفعة. يمكن السداد بالعملة الأخرى بسعر اليوم، ويظهر الباقي إن كان.
- بعد كل دفعة يُطبع سند قبض برقم متسلسل. احتفظ بنسخة للزبون.
- كل عملة لها رصيدها. لا يجمع البرنامج الليرة مع الدولار أبداً؛ ما تراه بجانب الرصيد بالعملة الأخرى هو للاستثناس فقط.

إلغاء فاتورة

المبيعات ← الفاتورة ← إلغاء الفاتورة. قبل رمز المالك يخبرك البرنامج بالمبلغ الذي يجب إعادته للزبون، ثم يطلب سبب الإلغاء. الإلغاء يعيد البضاعة إلى المخزون ويعكس الدين إن كانت بالأجل.

الصندوق (حركة الصندوق)

- يعرض لكل عملة ما يُفترض أن يكون في الدرج اليوم: الافتتاح، النقد المقبوض، الباقي المُعاد، تسديد الديون، المبالغ المردودة.
- غُدّ الصندوق في آخر اليوم: اكتب ما في الدرج فعلاً، فيسجّل البرنامج الفرق. العدّ لا يحتاج رمز المالك.
- مصروف، سحب، إيداع: تحتاج رمز المالك، وتظهر في دفتر الصندوق.

المنتجات والمخزون

- المنتجات: الاسم، الباركود، الوحدة، السعر وعملته. تغيير السعر يحتاج رمز المالك.
- المخزون: استلام بضاعة جديدة بكلفتها، جرد، إخراج تالف، فتح عبوة كبيرة إلى وحدات صغيرة.
- كلفة الصنف هي متوسط مرجح يحدّثه البرنامج مع كل استلام.

الموردون والمشتريات

- الموردون يحفظ ما يدين به المحل لمن يشتري منهم، منفصلاً عما يدين به الزبائن للمحل: رصيد كل مورد بكل عملة، وكل فاتورة شراء ودفعة.
- فاتورة شراء جديدة: اختر المورد، وأضف الأصناف الواصلة (اكتب الاسم أو امسح الباركود)، ولكل صنف كم وصل، وكم وصل تالفاً، وسعر الوحدة، وأي خصم (نسبة أو مبلغ). خصم الفاتورة كلها في الأسفل. يحسب البرنامج كل سطر وكلفة الوحدة السليمة الفعلية.
- الوحدات التالفة لا تدخل المخزون ولا تُحسب على المحل. إن كنت دفعت ثمنها، يصبح المورد مدينًا للمحل بالفرق.
- ادفع ما تستطيع الآن – من الصندوق أو من مالك الخاص، تختار في كل مرة – ويُسجّل الباقي على حساب المورد. المدفوع من الصندوق يُنقص ما يجب أن يحويه.
- فاتورة الشراء المُدخلة خطأ تُلغى من صفحتها مع ذكر السبب. الشراء والدفع والإلغاء تحتاج رمز المالك عندما يكون الرمز مفعلاً.

التالف والهدر

- التالف والهدر ← تسجيل تالف: ابحث عن الصنف، واكتب الكمية التالفة، واختر السبب – تالف أو مكسور، منتهي الصلاحية أو فاسد. يخرج من المخزون بمتوسط كلفته ويحتاج رمز المالك.
- تعرض الشاشة خسائر الفترة بكلفة البضاعة، حسب السبب وسطراً سطرًا، ومنفصلاً عنها البضاعة التي وصلت تالفة من الموردين ولم يحسبها المورد على المحل.

الدولار الأمريكي وحده

- الإعدادات ← طريقة عرض العملة ← بالدولار الأمريكي وحده تحوّل المحل كله إلى الدولار بسعر اليوم: كل سعر وكلفة، وكل رصيد زبون ومورد بالليرة، وليرات الصندوق.
- يعرض البرنامج كل الأرقام قبل أن يتغير أي شيء. راجعها، وضع علامة الموافقة، وأكّد برمز المالك. إن تغيّر شيء في الأثناء – بيع أو دفعة – يعرض الأرقام الجديدة ويسأل مرة أخرى.
- بعدها تصبح شاشة البيع والأسعار والصندوق والتقارير بالدولار وحده. للعودة اختر طريقة عرض أخرى: يبقى كل شيء بالدولار.
- لا يظهر أي مبلغ بالليرة بعدها في أي مكان – لا بجانب سطر في شاشة البيع، ولا على إيصال أو فاتورة أو بطاقة سعر أو إغلاق اليوم أو ملف مُصدّر. المبيعات التي تمّت بالليرة قبل التحويل تبقى كما سُجّلت تماماً.

إدخال المنتجات من إكسل

المنتجات ← استيراد من إكسل:

1. احفظ القالب، وافتحه بإكسل.
2. اكتب منتجاتك: الاسم بالعربية (مطلوب)، الاسم بالإنكليزية، الباركود، الوحدة، عملة السعر، السعر، والكمية والكلفة إن كان عندك مخزون.
3. احفظ الملف، ثم اختره في البرنامج. يعرض البرنامج ما سيُدخله وما فيه خطأ، مع رقم السطر.
4. صحّح الأخطاء في إكسل واختر الملف ثانية. لا يُدخل البرنامج شيئاً حتى تصحّ كل الأسطر.
5. اضغط استورد وأدخل رمز المالك.

التقارير

التقارير (برمز المالك): تقرير اليوم، الشهر، المنتجات، والمخزون. الأرباح بالدولار بالكلفة، وبالليرة بسعر كل بيع. يمكن تصدير أي تقرير إلى إكسل أو PDF.

الطباعة

الطابعة: اختر طباعة الإيصالات، عرض الورق (80 أو 58 مم)، وطريقة الإرسال. اطبع صفحة اختبار للتأكد.

- الفواتير بالأجل والسندات تُطبع تلقائياً؛ فواتير النقد تُطبع بالزر.
- إن لم تُطبع الفاتورة يقول البرنامج السبب ويعرض اطبع مرة أخرى. البيع مسجل في كل الأحوال.
- الإعدادات ← معلومات المتجر: اسم المحل وهاتفه ومدينته وعنوانه، وشعاره (إضافة شعار...، صورة PNG أو JPG). تظهر في رأس كل إيصال وفاتورة، ويظهر الشعار في أعلى الشاشة بجانب اسم المحل. من دون شعار يُطبع الاسم بخط كبير.
- لكل إيصال تبويب فاتورة: A4 طباعة فاتورة A4 على طباعة A4 المختارة في شاشة الطابعة، أو حفظ الفاتورة PDF لإرسالها أو طباعتها في أي مكان.

النسخ الاحتياطية

- يأخذ البرنامج نسخة كل يوم وعند الإغلاق، ونسخة قبل أي تحديث أو استعادة.
- اختر مجلدًا خارجيًا (ذاكرة USB مثلاً) ليحتفظ البرنامج بنسخة ثانية خارج الجهاز، ويتحقق منها. إن نزلت الذاكرة، يخبرك البرنامج أن آخر نسخة خارجية قديمة.
- الاستعادة ترجع المحل إلى لحظة النسخة: يخبرك البرنامج بما سيُحذف، يأخذ نسخة أمان أولاً، ثم يعيد تشغيل نفسه.

ماذا أفعل إذا...

الحال	الحل
نسيت رمز المالك	رمز الاسترجاع الذي كتبته يوم الإعداد؛ افتح شاشة المالك
الطابعة لا تطبع	صفحة اختبار من شاشة الطابعة؛ تأكد من الورق والكبل، ثم جرّب «مباشرة إلى الطابعة»
سعر الصرف قديم	افتح سعر الصرف واكتب سعر اليوم
اختلف عدّ الدرج	الفرق يُسجل ولا يُخفى؛ راجع دفتر الصندوق لهذا اليوم
انطفأ الجهاز فجأة	افتح البرنامج؛ ما سُجل قبل الانطفاء محفوظ
تريد المساعدة	حول التطبيق ← احفظ ملف الدعم، وأرسله لمن يساعدك