

Brukerveiledning

Delt mappe på SRV01 og automatisk nettverksdisk for godkjente brukere

Denne veiledningen viser hvordan du oppretter en delt mappe på SRV01, gir tilgang til en sikkerhetsgruppe i Active Directory, og mapper delingen som nettverksdisk på klienter via Group Policy.

Tilpasset laben din

Veiledningen er skrevet for lab.local med DC01, SRV01 og CL01. I denne laben holder det å bruke systemdisken på SRV01 og legge delingen i C:\Delt\Felles.

1. Forutsetninger

Domene	lab.local
Domenekontroller	DC01
Filserver	SRV01
Klient for test	CL01
Anbefalt delt mappe	C:\Delt\Felles
Anbefalt delingsnavn	Felles
Anbefalt stasjonsbokstav	H:

Før du begynner bør disse punktene allerede være på plass:

- SRV01 er meldt inn i domenet og du kan logge inn med en domeneadministrator.
- CL01 er meldt inn i domenet og en domenebruker kan logge inn på klienten.
- Du har åpnet Group Policy Management på DC01.
- Du vet hvilke brukere som skal ha tilgang til den delte mappen.

2. Opprett OU og sikkerhetsgruppe

Det ryddigste er å legge gruppen i en egen OU for grupper.

1. Åpne Active Directory Users and Computers på DC01.
2. Opprett OU-en Grupper hvis den ikke finnes fra før.
3. Opprett sikkerhetsgruppen GG_Fellesdisk_Brukere, eller bruk gruppen du allerede har laget.
4. Group scope: Global. Group type: Security.
5. Legg inn brukerne som skal få tilgang til nettverksdisken.

3. Opprett delt mappe på SRV01

6. Logg inn på SRV01 med en domeneadministrator.
7. Opprett mappen C:\Delt\Felles i Filutforsker.
8. Høyreklikk mappen og velg Egenskaper.
9. Åpne fanen Deling og klikk Avansert deling.
10. Huk av for Del denne mappen.
11. Skriv inn delingsnavnet Felles.

3.1 Delingstillatelser

Klikk Tillatelser i vinduet for avansert deling og sett opp disse rettighetene:

OK	Kontrollpunkt
☐	Fjern Everyone hvis den ligger inne.
☐	Legg til sikkerhetsgruppen for brukerne.
☐	Gi brukergruppen Endre og Lese.
☐	Legg til Domain Admins med Full kontroll.

3.2 NTFS-tillatelser

Gå til fanen Sikkerhet på samme mappe og kontroller disse rettighetene:

OK	Kontrollpunkt
☐	Brukergruppen har Endre.
☐	Domain Admins har Full kontroll.
☐	SYSTEM har Full kontroll.
☐	Arv og øvrige standardrettigheter ser fornuftige ut.

Viktig

Både delingstillatelser og NTFS-tillatelser må være riktige. Hvis en bruker mangler NTFS-rettighet, får brukeren feil ved åpning av mappen.

4. Opprett GPO for nettverksdisk

12. Åpne Group Policy Management på DC01.
13. Finn OU-en eller domenet der brukerkontoene dine ligger.
14. Opprett en ny GPO, for eksempel Map Fellesdisk.
15. Link GPO-en til domenet eller OU-en der brukerne ligger.
16. Høyreklikk GPO-en og velg Edit.
17. Gå til User Configuration > Preferences > Windows Settings > Drive Maps.
18. Høyreklikk i høyre rute og velg New > Mapped Drive.

4.1 Innstillinger for Mapped Drive

Action	Create eller Replace
Location	\\SRV01\Felles
Label as	Felles
Drive Letter	H:
Reconnect	Huket av

Hvor skal GPO-en linkes?

Fordi dette er under User Configuration, må GPO-en være i scope for brukerkontoene. Det holder ikke å linke bare til OU-en der SRV01 eller CL01 ligger.

5. Bruk Security Filtering riktig

Security Filtering avgjør hvem som får bruke GPO-en. Delegation avgjør hvem som kan lese og administrere den.

5.1 Scope-fanen

19. Velg GPO-en i Group Policy Management.
20. Gå til fanen Scope.
21. Under Security Filtering markerer du Authenticated Users og klikker Remove.
22. Klikk Add og legg inn sikkerhetsgruppen for nettverksdisken.
23. Kontroller at bare riktig gruppe står i Security Filtering.

5.2 Delegation-fanen

Delegation-listen skal normalt ikke ryddes hardt. Den skal se omtrent slik ut:

OK	Kontrollpunkt
☐	Authenticated Users står med Read.
☐	Brukergruppen står med Read (from Security Filtering).
☐	Domain Admins, Enterprise Admins og SYSTEM kan stå som de er.

Ikke fjern dette

Behold Authenticated Users med Read i Delegation. Det er på Scope > Security Filtering du begrenser hvem som faktisk får innstillingen.

6. Test på CL01

24. Logg inn på CL01 som en bruker som er medlem av riktig sikkerhetsgruppe.
25. Åpne Ledetekst som vanlig bruker.
26. Kjør gpupdate /force.
27. Logg ut og inn igjen.
28. Åpne Filutforsker og kontroller at H: vises som nettverksdisk med navnet Felles.

```
gpupdate /force
gpresult /r
net use H: \\SRV01\Felles /persistent:yes
```

Den siste kommandoen brukes bare som manuell test hvis du vil verifisere at delingen virker før eller mens du feilsøker GPO-en.

7. Feilsøking

Feil	Sannsynlig årsak	Tiltak
Dysken vises ikke	Brukeren er ikke i riktig gruppe eller GPO-en er linket feil	Kontroller gruppemedlemskap, Security Filtering og hvor GPO-en er linket
Tilgang nektes	NTFS- eller delingstillatelse mangler	Sjekk både Sikkerhet-fanen og Avansert deling på mappen
GPO-en brukes ikke	Authenticated Users er fjernet helt fra leseadgang	Behold Authenticated Users med Read i Delegation
\\SRV01\Felles åpnes ikke	Delingen er ikke opprettet eller navn er feil	Test UNC-stien direkte og bekreft delingsnavnet

8. Kort sjekkliste til slutt

OK	Kontrollpunkt
☐	Mappen C:\Delt\Felles finnes på SRV01.
☐	Delingsnavnet er Felles.
☐	Riktig sikkerhetsgruppe er opprettet og brukerne er medlemmer.
☐	Delingstillatelser og NTFS-tillatelser er satt korrekt.
☐	GPO-en er linket der brukerne ligger.
☐	Security Filtering inneholder bare riktig gruppe.
☐	Authenticated Users står fortsatt med Read i Delegation.
☐	Brukeren ser H: etter ny pålogging på CL01.

Når alle punktene over er oppfylt, har du en fungerende delt mappe på SRV01 som vises som nettverksdisk for godkjente brukere i domenet.