VMP学习笔记之反汇编引擎学习(三)

参考资料:

本文大量内容抄袭看雪作者: waiWH的VMP系列

1、名称: **谈谈vmp的还原(1)**

网址: https://bbs.pediy.com/thread-225278.htm

2、名称: 汇编指令之OpCode快速入门

网址: https://bbs.pediy.com/thread-113402.htm
3、名称: X86指令编码内幕 --- 指令 Opcode 码

网址: https://blog.csdn.net/xfcyhuang/article/details/6230542

说明:

- 1、将struct VmFunctionAddr结构体称为需要二次解析的称为:特殊Opcode (SetDisassemblyFunction_Address函数填充)
- 2、将struct DisassemblyFunction结构体称为:基础Opcode (Vmp Disassembly填充)
- 3、壳模板代码和用户加密代码都是调用Vmp_AllDisassembly函数解析,只是保存的位置不一样而已
- 4、注意struct_DisassemblyFunction是按顺序存放的

例如:

push 1

push 2

push 3

那么push 1 肯定存放在Address[0]

那么push 2 肯定存放在Address[1]

那么push 3 肯定存放在Address[2]

正文:

1、Vmp AllDisassembly框架详解

- 1、核心部分在于Vmp_Disassembly函数,里面就是解析Opcode指令
- 2、部分Opcode需要二次处理
- 3、解析壳自身代码跟用户Opcode都是调用这个函数

2、Vmp_Disassembly解析Opcode函数分析

0、随便拿条Opcode实例说明:



1、Legacy Prefix (可选)	无
1, Legacy Flelix (PJDE)	75
2、Opcode (必须有)	0x8B
3、ModRM (可选)	0x74
4、SIB (可选)	0x24
5、Displacement (可选)	0x28
6、Immediate (可选)	无

1、读取主操作码或则前缀,因为Prefix与Opcode共同占用这个空间

由于 x86/x64 是 CISC 架构,指令不定长。解码器解码的唯一途径就是按指令编码的序列进行解码,关键是第 1 字节是什么?如:遇到 66h,它就是 prefix,遇到 89h, 它就是 Opcode。

```
### Upcode。

#### Upcode

#### Upcode

#### Upcode。

#### Upcode

#
 547
 549
 552
                              555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
565
566
                            v533->byte9C = 8;
else
    v533->byte9C = 2;
v533->word86 |= 0x200u;
}
                   while ( 2 )
 569
                                if ( !v533->UMOpcode )
571
 572
                                          v11 = v533;
 573
                                         u11 = v533;
v53a->LODWORD_UMP_Address1 = *(_DWORD *)v4;// 作者设计的handle当前EIP or 用户Opcode当前EIP
v11->HIDWORD_UMP_Address1 = *(_DWORD *)(v4 + 4);
_OpcodeHex = ReadHex_Byte_1_ByReadFile((_DWORD *)v4, (int)&savedregs);// 读出作者设计handle块,每次一个字节。最开始读取的肯定是 前缀 or 主操作码
v13 = _OpcodeHex;
switch (_OpcodeHex)
 574
 575
576
577
578
579
580
                                                case Ou:
case 1u:
                                                                                                                                                                                                                                  // ADD r/m8,r8 Add r8 to r/m8
               00081E29 555
```

1、1: GetSize_0函数

函数作用: 用来区别读取字节长度

```
1// 根据IMAGE_OPTIONAL_HEADER, +18h WORD Magic; // 标志字,ROM 映像(0107h),普通可执行文件(0108h),如果是普通可执行文件结果就是1
2|char__usercall GetSize_00<al>(int a10<eax>)
  char result; // al@2
  if ( *(_BYTE *)(a1 + 9) == 2 )
  result = 3;
  else
result = 2;
                                                // //没有去试验ROM映像的文件,这里姑且都认为只返回2
哪里找到赋值的?
```

Vmp_ReadPEInformation函数,我整个文件导了个遍都只发现赋值为1,没有2?

```
(*(void (__fastcall **)(signed int, int))(*(_DMORD *)u5 + 4))(2, (int)&u4->pNtHeader_OptionalHeader.Magic);
if ( u4->pNtHeader_OptionalHeader.Magic == 0x10B )// IMAGE_OPTIONAL_HEADER, +18h WORD Magic; // 标志字, ROM 映像(0107h),普通可法
   ∪4->Magic = 1;
   v12 = v4>pDosHeader_e_Ifanew;
TStream::SetPosition_SetFilePointer(v44, (LONG)v45, (PLONG)&v46->This, v47);
(*(void (__fastcall **)(signed int, int))(*(_DWORD *)v5 + 4))(
   4,
(int)&v4->pNtHeader_OptionalHeader.SizeOfInitializedData);// SizeOfInitializedData DWORD?;002の所有含已初始化数据的节的总大小v13 = v4->pDosHeader_e_lfanew;
TStream::SetPosition_SetFilePointer(v44, (LONG)v45, (PLONG)&v46->This, v47);
(*(void (__fastcall **)(signed int, int))(*(_DWORD *)v5 + 4))(
   (int)&v4->pNtHeader_OptionalHeader.AddressOfEntryPoint);// AddressOfEntryPoint DWORD ?;0028h 程序执行入口RVA
v14 = v4->pDosHeader_e_Ifanew;
TStream::SetPosition_SetFilePointer(v44, (LONG)v45, (PLONG)&v46->This, v47);
if ( v4->Magic == 2 )
```

1、2: 三个比较重要的变量 (legacy prefix 的作用)

```
UPX0:00481DDE
                         ; 546: v529 = 0;
UPX0:00481DDE 094 C6 45 F5 00
                                      mov [ebp+var_B], 0
                        ; 547: v531 = 0;
UPX0:00481DE2
UPX0:00481DE2 094 C6 45 F7 00
                                     mov [ebp+var_9], 0
UPX0:00481DE6 ; 548: v530 = 0;
UPX0:00481DE6 094 C6 45 F6 00
                                      mov [ebp+var_A], 0
```

```
1、它们在哪里赋值?
v529 赋值的地方:
 case 0x66u:
                      // 指令前缀:66H—操作数大小重载前缀也可被用作某些指令的强制性前缀.
    v529 = 1:
v531 赋值的地方:
case 0x67u:
                     // 指令前缀: 67H—地址尺寸重载前缀
    v531 = 1;
v530 赋值的地方: (大概清测是Rex前缀, 因为没有Magic=2)
REX前缀是16个编码操作码的集合,包含40H到4FH。这些操作码在1A-32模式和兼容模式中代表有意义的指令。在64位模式中,相同的操作码则代表REX前缀,不再当
做单独的指令看待。
         case Ux4Uu:
         case 0x41u:
         case 0x42u:
         case 0x43u:
         case 0x44u:
         case 0x45u:
         case 0x46u:
         case 0x47u:
            if (v533->Magic == 3)
            {
               v530 = OpcodeHex;
            }
            else
            {
              v533 - VMOpcode = 41;
              v392 = GetSize(1, (int)&savedregs);
              sub 481A10(v13 & 7, v392, 2, 1, (int)&savedregs);
            }
            continue;
         case 0x48u:
         case 0x49u:
         case 0x4Au:
         case 0x4Bu:
         case 0x4Cu:
         case 0x4Du:
         case 0x4Eu:
         case 0x4Fu:
            if ( v533->Magic == 3 )
            {
               v530 = OpcodeHex;
            }
2、根据switch执行不同的流程解析Opcode
  case 0x88u:
                                      // Mov Eb,Gb
  case 0x89u:
                                      // Mov Ev,Gv
  case 0x8Au:
                                      // Mov Gb,Eb
  case 0x8Bu:
                                      // Mov Gv.Ev
    ∪533->UMOpcode = 3;
    _About_Type = GetSize(_OpcodeHex, (int)&savedregs);
Register_Or_Memory = (v13 & 2) == 2; // 区分Mov Gv,Ev或则Mov Ev,Gv
ModRM = ReadHex_Byte_1_ByReadFile((_DWORD *)v4, (int)&savedregs);
    v426 = v425;
    ModRM_1 = ModRM;
    if ( Register_Or_Memory )
    {
      LOBYTE(0426) = 2;
      Decode_SetReg(ModRM, _About_Type, v426, (int)&savedregs);
      Decode_ModRM(ModRM_1, _About_Type, (_DWORD *)v4, 0, 2, (int)&savedregs);
    else
    {
      Decode_ModRM(ModRM, _About_Type, (_DWORD *)v4, 0, 2, (int)&savedregs);
      υ429 = υ428;
LOBYTE(υ429) = 2;
      Decode_SetReg(ModRM_1, _About_Type, v429, (int)&savedregs);
    continue:
```

2、1: 通过手册我们得知8B对应的是MOV r32,r/m32 (**Gv, Ev**)

EAX,[00459AF0]

2、2: Register_Or_Memory = (v13 & 2) == 2这句代码是什么意思?(只针对我举例的,这里只是说明如何找)我们翻看手册发现了规律是判断目标操作数: **G 是寄存器或则归 是寄存器或者内存操作数**

r32,r/m32

Table A-2. One-Byte Opcodes, Low Nibble 8-Fh

Nibble ¹	8	9	Α	В	С	D	E	F
•			(DR .			PUSH	2-byte
0	Eb, Gb	Ev, Gv	Gb, Eb	Gv, Ev	AL, Ib	rAX, Iz	CS ³	opcodes
			S	BB	18 (I)		PUSH	POP
1	Eb, Gb	Ev, Gv	Gb, Eb	Gv, Ev	AL, Ib	rAX, Iz	DS ³	DS ³
	-		S	ÚB			seg CS ⁶	DAS ³
2	Eb, Gb	Ev, Gv	Gb, Eb	Gv, Ev	AL, Ib	rAX, Iz	15	
3		-	С	MP			seg DS ⁶	AAS ³
3	Eb, Gb	Ev, Gv	Gb, Eb	Gv, Ev	AL, Ib	rAX, Iz		
-		E1 100		DE	C ⁵			9
4	eAX	eCX	eDX	eBX	eSP	eBP	eS1	eDI
5		2	d o					
5	rAX/r8	rCX/r9	rDX/r10	rBX/r11	rSP/r12	rBP/r13	rSI/r14	rDI/r15
6	PUSH	IMUL	PUSH	IMUL	INSB	INSW/D	OUTSB	OUTSW/E
ь	lz	Gv, Ev, Iz	lb	Gv, Ev, Ib	Yb, DX	Yz, DX	DX, Xb	DX, Xz
-	JS	JNS	JP	JNP	JL	JNL	JLE	JNLE
7	Jb	Jb	Jb	-	Jb	Jb	Jb	Jb
_		10	MOV		Y	LEA	MOV	Group 1a
8	Eb, Gb	Ev, Gv	Gb, Eb	Gv, Ev	/lw/Rv, Sw	Gv, M	Sw, Ew	Ev
	CDM CMDE	CMD CDO	CVI13	WAIT	USHF/D/Q	POPF/D/Q	SAHF	LAHF
9	CDQE	cqo	Ap	FWAIT	Fv	Fv		

8B/r

Gv, Ev 表示:

- (1) 两个 Operands 分别是: 目标操作数 Gv, 源操作数 Ev 或说: frist operand 是 Gv, second operand 是 Ev
- (2) Gv 表示: G 是寄存器操作数, v 是表示操作数大小依赖于指令的 Effective Operand-Size, 可以是 16 位, 32 位以及 64 位。
- (3) Ev 表示: E 是寄存器或者内存操作数,具体要依赖于 ModRM.r/m,操作数大小和 G 一致。 4 个字符便可以很直观的表示出:操作数的个数以及寻址方式,更重要的信息是这个 Opcode 的操作数需要 ModRM 进行寻址。

举例子说明:

0047497B 8B7424 28 mov esi,dword ptr ss:[esp+0x28] 0047497B 8A7424 28 mov dh,byte ptr ss:[esp+0x28]

0047497B 887424 28 mov byte ptr ss:[esp+0x28],dh 0047497B 897424 28 mov dword ptr ss:[esp+0x28],esi

v14 =88 Register_Or_Memory =0

v14 =89 Register_Or_Memory =0

v14 =8a Register_Or_Memory =1

v14 =8b Register_Or_Memory =1

总结.

- 1、这句代码是判断目标操作数是: G是寄存器或则E是寄存器或者内存操作数
- 2、Ev是包含不确定性具体要依赖于 ModRM.r/m
- 2、3:通过上文描述就可以解释作者为何设计成要区分Register_Or_Memory来区分先执行SetReg跟ModRm 因为假设是Mov Gv,Evi这种类型的:目标操作数是确定Gv,但是源操作数是Ev是包含不确定性具体要依赖于 ModRM.r/m 我们举例的很明显就是MOV r32,r/m32(Gv, Ev) ,目标已知,源带有未知性

```
case 0x88u:
                                                        // Mov Eb,Gb
                                                        // Mov Ev,Gv
// Mov Gb,Eb
    case 0x89u:
    case 0x8Au:
    case 0x8Bu:
                                                        // Mov Gv,Ev
      ∪533->UMOpcode = 3;
      _About_Type = GetSize(_OpcodeHex, (int)&savedregs);
Register_Or_Memory = (v13 & 2) == 2; // 区分Mov Gv,Ev克贝Mov Ev,Gv
ModRM = ReadHex_Byte_1_ByReadFile((_DWORD *)v4, (int)&savedregs);
      ModRM_1 = ModRM;
      if ( Register_Or_Memory )
      -{
         LOBYTE(0426) = 2;
         Decode_SetReg(ModRM, _About_Type, v426, (int)&savedregs);
Decode_ModRM(ModRM_1, _About_Type, (_DWORD *)v4, 0, 2, (int)&savedregs);
       else
         Decode_ModRM(ModRM, _About_Type, (_DWORD *)v4, 0, 2, (int)&savedregs);
         LOBYTE(0429) = 2;
         Decode_SetReg(ModRM_1, _About_Type, v429, (int)&savedregs);
      continue;
2、4: 我们先来分析Decode_SetReg函数
  1 char __usercall Decode_SetReg@<al>(unsigned __int8 ModRM@<al>, char a2@<dl>, int a3@<ecx>, int a4)
  2 {
      unsigned __int8 v4; // bl@1
struct_Disasm *v5; // esi@1
char v6; // al@1
_int16 v7; // [sp+8h] [bp-8h]@1
char v8; // [sp+Eh] [bp-2h]@1
unsigned __int8 v9; // [sp+Fh] [bp-1h]@1
      v8 = a2;
111
      112
113
1 15
      υδ = (υ9 >> 3) & 7;
υ5->ModRM_Reg_Or_SIB_index = υδ;
if ( υ4 == 2 )
                                                             // reg/opcode域确定寄存器号或者附加的3位操作码.reg/opcode域的用途由主操作码确定.// 保存ModRm.Reg
1.17
18
119
        if ( *(_BYTE *)(a4 - 0xA) )
                                                             // Rex前缀
1 22
 23
           υ6 = *(_BYTE *)(a4 - θxA) & 4;
if ( υ6 == 4 )
 24
          if ( v6 == 4 )
v5-><mark>ModRM_Reg_Or_SIB_index</mark> |= 8u;
 26
         else if ( !v8 && v5-><mark>ModRM_Reg_Or_SIB_index</mark> >= 4u )// v8 = 0成立条件. _OpcodeHex&1 == 0
 28
           v5-><mark>ModRM_Reg_Or_SIB_index</mark> &= 3u;
v5->ModRM_mod_Or_Size |= 0x100u;
 30
 31
 32
        }
 33
      else if ( 04 == 5 )
 35
        if ( *(_BYTE *)(a4 - 0xA) )
 37
                                                             // Rex前缀
          υ6 = *(_BYTE *)(a4 - θxA) & 4;
if ( υ6 == 4 )
 39
 Ъ1
             v5->ModRM_Reg_Or_SIB_index |= 8u;
 42
    00081B06:27
```

-共有3组,每组0x17个字节,包含结尾表示OxFFFFFFF,这些都是保存目标操作数或则源操作数信息的

```
edx=014118A0
地址
     HEX 数据
                                  ASCII
                           99 99 99 99
014118A0
          99
       DC 47
                     49 47 99 99 99 99 99
014118B0
          00 00 00 00 00
                   00 00 00 00 00 00 00 00
014118C0 00 00 00 00 <mark>68</mark> 00 00 00
            00 00 00 00 00 00 FF FF FF
                            FF 00 00
014118D0 00 00 00 00
01411900 00 00 00 00 00 00 00 00
                            00 00 00
            99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99
01411910 00
01411920 00 00 00 00
            99
              99
                  00 00 00 00
01411930
            00 00 00 00 00 00 00 00
                              00 00
01411940 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
01411940 00 00 00 00
            <mark>16</mark> 00 00 00
                         00 00 00 00
```

v6 = (v9 >> 3) & 7;

	位	描述
ModRM.mod	[7:6]	提供寻址模式: 11 = register !11 = memory
ModRM.reg	[5:3]	提供 register 或者对 Opcode 进行补充
ModRM.r/m	[2:0]	提供 register 或者 memory 依赖于 ModRM.mod

转换成二进制如下: 0x74=01 110 100

结构	描述	内容
ModRM.mod	寻址模式	01
ModRM.reg	寄存器	110
ModRM.r/m	寄存器或则地址	100

很明显v6=ModRM.reg(Esi)

Table 2-2. 32-Bit Addressing Forms with the ModR/M Byte										
r8(/r)	AL	CL	DL	BL	AH	CH	DH	BH		
r16(/r)	AX	CX	DX	BX	SP	BP	S1	DI		
r32(/r)	E/X	ECX	LUA	EDX	EOP	EDP	ESI	EDI		
mm(/r)	MM0	MM1	MM2	MM3	MM4	MM5	Mivio	MM7		
xmm(/r)	XMM0	XMM1	XMM2	XMM3	XMM4	XMM5	XMM6	XMM7		
/digit (Opcode)	0	1	2	3	4	5	6	7		
REG =	000	001	010	011	100	101	110	BH DI EDI MM7		
		•	17.1					•		

2、5: 分析Decode ModRM结构


-	位	描述
ModRM.mod	[7:6]	提供寻址模式: 11 = register !11 = memory
ModRM.reg	[5:3]	提供 register 或者对 Opcode 进行补充
ModRM.r/m	[2:0]	提供 register 或者 memory 依赖于 ModRM.mod

转换成二进制如下:

0x74=01 110 100

结构	描述	内容
ModRM.mod	寻址模式	01
ModRM.reg	寄存器	110
ModRM.r/m	寄存器或则地址	100

0x40=01,0x80=10,0xC0=11以此类推



2、判断是否需要SIB寻址方式

直接保存ModRM.r/m

R/M==8(100), 只有ModRM.mod寻址模式是11(寄存器是不带SIB的)如上图所示

1、第一种这里是ModRM.mod 提供寻址模式: 11 = register (寄存器)

2、第二种情况存在SIB寻址方式

return v10;

根据上文找到的地址发现是[--][--]",表示有SIB表

SIB结构如下:

-	位	描述
SIB.scale	[7:6]	提供 scale: 00 = 1, 01 = 2, 10 = 4, 11 = 8
SIB.index	[5:3]	提供 index 寄存器
SIB.base	[2:0]	提供 base 寄存器

转换成2进制如下:

0x24=00 101 100

结构	描述	内容
SIB.scal e	提供 index 寄存器乘数因 子 scale	00
SIB.inde x	提供 index 寄存器寻址	101
SIB.bas e	提供 base 寄存器寻址	100

- 1、读取SIB字节
- // SIB.index 提供 index 寄存器寻址 2、((unsigned _int8)v10 >> 3) & 7;
- 3, v9->SIB base = SIB & 7; // SIB.base 提供 base 寄存器寻址
- 4、if (v9->ModRM Reg Or SIB index Or ModRM rm == 4)// SIB.index 提供index 寄存器寻址是否是none 4 = (100)
- 5、假设index寄存器! =4就保存SIB.scale 提供 index 寄存器乘数因子 scale
- 6、判断SIB.base 提供 base 寄存器寻址是否是[*] 5 = (101)

```
// 判断是否存在SIB, 因为ModRM.r/m == 4 (199) 就表示存在
     else if ( (ModRM & 7) == 4 )
       LOBYTE(v10) = ReadHex_Byte_1_ByReadFile(v21, a6);
       {
    if ( (*(_BYTE *)(36 - 0xA) & 1) == 1 )
        v9->SIB_base |= 8u;
    LOBYTE(v10) = *(_BYTE *)(36 - 0xA) & 2;
    if ( (_BYTE)v10 == 2 )
        v9->ModRM_Reg_Or_SIB_index_Or_ModRM_rm |= 8u;
       ,
if ( v9->ModRM_Reg_Or_SIB_index_Or_ModRM_rm == 4 )// SIB.index 提供 index 寄存器寻址是否是none 4 = (188)
       {
    v9->ModRM_mod__Or__Size &= 0xFFFBu;
       else
      // SIB.scale 提供 index 寄存器乘数因子 scale
                                                          // SIB.base 提供 base 寄存器寻址是否是[*] 5 = (101)
// 1. "[*]"记号表示:若MOD = 000表示没有基,且带有一个32位的偏移量;否则表示disp8或disp32 + [EBP].即提供如
// 00 [scaled index] + disp32
// 01 [scaled index] + disp8 + [EBP]
// 10 [scaled index] + disp32 + [EBP]
       if ( v9->SIB_base == 5 )
         v9->ModRM_mod__Or__Size |= 2u;
v12 = ModRM & 0xC0;
v13 = v12 < 1u;
v14 = v12 - 1;</pre>
          if ( v13 )
           DisplacementLen = 2;
v9->ModRM_mod_Or_Size &= 0xFDFFu;
00081895 -134
```

Table 2-3. 32-Bit Addressing Forms with the SIB Byte											
	r32 (In decimal) Base = (In binary) Base =			EAX 0 000	ECX 1 001	EDX 2 010	EBX 3 011	ESP 4 100	P	ESI 6 110	FDI 7 111
	Scaled Index	SS	Index		'	alue of	SIB Byt	e (in He	xadecir	nal)	•
	[EAX] [ECX] [EDX] [EBX]	00	000 001 010 011 100	00 08 10 18	01 09 11 19	02 0A 12 1A 22	03 0B 13 1B 23	04 0C 14 1C	05 0D 15 1D	06 0E 16 1E 26	07 0F 17 1F 27
海 行	none [EBP] [ESI] [EDI]		101 110 111	28 30 38	29 31 39	2A 32 3A	2B 33 3B	2C 34 3C	35 3D	26 25 36 36	2F 37 3F
f作 - - -	[EAX*2] [ECX*2] [EDX*2] [EBX*2]	01)	000 001 010 011	40 48 50 58	41 49 51 59	42 4A 52 5A	43 4B 53 5B		45 4D 55 5D	46 4E 56 5E	47 4F 57 5F
, 么 → 四 组	none [EBP*2] [ESI*2] [EDI*2]		100 101 110 111	60 68 70 78	61 69 71 79	62 6A 72 7A	63 6B 73 7B	64 60 74 70	105	66 6E 76 7E	67 6F 77 7F
编 是	[EAX*4] [ECX*4] [EDX*4] [EBX*4]	10)	000 001 010 011	80 88 90 98	81 89 91 89	82 8A 92 9A	83 8B 93 9B	84 8C 94 9C	85 8D 95 9D	86 8E 96 9E	87 8F 97 9F
样 → , 3	none [EBP*4] [ESI*4] [EDI*4]		100 101 110 111	A0 A8 B0 B8	A1 A9 B1 B9	A2 AA B2 BA	A3 AB B3 BB	A4 AC B4 BC	AD B5 BD	A6 AE B6 BE	A7 AF B7 BF
息	[EAX*8] [ECX*8] [EDX*8] [EBX*8]	11	000 001 010 011	C0 C8 D0 D8	C1 C9 D1 D9	C2 CA D2 DA	C3 CB D3 DB	C4 CC D4 DC	C5 CD D5 DD	C6 CE D6 DE	C7 CF D7 DF
	none [EBP*8] [ESI*8] [EDI*8]		100 101 110 111	E0 E8 F0 F8	E1 E9 F1 F9	E2 EA F2 FA	E3 E3	E4 EC F4 FC	<mark>E5</mark> ED F5 FD	E6 EE F6 FE	E7 EF F7 FF

最后读取Displacement_Immediate

2、6还有一些Opcode需要ModRM进行补充的

单纯的一个FF无法表达它到底是CALL、INC、jmp、push需要ModRm辅助的,具体看ModRm.Reg

```
case 0xFFu:
          אסרים.
שינים <mark>- ReadHex_Byte_1_ByReadFile((</mark>_DWORD *)ט4, (int)&savedregs);
switch ( ((unsigned int)(unsigned __int8)ט501 >> 3) & 7 )// <mark>ModRM</mark>.reg [5:3] 提供 register 或者对 Opcode 进行补充
                                                      // INC r/m32(16) FF/0 Mod.reg=的约
              v533->UMOpcode = 0x29;
_About_Type = GetSize(1, (int)&savedregs);
              break;
            case 1u:
v533->VMOpcode = 0x2A;
                                                     // DEC r/m32(16) FF/1 Mod.reg=1的
               _About_Type = GetSize(1, (int)&savedregs);
              break;
            case 2u:
    v533->VMOpcode = 0xB;
                                                      // CALL r/m32(16) FF/2
               About_Type = GetSize_1((int)&savedregs);
              break:
                                                     // CALL m16:16(32) FF/3
            case 3u:
             v533->UMOpcode = 0xB;
_About_Type = IsDefaultOperandSize((int)&savedregs);
              break;
            case 4u:
                                                     // jmp r/m32(16) FF/4
              v533->VMOpcode = 0xC;
_About_Type = GetSize_1((int)&savedregs);
            case 5u:
                                                     // jmp m16:16(32) FF/5
              v533->VMOpcode = 0xC;
               About_Type = IsDefaultOperandSize((int)&savedregs);
              break:
                                                     // push r/m32(16) FF/6
              v533->UMOpcode = 1;
_About_Type = GetSize_1((int)&savedregs);
              break;
                                                     // 不存在FF/7 错误的opcode, 需要重新读取过
            case 7u:
               v533->VMOpcode = 0x12A;
              break;
            default:
              break:
          if ( v533->VMOpcode != 0x12A )
    Decode ModRH(v501, _About_Type, (_DWORD *)v4, 1, 2, (int)&savedregs);
2、7 Vmp Disassembly使用的结构体如下:
所有解析后的数据都保存在struc_SaveAllDisasmFunData结构里面
00000000 ; 保存内容:
00000000 ; 1、解析后Opcode信息
00000000 ; 2、作者设计UmpHandle开始和结束地址
00000000 ; 3、作为人口
00000000 struct_VmpOpcode struc ; (sizeof=0x3DC, align=0x4, mappedto_291)
000000000 This
                             dd ?
                                                              指向一个链表结构体,指向struct_UmpAllData
保存所有解析后的Opcode函数信息
数组排列乱序,使用就是1,未使用就是0。
保存特殊解析后的Opcode信息,专门JmpAddrHandle函数
来容04位
00000004
            _prev_node
                               dd ?
00000008 struc_SaveAllDisasmFunData dd ?
00000000C Magic
                              dd ?
00000010 struc_SavePartDisasmFunData1 dd ?
                           dd ?
00000014 gap14
                                                            ; 雅容 04位
; Ump 壳入口
; 兼容 64位
; 作者设计UM_Handle开始地址
; 兼容 64位
; 作者设计UM_Handle结束地址
; 兼容 64位
dd ?
                              dd ?
00000020 StartVMHandleAddress dd ?
00000024 gap24
                              dd ?
00000028 EndVMHandleAddress dd ?
0000002C gap2C
00000030 dword30
                              dd ?
                               dd ?
00000034 gap34
                               dd ?
00000038 struc_CommonPY_38 dd ?
                                                            ;不知道干嘛的
0000003C Executable
                              dh?
0000003D Characteristics db ?
                                                            ;区段保护属性
0000003E field_3E
                               db ?
BBBBBBOL CHAIN OF
96080 ; (基础版)保存所有解析后的Opcode信息,这些信息都以为数组形式存放
88888 struc_SaveAllDisasmFunData struc ; (sizeof=8x14, mappedto_292)
00000 field_0
                          dd ?
dd ?
                                                       ;这是一个指针指向一个数组,这个数组保存所有struct_DisassemblyFunction函数地址;数组个数
00004 ArrayAddress
00008 ArrayNumber
                          dd ?
0000C field_C
                          dd ?
                          dd ?
00010 field 10
00014 struc_SaveAllDisasmFunData ends
00014
```

```
30000000 ;保存所有解析Opcode函数的结构体
90000000 struct_DisassemblyFunction struc ; (sizeof=0x128, align=0x2, mappedto_265)
9000000 This dd ?
                                                dd ?
  ;指向struct_UmpOpcode结构体
;保存伪代码(Esi)
  000000C field_C dd ?
0000010 LODWORD UMP_Address dd ?
0000014 HIDWORD_UMP_Address dd ?
0000018 LODWORD_UMP_Address1 dd ?
000001C HIDWORD_UMP_Address1 dd ?
0000020 Lock_Prefix dw ?
                                                                                                 : 壳的当前EIP
: 兼容64位
: 要UH的地址,后面就是UMPHandle块的地址
: 兼容64位
: 锁定前缀
  0000022 Repeat_Prefix
0000024 VMOpcode
                                                                                                      養養出物ppcode,例如你原始的是90 替换成作者设计的66
段重载前缀:2EH一CS=1、36H—SS=2以此类推一共6个
Vmp_Disassembly函数填充内容(第X组)
  00000026
  0000027 First
000003E Second
000055 Third
                                                  _
struct_Disasm
                                                  struct Disasm ?
                                                  struct_Disasm
                                                                                                 ;读取Opcode长度,每次执行ReadHex函数便会累加
;读到的Hex地址,这是一个地址指向的内容是读取到的OPcode
  0000070 ReadHexAddress
  0000074 field_74
  ;字节码地址(伪代码)
                                                                                                    未知
1、SetDisassemblyFunction_84_88函数赋值
2、如果是第一行Opcode信息Ump_DisposeUserSpecialOpcode会执行 | 2操作一个标志,具体作用待定------,默认是6x11
1、解析call
  0000084 Flag
  0000084
  ARRABARA WORDER
                                                                                                    、解析call
2、解析JapAddr
不知道干嘛的,里面保存部分的struc_86结构
???????????
   0000088 struct_VmFunctionAddr dd ?
  0000088
  000008C struct_DisassemblyFunctionPY_8C dd ? 0000090 field_90 dd ?
                                                                                                 ; ??**?**
; 所有UPP Handle模块,指向保存JmpAddrHandl块地址的字符串例如; dd 88474998
; 当前解析的地址; CASE <- 88474991 (88474991 FF2485 CF4F4788 jmp dword ptr ds:[eax*4+8x474FCF]
; 一个标志,具体作用待定------
; 1、win32普通执行文件值=1,返回2,作用是区别长度
; 2、其他情况未测试出来
  0000094 JmpAddr_HandlBuffer dd ?
0000098 JmpAddr dd ?
  000009C byte9C
000009D Magic
                                                 db ?
  000009D
                                                 db ?
db ? ; undefined
  000009E field_9E
  000009F
                                                                                                 ;指向struc_84结构
;值不知道怎么用法的,SetDisassemblyFunction_A4_A8赋值
;保存struc_77结构
;不知道什么情况下才成立,(未分析)
  BABBBBB Struc 84
                                                 dd ?
dd ?
  00000A4 field_A4
  00000A8 struct DisassemblyFunctionPY A8 dd ?
  00000AC struct_DisassemblyFunctionPY_AC dd ?
  10
  <mark>10 ;保存要解析Opcode的基本信息</mark>
10 struct_Disasm struc;(sizeof=8x17, mappedto_278); XREF: sub_4A063C/r
                                                                                      ; struct_DisassemblyFunction/r
; GetSize的返回值,或则固定值
  10 About_Lval_Byte_Word_Dword db ?
11 ModRM_mod__Or__Size dw ?
                                                                                     , GetSizeth) 返回恒, 900回匝値

; XREF: Sub_40636:10c_406c1b/r ...; 当它是G(寄存器)== 2, 否则==1

; 1、ModRM.mod 提供寻址模式: 11 = register(寄存器) 11 *= memory(地址)

; 2、一个大小???,由Decode_SetReg参数3決定

; XREF: Sub_40636:5AC/r
-, in plecode_SetReg参数3决定
-, if plecode_SetReg参数3,决定
-, if plecode_SetReg参数3,决定
-, if plecode_SetReg on plecode_SetRegoon_SetReg on plecode_SetRegoon_SetRegoon_SetRegoon_SetRegoon_SetRegoon_SetRegoon_SetRegoon_SetRegoon_SetRegoon_SetRegoon_SetRegoon_SetRegoon_SetRegoon_SetRegoon_SetRegoon_SetRegoon_SetRegoon_SetRegoon_SetRegoon_SetRegoon_SetRegoon_SetRegoon_SetRegoon_SetRegoon_SetRegoon_SetRegoon_SetRegoon_SetRegoon_SetRegoon_SetRegoon_SetRegoon_SetRegoon_SetRegoon_SetRegoon_SetRegoon_SetRegoon_SetRegoon_SetRegoon_SetRegoon_SetRegoon_SetRegoon_SetRegoon_SetRegoon_SetRegoon_SetRegoon_SetRegoon_SetRegoon_SetRegoon_SetRegoon_SetRegoon_SetRegoon_SetRegoon_SetRegoon_SetRegoon_SetRegoon
  3、特殊Opcode解析
  一般例如jmp call都是需要二次解析的
                         }
NewOpcode = DisassemblyFunction->UMOpcode;// 取出替换后的Opcode(将系统的Opcode转换成作者自己定义的)
                        if ( NewOpcode >= 0x4F )
                            break;
                         switch ( NewOpcode )
                                                                                                 // 部分Opcode需要额外二次处理
                            case 2:
                             case 4:
                             case 5:
                             case 6:
                             case 7:
                             case 0xD:
                             case 0xE:
                             case 0xF:
                             case 0x10:
                             case 0x11:
                             case 0x13:
                             case 0x14:
  0、随便拿条命令举例说明:
 jmp dword ptr ds:[eax*4+0x474FCF] 这一条命令就是跳到不同的Handle块执行
  jmp它Opcode是FF所以对应的VMOpcode=0xC
   00474974
                                 90
   00474975
                                  60
                                                                             pushad
   00474976
                                                                             push 0xFACE0002
                                  68 0200CEFA
   0047497B
                                  8B7424 28
                                                                             mov esi,dword ptr ss:[esp+0x28]
   0047497F
                                  BF 0300CEFA
                                                                            mov edi,0xFACE0003
                                                                            mov ebx,esi
   00474984
                                  89F3
   00474986
                                                                            add esi,dword ptr ss:[esp]
                                  033424
   00474989
                                                                            lods byte ptr ds:[esi]
                                  AC
                                                                            add al,bl
   0047498A
                                  00D8
                                                                            add bl,al
   0047498C
                                  0003
   0047498E
                                  0FB6C0
                                                                              movzx eax,al
```

บบบบบบบ

FF2485 CF4F470

00474991

```
根据跳转类型判断, 判断E8 E9 EA 近段间短跳转
                               CALL<sup>f64</sup>
         F
                                                                                             JMP
                                                                                                                                                                                                                                 OUT
                                                                                            far<sup>i64</sup>
                                                                                                                       short<sup>f64</sup>
                                                             near<sup>f64</sup>
                                                                                                                                                                                 eAX, DX
                                                                                                                                                                                                                                            DX, eAX
                                     Jz
                                                                                                                                                                                                                DX, AL
                                                                  Jz
                                                                                               AP
 例如像那种: jmp VMDispatcher就会符合条件
                           case 0xC:
                                 if ( 2 == DisassemblyFunction->First.ModRM_mod__Or__Size )// jmp 近短跳转
                                      if ( 2 == DisassemblyFunction->Second.ModRM_mod__Or__Size )// jmp 段间跳转
                                      {
                                            DisassemblyFunction->word86 |= 0x80u;
                                      else
                                      1
                                            SetDisassemblyFunction_Address(
                                                  (int)DisassemblyFunction,
                                                  ø,
                                                  DisassemblyFunction->First.LODWORD_RestHex_Lval_Displacement_Immediate,
 DisassemblyFunction->First.HIDWORD_RestHex_Lual_Displacement_Immediate);
a2aL01 = DisassembluFunction->First.INDWORD_RestHex_Lual_Displacement_Immediate:
我们这个是else if ( DisassemblyFunction->Magic == 2 )
            ·
else if ( DisassemblyFunction->Magic == 2 )// 区别长度, win32普通执行文件值
                      F ( 0xE == (DisassemblyFunction->First.ModRM_mod__Or__Size & 0xE)// [base + dispX] 形式的 memory 寻址
&& DisassemblyFunction->First.SIB_scale == 2 )// 提供 index 寄存器乘数因子 scale [EXX * 4] or none
                if
                     v146[2] = (int)&savedregs;
*(_QWORD *)v146 = *(_QWORD *)&DisassemblyFunction->First.LODWORD_RestHex_Lval_Displacement_Immediate;
                      *(Qword *)0140 = *(_qword *)&lassSeniorFunction=/First:Lowword restrict Low of the content of t
                             (int)DisassemblyFunction,
                             RxC.
                             ٥,
                            A.
                             DisassemblyFunction->First.LODWORD_RestHex_Lval_Displacement_Immediate,
                            DisassemblyFunction->First.HIDWORD_RestHex_Lval_Displacement_Immediate);
                -}
            else if ( DisassemblyFunction->Magic == 3 )
                 v106 = TCollection::GetCount_0((int)v167) - 2;
                // 返回要读取的大小
// 获取要读取的大小
                                                                                                                     // 循环将JmpAddr解析后保存到起来 (struc_SavePartDisasmFunData)
            break;
v8 = FindAddress(v3->This, Displacement, SHIDWORD(Displacement));// 搜索Displacement地址, 找到返回 *= 0 if ( *!((unsigned _int8)((((v8 + 1) & ex80808080) *= 0) ^ _0FADD__(1, v8)) | (v8 == -1)) )
break;
+vv2;
if ( *!-Size ) // 循环Size次,每次--, struct_Disasm->Displacement每次*1写
                                                                                                                     // 循环Size次,每次--,struct_Disasm->Displacement每次+1寻找符合条件的// 没有找到就解析JmpAddr
            ıf ( !--Size )
                                                                                                                       // 沒有孩到就解析JmpAddr
                 v9 = (struct_DisassemblyFunction *)(*(int (\_cdec1 **)(unsigned int, void *, int *))(*(\_DWORD *)v3-)This + 8x14))( (\_cdec1 **)(unsigned int, void *, int *))(*(\_DWORD *)v3-)This + 8x14))( (\_cdec1 **)(unsigned int, void *, int *))(*(\_DWORD *)v3-)This + 8x14))( (\_cdec1 **)(unsigned int, void *, int *))(*(\_DWORD *)v3-)This + 8x14))( (\_cdec1 **)(unsigned int, void *, int *))(*(\_DWORD *)v3-)This + 8x14))( (\_cdec1 **)(unsigned int, void *, int *))(*(\_DWORD *)v3-)This + 8x14))( (\_cdec1 **)(unsigned int, void *, int *))(*(\_DWORD *)v3-)This + 8x14))( (\_cdec1 **)(unsigned int, void *, int *))(*(\_DWORD *)v3-)This + 8x14))( (\_cdec1 **)(unsigned int, void *, int *))(*(\_DWORD *)v3-)This + 8x14))( (\_cdec1 **)(unsigned int, void *, int *))(*(\_DWORD *)v3-)This + 8x14))( (\_cdec1 **)(unsigned int, void *, int *)(unsigned int *, int *)(unsigned int *, int *)(unsigned int *, int *)(unsigned int *, i
                                                                                                              v16);// New出struct_DisassemblyFunction结构体
                Displacement = sub_494F68(v9, (#298 *)*(_DWBRB -)v4, ada, (int)&a2);// 参数1, [out]填充struct_DisassemblyFunction结构体 // 参数2, struct_PEInformation结构体 // 参数3, 要读取的大小 // 参数4, 3#转表JmpAddr这个地址是一个数组, 保存所有Ump的Handle块地址
                if ( GetCharacteristics(
                                  **(struc_PEInformation_PY30 **)(*(_DWORD *)u4 + 8x38),
(int)u9,
Displacement,
                                  SHIDWORD(Displacement)) & 4 )
                    )
vi1 = TList::IndexOf((int)v9, v10);
(*(void (__fastcall **)(_DWORD, int))(*(_DWORD *)v3->This + 12))(*(_DWORD *)v3->This, v11);
      3
            _writefsdword(0, v14);
16 = (int *)&loc 49165
 1、1 首先看一看sub_494F60函数
 1、保存VmOpcode信息跟Displacement
```

2、根据大小读取

```
__writersdword(w, (unsigned int)&uru);
a1->1.DUMORD UMP Address = «_DUMORD *)Displacement;
a1->1.DUMORD UMP Address = «_DUMORD *)Displacement + 4);
a1->1.DUMORD UMP Address1 = *(_DUMORD *)Displacement + 4);
a1->1.DUMORD UMP Address1 = *(_DUMORD *)(Displacement + 4);
a1->1.DUMORD UMP Address1 = *(_DUMORD *)(Displacement + 4);
a1->1.DUMORD UMP Address2 = *(_DUMORD *
 Ž
           else
           a1->Magic = 2;
if ( Size < 1u )
  44
45
46
47
48
49
51
52
53
54
55
57
58
60
61
62
                jmpAddr_Handle = (unsigned __int8)Vmp_ReadAddressBuff_8((int)v18, (_DWORD *)Displacement, Size);
                                                                                                                     // 根据GetSize返回值判断,最终实际读取的长度
                    case 1u: // byte jmpAddr_Handle = (unsigned __int16)Ump_ReadAddressBuff_16((int)v18, (_DWORD *)Displacement, 1);
                                            // dword
Handle = (unsigned int)<mark>Ump_ReadAddressBuff_32(</mark>v18, (_DWORD *)Displacement, 2);// 得到JmpAddr函数跳转表Handle地址,指针指向下一组Handle地址
jmpAddr_Handle;
                    case 20:

jmpAddr_Handle = (unsigned int)

u14 = &jmpAddr_Handle;

u15 = &u18;

Format(0, (int)&u16);

_linkproc__LStrAsg(v6, u16);

break;

case 3u:

impAddr_Handle = Ump ReadAddres
                                        // qdword
r_Handle = Unp_ReadAddressBuff_64((int)v18, (_DVORD *)Displacement);
RjmpAddr_Handle;
                         Format(0, (int)&v13);
                                                                                                              // 将数据填充到struct DisassembluFunction->JmpAddr HandlBuffer
 设置ModRM信息
v5->First.ModRM_mod_Or_[Size = 2;
v5->First.About_Lval_Byte_Word_Dword = v4;
v5->First.Lavl_Btye_Word_Dword = v4;
*(_QWORD *)&v5->First.LDDWORD_RestHex_Lval_Displacement_Immediate = jmpAddr_Handle;
     *(_UWUKD *)&U3-7FI 3E.LEURUNG_...
U8 = U4 & 0x7F;
__linkproc__ DynArraySetLength(
&V5->ReadHexAdress,
           (int)dword_47CE4C,
     writefsdword(0, v10);
v12 = (int *)&loc_495128;
_linkproc_LStrClr(&v13);
return jmpAddr_Handle;
 v5->First.ModRM mod Or Size = 2;
 jmp dword ptr ds:[eax*4+0x474FCF] 就是这种寻址方式
            EAX]+disp32
                                                                                                                                                             000
           [ECX]+disp32
                                                                                                                                                             001
           [EDX]+disp32
                                                                                                                                                             010
        [EBX]+disp32
                                                                                                                                                             011
             --][--]#disp32
                                                                                                                                                              100
         [EBP]+disp32
                                                                                                                                                              101
            ESI]-disp32
                                                                                                                                                             110
         [EDI]+disp32
                                                                                                                                                             111
```

1、2 SetDisassemblyFunction Address函数解析

```
if (v8->VMOpcode == 1 || (result = v8->VMOpcode - 3, v8->VMOpcode == 3) )成立条件
v533->VMOpcode=1:
case 0xA8:
                // Test al,imm8
case 0x16u:
               // push ss
case 0x1Eu:
               // push ds
case 0x50~0x57:
               // 50=push rax/r8 51=push rcx/r9以此类推
case 0x68u:
               // push Imm32/16
等等
v533->VMOpcode=3:
                // MOV R/M32,IMM32
case 0xC7u:
case 0x20:
               // and Eb,Gb
case 0x22:
                // and Gb,Eb
等等
```

```
1、3 SetDisassemblyFunction_Address函数设计到的结构体如下:
୭୭ । ପାଧାନାୟ നായ് । യൂന്നത്തിലായത്തിന് ലെക്സായസ്തി
00 struct_UmFunctionAddr struc ; (sizeof=0x26, align=0x2, mappedto_294)
0 This
                         dd ?
                                                        ; 1、解析Jmp dword ptr [eax*4+JumpAddr] 值是 8xB
; 2、解析Jmp UMDispatcher 值是 8x5
; 3、解析call 值是 8x6
; 保存JmpAddr函数表 或则 Jmp UMDispatcher 信息
; JmpAddr (Displacement (可选),如果不存在ModRm结构时候。这里就保存内容)
; 兼容64位
; 1、保存更加的Jmp dword ptr [eax*4+JumpAddr]地址Opcode信息
; 2、Jmp UMDispatcher 这里就是 6
; 1、查找匹配的DisassemblyFunction(根据FunAddr查找)
; 2、根据ESIResults值判断是否保存 1保存 0不保存
; 保存下一条指令的struct_DisassemblyFunction
; 参数a4的值
04 _prev_node
                         dd ?
08 Magic
                         dd ?
08
OC DisassemblyFunction dd ?
10 FunAddr dd ?
                         dd ?
14 dword14
18 FormerDisassemblyFunction dd ?
18
1C CheckDisassemblyFunction dd ?
20 NextDisassemblyFunction dd ?
24 byte24 db ?
25 byte25 db ?
26 struct_VmFunctionAddr ends
88 : ----
2、执行依次SetDisassemblyFunction_Address标记结尾
注意这里参数2就是: 0xC

    SetDisassemblyFunction_Address(// 标记结尾
    (int)DisassemblyFunction,

        ØxC,
       0,
       0,
       DisassemblyFunction->First.LODWORD_RestHex_Lval_Displacement_Immediate,
       DisassemblyFunction->First.HIDWORD_RestHex_Lval_Displacement_Immediate);
34926611 85FF
348915C=123.0048915C
           HEX 数据
                                                                                             ASCII
枸G.d2?£....($A£
                                                                                             螼G.....
```

4、历史遗留问题

- 1、保存的所有struct_DisassemblyFunction(基础)、struct_VmFunctionAddr(特殊)该如何使用,这个留到后面揭晓
- 2、v530 赋值的地方: (大概清测是Rex前缀,因为没有Magic=2)
- 3、Magic==2满足条件(这个我没仔细跟)