# МИНОБРНАУКИ РОССИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА) Кафедра МОЭВМ

# ОТЧЕТ

# по лабораторной работе №5

# по дисциплине «Операционные системы»

**Тема:** Сопряжение стандартного и пользовательского обработчиков прерываний

Студент гр. 9382	 Рыжих Р.В.
Преподаватель	 Ефремов М.А

Санкт-Петербург

# Цель работы.

Исследование возможности встраивания пользовательского обработчика прерываний в стандартный обработчик от клавиатуры. Пользовательский обработчик прерывания получает управление по прерыванию (int 09h) при нажатии клавиши на клавиатуре. Он обрабатывает скан-код и осуществляет определенные действия, если скан-код совпадает с определенными кодами, которые он должен обрабатывать. Если скан-код не совпадает с этими кодами, то управление передается стандартному прерыванию.

#### Задание.

- **Шаг 1.** Для выполнения лабораторной работы необходимо написать и отладить программный модуль типа .EXE, который выполняет такие же функции, как в программе ЛР 4, а именно:
- 1) Проверяет, установлено ли пользовательское прерывание с вектором 09h.
- 2) Если прерывание не установлено то, устанавливает резидентную функцию для обработки прерывания и настраивает вектор прерываний. Адрес точки входа в стандартный обработчик прерывания находится в теле пользовательского обработчика. Осуществляется выход по функции 4Ch прерывания int 21h.
- 3) Если прерывание установлено, то выводится соответствующее сообщение и осуществляется выход по функции 4Ch прерывания int 21h.

Выгрузка прерывания по соответствующему значению параметра в командной строке /un. Выгрузка прерывания состоит в восстановлении стандартного вектора прерываний и освобождении памяти, занимаемой резидентом. Затем осуществляется выход по функции 4Ch прерывания int 21h. Для того чтобы проверить установку прерывания, можно поступить следующим образом. Прочитать адрес, записанный в векторе прерывания. Предположим, что этот адрес указывает на точку входа в установленный резидент. На определенном, известном смещении в теле резидента располагается сигнатура, некоторый код, который идентифицирует резидент. Сравнив известное значение

сигнатуры с реальным кодом, находящимся в резиденте, можно определить, установлен ли резидент. Если значения совпадают, то резидент установлен. Длину кода сигнатуры должна быть достаточной, чтобы сделать случайное совпадение маловероятным.

Программа должна содержать код устанавливаемого прерывания в виде удаленной процедуры. Этот код будет работать после установки при возникновении прерывания. Он должен выполнять следующие функции:

- 1) Сохранить значения регистров в стеке при входе и восстановить их при выходе.
  - 2) При выполнении тела процедуры анализируется скан-код.
- 3) Если этот код совпадает с одним из заданных, то требуемый код записывается в буфер клавиатуры.
- 4) Если этот код не совпадает ни с одним из заданных, то осуществляется передача управления стандартному обработчику прерывания.
- **Шаг 2.** Запустите отлаженную программу и убедитесь, что резидентный обработчик прерывания 09h установлен. Работа прерывания проверяется введением различных символов, обрабатываемых установленным обработчиком и стандартным обработчиком.
- **Шаг 3**. Также необходимо проверить размещение прерывания в памяти. Для этого запустите программу ЛР 3, которая отображает карту памяти в виде списка блоков МСВ. Полученные результаты поместите в отчет.
- **Шаг 4**. Запустите отлаженную программу еще раз и убедитесь, что программа определяет установленный обработчик прерываний. Полученные результаты поместите в отчет.
- **Шаг 5.** Запустите отлаженную программу с ключом выгрузки и убедитесь, что резидентный обработчик прерывания выгружен, то есть сообщения на экран не выводятся, а память, занятая резидентом освобождена. Для этого также следует запустить программу ЛР 3. Полученные результаты поместите в отчет.
  - Шаг 6. Ответьте на контрольные вопросы.

# Ход работы

- **Шаг 1**. Был написан и отлажен программный модуль типа .EXE, который выполняет, данные в задании функции.
- **Шаг 2**. Была запущена программа Lab5.exe. Видно, что обработчик прерываний работает успешно. Прерывание меня символы 'D', 'W', 'H' на "!", "\$", "#" соответственно.

```
C:\>LAB5.EXE
User interrupt has loaded.
C:\>!$g_
```

Рис. 1: Демонстрация работы резидентного обработчика прерываний.

Шаг 3. Было проверено размещение прерывания в памяти.

```
Maria DOSBox 0.74-3, Cpu speed:
                              3000 cycles, Frameskip 0, Progra...
                                                                               X
C:\>EXEZBIN LAB3.EXE LAB3.COM
C:\>LAB3.COM
Available memory (b):648912
Expanded memory (Kb): 15420
MCB:Address:016F
                   Address PSP:0008
                                        Size:
                                                        SC/SD:
CB:Address:0171
                                                         SC/SD:
                   Address PSP:0000
                                        Size:
                                                  64
CB:Address:0176
                                                         SC/SD:
                   Address PSP:0040
                                        Size:
                                                 256
CB:Address:0187
                   Address PSP:0192
                                        Size:
                                                 144
                                                         SC/SD:
1CB:Address:0191
                   Address PSP:0192
                                        Size: 648912
                                                        SC/SD:LAB3
C:\>LAB5.EXE
User interrupt has loaded.
C:\>LAB3.COM
Available memory (b):643696
Expanded memory (Kb): 15420
MCB:Address:016F
                   Address PSP:0008
                                                  16
                                                         SC/SD:
                                        Size:
                   Address PSP:0000
MCB:Address:0171
                                        Size:
                                                         SC/SD:
                                                  64
MCB:Address:0176
                   Address PSP:0040
                                        Size:
                                                 256
                                                         SC/SD:
MCB:Address:0187
                                                         SC/SD:
                   Address PSP:0192
                                        Size:
                                                 144
                                                5040
1CB:Address:0191
                                                         SC/SD:LAB5
                   Address PSP:0192
                                        Size:
1CB:Address:02CD
                   Address PSP:02D8
                                        Size:
                                                5144
                                                         SC/SD:
1CB:Address:02D7
                   Address PSP:02D8
                                        Size: 643696
                                                         SC/SD:LAB3
```

Рис. 2: Проверка размещения резидентного обработчика в памяти.

**Шаг 4.** Программа была повторно запущена, чтобы удостовериться, что программа определяет установленный обработчик прерываний.

```
C:\>LAB5.EXE
User interrupt already loaded.
```

Рис. 3: Проверка на то, что программа определяет установленный обработчик прерываний.

**Шаг 5.** Программа была запущена с ключом выгрузки /un для того, чтобы убедиться, что резидентный обработчик прерывания выгружен и память, занятая резидентом, освобождена.

```
BOSBox 0.74-3, Cpu speed:
                                                                              X
                             3000 cycles, Frameskip 0, Progra...
C:\>LAB3.COM
Available memory (b):643696
Expanded memory (Kb): 15420
MCB:Address:016F
                   Address PSP:0008
                                                       SC/SD:
                                       Size:
                                                 16
MCB:Address:0171
                   Address PSP:0000
                                       Size:
                                                 64
                                                       SC/SD:
MCB:Address:0176
                   Address PSP:0040
                                       Size:
                                                256
                                                       SC/SD:
CB:Address:0187
                   Address PSP:0192
                                       Size:
                                                144
                                                        SC/SD:
CB:Address:0191
                                               5040
                                                        SC/SD:LAB5
                   Address PSP:0192
                                       Size:
1CB:Address:02CD
                                               5144
                                                        SC/SD:
                   Address PSP:02D8
                                       Size:
CB:Address:02D7
                   Address PSP:02D8
                                       Size: 643696
                                                       SC/SD:LAB3
C:N>LAB5.EXE
User interrupt already loaded.
C:\>LAB5.EXE /un
User interrupt has unloaded.
C:\>LAB3.COM
Available memory (b):648912
Expanded memory (Kb): 15420
MCB:Address:016F
                   Address PSP:0008
                                                       SC/SD:
                                       Size:
                                                 16
MCB:Address:0171
                   Address PSP:0000
                                       Size:
                                                 64
                                                       SC/SD:
MCB:Address:0176
                                                       SC/SD:
                   Address PSP:0040
                                       Size:
                                                256
CB:Address:0187
                   Address PSP:0192
                                                        SC/SD:
                                       Size:
                                                144
1CB:Address:0191
                                                       SC/SD:LAB3
                   Address PSP:0192
                                       Size: 648912
C:\>
```

Рис. 4: Демонстрация того, что выгрузка резидентного обработчика прерываний происходит успешно.

# Ответы на контрольные вопросы

- 1. Какого типа прерывания использовались в работе? Использовались следующие прерывания:
- 09h и 16h аппаратное прерывание
- 21h программное прерывание.
- 2. Чем отличается скан-код от кода ASCII?

Скан-код – это уникальное число, однозначно определяющее нажатую клавишу, в то время как ASCII – это код символа из таблицы ASCII.

# Выводы.

Исследованы возможности встраивания пользовательского обработчика прерываний в стандартный обработчик от клавиатуры.

# ПРИЛОЖЕНИЕ А ИСХОДНЫЙ КОД ПРОГРАММЫ

## Lab5.asm:

```
ASTACK SEGMENT STACK
        DW 256 DUP(?)
ASTACK ENDS
DATA SEGMENT
     IS LOAD DB 0
     IS UNLOAD DB 0
     STRING LOAD DB "USER INTERRUPT HAS LOADED.$"
     STRING LOADED DB "USER INTERRUPT ALREADY LOADED.$"
     STRING_UNLOAD DB "USER INTERRUPT HAS UNLOADED.$"
     STRING NOT LOADED DB "USER INTERRUPT IS NOT LOADED.$"
DATA ENDS
CODE SEGMENT
  ASSUME CS:CODE, DS:DATA, SS:ASTACK
WRITESTRING PROC NEAR
     PUSH AX
     MOV AH, 09H
     INT 21H
     POP AX
     RET
WRITESTRING ENDP
INTERRUPT PROC FAR
     JMP INTER_START
KEEP DATA:
     KEEP IP DW 0
     KEEP CS DW 0
     KEEP PSP DW 0
     KEEP AX DW 0
     KEEP_SS DW 0
     KEEP SP DW 0
     INTERRUPT STACK DW 256 DUP(0)
     KEY DB 0
```

#### SIGN DW 1234H

```
INTER START:
     MOV KEEP_AX, AX
     MOV KEEP_SP, SP
     MOV KEEP_SS, SS
     MOV AX, SEG INTERRUPT STACK
     MOV SS, AX
     MOV AX, OFFSET INTERRUPT STACK
     ADD AX, 256
     MOV SP, AX
     PUSH AX
     PUSH BX
     PUSH CX
     PUSH DX
     PUSH SI
     PUSH ES
     PUSH DS
     MOV AX, SEG KEY
     MOV DS, AX
     IN AL, 60H
     CMP AL, 20H
     JE KEY D
     CMP AL, 11H
     JE KEY W
     CMP AL, 23H
     JE KEY H
     PUSHF
     CALL DWORD PTR CS:KEEP_IP
     JMP INTER_END
KEY_D:
     MOV KEY, '!'
     JMP NEXT
KEY W:
     MOV KEY, '$'
    JMP NEXT
```

KEY H:

```
MOV KEY, '#'
```

#### NEXT:

IN AL, 61H

MOV AH, AL

OR AL, 80H

OUT 61H, AL

XCHG AL, AL

OUT 61H, AL

MOV AL, 20H

OUT 20H, AL

#### PRINT KEY:

MOV AH, 05H

MOV CL, KEY

MOV CH, 00H

INT 16H

OR AL, AL

JZ INTER END

MOV AX, 0040H

MOV ES, AX

MOV AX, ES:[1AH]

MOV ES:[1CH], AX

JMP PRINT KEY

#### INTER END:

POP DS

POP ES

POP SI

POP DX

POP CX

POP BX

POP AX

MOV SP, KEEP\_SP

MOV AX, KEEP\_SS

MOV SS, AX

MOV AX, KEEP\_AX

MOV AL, 20H

OUT 20H, AL

IRET

#### INTERRUPT ENDP

```
END_ITTER:
CHECK LOAD PROC NEAR
     PUSH AX
     PUSH BX
     PUSH SI
     MOV AH, 35H
     MOV AL, 09H
     INT 21H
     MOV SI, OFFSET SIGN
     SUB SI, OFFSET INTERRUPT
     MOV AX, ES:[BX + SI]
     CMP AX, SIGN
     JNE END LOAD
     MOV IS_LOAD, 1
END_LOAD:
     POP SI
     POP BX
     POP AX
     RET
CHECK_LOAD ENDP
CHECK_UNLOAD PROC NEAR
     PUSH AX
     PUSH ES
     MOV AX, KEEP_PSP
     MOV ES, AX
     CMP BYTE PTR ES:[82H], '/'
     JNE END_CHECK
     CMP BYTE PTR ES:[83H], 'U'
     JNE END CHECK
     CMP BYTE PTR ES:[84H], 'N'
     JNE END_CHECK
```

```
MOV IS UNLOAD, 1
END CHECK:
     POP ES
     POP AX
     RET
CHECK UNLOAD ENDP
INTERRUPT LOAD PROC NEAR
     PUSH AX
     PUSH BX
     PUSH CX
     PUSH DX
     PUSH DS
     PUSH ES
     MOV AH, 35H
     MOV AL, 09H
     INT 21H
     MOV KEEP_CS, ES
     MOV KEEP_IP, BX
     MOV AX, SEG INTERRUPT
     MOV DX, OFFSET INTERRUPT
     MOV DS, AX
     MOV AH, 25H
     MOV AL, 09H
     INT 21H
     POP DS
     MOV DX, OFFSET END_ITTER
     MOV CL, 4H
     SHR DX, CL
     ADD DX, 10FH
     INC DX
     XOR AX, AX
     MOV AH, 31H
```

INT 21H

```
POP ES
```

POP DX

POP CX

POP BX

POP AX

RET

INTERRUPT LOAD ENDP

## INTERRUPT UNLOAD PROC NEAR

CLI

PUSH AX

PUSH BX

PUSH DX

PUSH DS

PUSH ES

PUSH SI

MOV AH, 35H

MOV AL, 09H

INT 21H

MOV SI, OFFSET KEEP\_IP

SUB SI, OFFSET INTERRUPT

MOV DX, ES:[BX+SI]

MOV AX, ES:[BX+SI+2]

PUSH DS

MOV DS, AX

MOV AH, 25H

MOV AL, 09H

INT 21H

POP DS

MOV AX, ES:[BX+SI+4]

MOV ES, AX

PUSH ES

MOV AX, ES:[2CH]

MOV ES, AX

MOV AH, 49H

INT 21H

```
POP ES
```

MOV AH, 49H

INT 21H

STI

POP SI

POP ES

POP DS

POP DX

POP BX

POP AX

RET

INTERRUPT UNLOAD ENDP

BEGIN PROC

PUSH DS

XOR AX, AX

PUSH AX

MOV AX, DATA

MOV DS, AX

MOV KEEP PSP, ES

CALL CHECK\_LOAD

CALL CHECK\_UNLOAD

CMP IS\_UNLOAD, 1

JE UNLOAD

MOV AL, IS\_LOAD

CMP AL, 1

JNE LOAD

MOV DX, OFFSET STRING\_LOADED

CALL WRITESTRING

JMP FINISH

LOAD:

MOV DX, OFFSET STRING\_LOAD

CALL WRITESTRING

CALL INTERRUPT LOAD

## JMP FINISH

#### UNLOAD:

CMP IS\_LOAD, 1

JNE NOT\_LOADED

MOV DX, OFFSET STRING\_UNLOAD

CALL WRITESTRING

CALL INTERRUPT\_UNLOAD

JMP FINISH

## NOT\_LOADED:

MOV DX, OFFSET STRING NOT LOADED

CALL WRITESTRING

#### FINISH:

XOR AL, AL

MOV AH, 4CH

INT 21H

BEGIN ENDP

CODE ENDS

END BEGIN