


Instalar Arduino IDE no Linux



Fonte para Download: <https://www.arduino.cc/en/software/>

Baixar a versão com extensão AppImage, é como uma versão *portable*, ou seja, sem instalação

Linux AppImage (64-bit X86-64)

Sugestão: crie uma pasta dentro de *home* (Pasta Pessoal), se não existir, chamada *Aplicativos*, dentro dela crie outra pasta chamada *ArduinoIDE*, mova o AppImage para esta pasta

Criar pelo terminal:

```
mkdir Aplicativos
```

Abra o terminal

Atualize os pacotes:

```
sudo apt update
```

Instale o libfuse2:

```
sudo apt install libfuse2
```

Acesse a pasta na qual o AppImage está:

```
cd /home/seu-usuario/Aplicativos/ArduinoIDE
```

Habilite permissão de execução para o arquivo:

```
chmod +x arduino-ide_2.3.10_Linux_64bit.AppImage
```

Substitua `arduino-ide_2.3.10_Linux_64bit.AppImage` pelo nome do arquivo baixado

Habilite permissão de USB:

```
sudo usermod -a -G dialout $USER
```

Isso provavelmente não criará um ícone de aplicativo no menu, então você terá que acessar a pasta na qual está o AppImage para executar.

O passo a seguir criará um ícone no menu (verifique se não há ícone)

Baixe um png do Arduino IDE

Fonte usada: <https://share.google/S1lBeaiAqZvVzlOOj>

Na pasta *ArduinoIDE* crie uma pasta *icon* e coloque a imagem baixada

No terminal crie um iniciador:

```
nano ~/.local/share/applications/arduino-ide.desktop
```

Adicione o seguinte script:

```
[Desktop Entry]
```

```
Version=1.0
```

```
Type=Application
```

```
Name=Arduino IDE
```

```
Comment=Arduino IDE
```

```
Exec=/home/seu-usuario/Aplicativos/ArduinoIDE/arduino-ide_2.3.10_Linux_64bit.AppImage --no-sandbox
```

```
Icon=/home/seu-usuario/Aplicativos/ArduinoIDE/icon/arduino-ide.png
```

```
Terminal=false
```

```
Categories=Development;
```

```
StartupNotify=true
```

Salve o arquivo:

Ctrl+O

Enter

Ctrl+X

Faça logout ou reinicie a máquina. Em seguida teste se o ícone aparece e se o aplicativo inicia a partir do menu de aplicativos

Outras configurações de sua preferência (pasta para salvar projetos, cores e linguagem) podem ser definidas nas configurações no aplicativo