МИНОБРНАУКИ РОССИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА) Кафедра МОЭВМ

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №5

по дисциплине «Операционные системы»

Тема: Сопряжение стандартного и пользовательского обработчиков прерываний

Студент гр. 9382	 Субботин М.О
Преподаватель	Ефремов М.А.

Санкт-Петербург

2021

Цель работы.

Исследование возможности встраивания пользовательского обработчика прерываний в стандартный обработчик от клавиатуры. Пользовательский обработчик прерывания получает управление по прерыванию (int 09h) при нажатии клавиши на клавиатуре. Он обрабатывает скан-код и осуществляет определенные действия, если скан-код совпадает с определенными кодами, которые он должен обрабатывать. Если скан-код не совпадает с этими кодами, то управление передается стандартному прерыванию.

Задание.

Шаг 1. Для выполнения лабораторной работы необходимо написать и отладить программный модуль типа **.EXE**, который выполняет следующие функции:

- 1) Проверяет, установлено ли пользовательское прерывание с вектором 09h.
- 2) Устанавливает резидентную функцию для обработки прерывания и настраивает вектор прерываний, если прерывание не установлено, и осуществляется выход по функции 4Ch прерывания int 21h.
- 3) Если прерывание установлено, то выводится соответствующее сообщение и осуществляется выход по функции 4Ch прерывания int 21h.

Выгрузка прерывания по соответствующему значению параметра в командной строке /un. Выгрузка прерывания состоит в восстановлении стандартного вектора прерываний и освобождении памяти, занимаемой резидентом. Затем осуществляется выход по функции 4Ch прерывания int 21h.

Для того, чтобы проверить установку прерывания, можно поступить следующим образом. Прочитать адрес, записанный в векторе прерывания. Предположим, что этот адрес указывает на точку входа в установленный резидент. На определенном, известном смещении в теле резидента располагается сигнатура, некоторый код, который идентифицирует резидент. Сравнив известное значение сигнатуры с реальным кодом, находящимся в резиденте, можно определить, установлен ли резидент. Если значения совпадают, то резидент установлен. Длину кода сигнатуры должна быть достаточной, чтобы сделать случайное совпадение маловероятным.

Программа должна содержать код устанавливаемого прерывания в виде удаленной процедуры. Этот код будет работать после установки при возникновении прерывания. Он должен выполнять следующие функции:

- 1) Сохранить значения регистров в стеке при входе и восстановить их при выходе.
 - 2) При выполнении тела процедуры анализируется скан-код.
 - 3) Если этот код совпадает с одним из заданных, то требуемый код записывается в буфер клавиатуры.
 - 4) Если этот код не совпадает ни с одним из заданных, то осуществляется передача управления стандартному обработчику прерывания.
 - **Шаг 2.** Запустите отлаженную программу и убедитесь, что резидентный обработчик прерывания 09h установлен. Работа прерывания проверяется введением различных символов, обрабатываемых установленным обработчиком и стандартным обработчиком.
 - **Шаг 3.** Также необходимо проверить размещение прерывания в памяти. Для этого запустите программу ЛР 3, которая отображает карту памяти в виде списка блоков МСВ. Полученные результаты поместите в отчет.
 - **Шаг 4.** Запустите отлаженную программу еще раз и убедитесь, что программа определяет установленный обработчик прерываний. Полученные результаты поместите в отчет.
 - **Шаг 5.** Запустите отлаженную программу с ключом выгрузки и убедитесь, что резидентный обработчик прерывания выгружен, то есть сообщения на экран не выводятся, а память, занятая резидентом освобождена. Для этого также следует запустить программу ЛР 3. Полученные результаты поместите в отчет.
 - **Шаг 6.** Ответьте на контрольные вопросы.

Ход выполнения:

Прерывание по нажатию кнопки f1 выводит символ "+":

D:\LAB5>lab5.exe Interruption just loaded D:\LAB5>+++asd+++

Состояние памяти после загрузки прерывания:

PSP address: 0008Size of peace in bytes: 16 Sequence of chars: PSP address: 0000Size of peace in bytes: 64 Sequence of chars: PSP address: 0040 Size of peace in bytes: 256 Sequence of chars: PSP address: 0192 Size of peace in bytes: 144 Seguence of chars: PSP address: 0192 Size of peace in bytes: 944 Sequence of chars: LAB5 PSP address: 01D8Size of peace in bytes: 144 Sequence of chars: PSP address: 01D8 Size of peace in bytes: 880 Seguence of chars: LAB3 2 PSP address: 0000 Size of peace in bytes: 646896 Sequence of chars: D:\LAB5>

Выгрузка прерывания:

D:\LAB5>lab5.exe /un Interruption just unloaded D:\LAB5> Состояние памяти после выгрузки прерывания:

```
D:\LAB5>lab3_2.com
Size of accessible memory: 648912 byte
Size of extended memory: 245760 byte
PSP address: 0008
Size of peace in bytes: 16
Sequence of chars:
PSP address: 0000
Size of peace in bytes: 64
Sequence of chars:
PSP address: 0040
Size of peace in bytes: 256
Sequence of chars:
PSP address: 0192
Size of peace in bytes: 144
Sequence of chars:
PSP address: 0192
Size of peace in bytes: 880
Sequence of chars: LAB3_2
PSP address: 0000
Size of peace in bytes: 648016
Sequence of chars: δΓ1▼^Z
```

Как видно, прерывание корректно отрабатывает, загружается и выгружается из памяти.

Ответы на контрольные вопросы.

1. Какого типа прерывания использовались в работе?

В работе использовались прерывания функции DOS (21h) и прерывания функции BIOS.

2. Чем отличается скан код от кода ASCII?

Скан-код – это код, который присвоен конкретной клавише, с помощью этого кода драйвер клавиатуры распознает какая клавиша была нажата.

ASCII код – это уникальный код для каждого символа.

Т.е. скан код характеризует клавишу, а код ASCII – символ.

Выводы.

Была исследована возможность встраивания пользовательского обработчика прерываний в стандартный обработчик от клавиатуры.

ПРИЛОЖЕНИЕ А КОД ПРОГРАММЫ

Lab5.asm:

CODE SEGMENT
ASSUME SS:ASTACK, DS:DATA, CS:CODE

CUSTOM_INTERRUPTION PROC FAR
JMP START_CUSTOM_INTERRUPTION
INTERRUPTION_DATA:
KEEP_IP DW 0
KEEP_CS DW 0
PSP DW 0
KEEP_AX DW 0
KEEP_SS DW 0
KEEP_SP DW 0
INTERRUPTION_INDEX DW 1234H
INTER_KEY DB 3BH
INTERRUPTION_STACK DW 100H DUP (?)

START CUSTOM INTERRUPTION:

MOV KEEP_SS,SS MOV KEEP_SP,SP MOV KEEP AX,AX

MOV AX, SEG INTERRUPTION_STACK MOV SS,AX MOV SP, OFFSET INTERRUPTION_STACK ADD SP, 200H

PUSH AX

PUSH BX

PUSH CX

PUSH DX

PUSH SI

PUSH DS

PUSH BP

PUSH ES

MOV AX, SEG INTERRUPTION_DATA

MOV DS, AX

IN AL, 60H CMP AL, INTER_KEY JE DO_JOB PUSHF CALL DWORD PTR CS:KEEP_IP JMP STR END

DO JOB:

PUSH AX IN AL, 61H MOV AH, AL

OR AL, 80H OUT 61H, AL

XCHG AH, AL OUT 61H, AL

MOV AL, 20H OUT 20H, AL

POP AX

WRITE_INTERRUPTION:

MOV AH, 05H MOV CL, '+' XOR CH, CH INT 16H OR AL,AL JNZ DO_SKIP JMP STR END

DO SKIP:

MOV AX, 0040H MOV ES,AX MOV AX, ES:[1AH] MOV ES:[1CH], AX JMP WRITE INTERRUPTION

STR END:

POP ES POP BP

POP DS POP SI POP DX POP CX POP BX POP AX MOV SP, KEEP SP MOV AX, KEEP SS MOV SS, AX MOV AX, KEEP_AX MOV AL, 20H OUT 20H, AL **IRET** INTERRUPTION ENDED: **CUSTOM INTERRUPTION ENDP** WRITE STRING PROC NEAR **PUSH AX** MOV AH,09H INT 21H POP AX **RET** WRITE STRING ENDP LOAD FLAG PROC NEAR **PUSH AX PUSH ES** MOV AX, PSP MOV ES, AX CMP BYTE PTR ES:[82H], '/' JNE LOAD FLAG END CMP BYTE PTR ES:[83H], 'U' JNE LOAD FLAG END CMP BYTE PTR ES:[84H], 'N' JNE LOAD FLAG END MOV FLAG, 1

LOAD_FLAG_END:
POP ES
POP AX
RET

LOAD FLAG ENDP

IS_LOADED PROC NEAR PUSH AX PUSH SI

;BY 35H GETTING INTERRUPTION'S ADDRESS MOV AH,35H ;09H -- NUMBER OF INTERRUPTION MOV AL,09H INT 21H

MOV SI, OFFSET INTERRUPTION_INDEX SUB SI, OFFSET CUSTOM_INTERRUPTION MOV DX,ES:[BX+SI] CMP DX, 1234H JNE IS_LOADED_END MOV FLAG_LOAD, 1

IS_LOADED_END:

POP SI
POP AX
RET
IS_LOADED ENDP

LOAD INTERRUPTION PROC NEAR

PUSH AX
PUSH BX
PUSH ES
PUSH DX
PUSH CX

MOV AH,35H MOV AL,09H INT 21H MOV KEEP_CS,ES MOV KEEP IP,BX

PUSH DS MOV DX, OFFSET CUSTOM_INTERRUPTION MOV AX, SEG CUSTOM_INTERRUPTION MOV DS, AX

```
MOV AH, 25H
    MOV AL, 09H
    INT 21H
    POP DS
    MOV DX, OFFSET INTERRUPTION ENDED
  ADD DX, 10FH
    MOV CL, 4
    SHR DX, CL
    INC DX
  XOR AX, AX
  MOV AH, 31H
  INT 21H
  POP CX
    POP DX
  POP ES
  POP BX
    POP AX
    RET
LOAD INTERRUPTION ENDP
UNLOAD INTERRUPTION PROC
  CLI
    PUSH AX
  PUSH BX
  PUSH DX
  PUSH ES
    PUSH SI
    MOV AH,35H
      MOV AL,09H
      INT 21H
    MOV SI, OFFSET KEEP IP
     SUB SI, OFFSET CUSTOM_INTERRUPTION
      MOV DX,ES:[BX+SI]
     MOV AX,ES:[BX+SI+2]
  PUSH DS
    MOV DS,AX
    MOV AH,25H
    MOV AL,09H
```

```
INT 21H
    POP DS
    MOV ES,ES:[BX+SI+4]
  PUSH ES
    MOV ES, ES:[2CH]
  MOV AH, 49H
  INT 21H
  POP ES
  MOV AH, 49H
  INT 21H
    POP SI
  POP ES
  POP DX
  POP BX
    POP AX
  STI
    RET
UNLOAD INTERRUPTION ENDP
MAIN
      PROC
  MOV AX, DATA
  MOV DS, AX
  MOV PSP, ES
  CALL IS LOADED
  CALL LOAD FLAG
  CMP FLAG, 1
  JE UNLOAD
  CMP FLAG LOAD, 0
  JE LOAD
  LEA DX, INTERRUPTION ALREADY LOADED SEQ
  CALL WRITE STRING
  JMP END MAIN
UNLOAD:
  CMP FLAG LOAD, 0
  JE NOT EXIST
  CALL UNLOAD INTERRUPTION
  LEA DX, INTERRUPTION UNLOADED SEQ
  CALL WRITE STRING
  JMP END MAIN
NOT EXIST:
```

LEA DX, INTERRUPTION_NOT_LOADED_SEQ CALL WRITE_STRING CALL END_MAIN

LOAD:

LEA DX, INTERRUPTION_JUST_LOADED_SEQ CALL WRITE_STRING CALL LOAD INTERRUPTION

END MAIN:

XOR AL, AL MOV AH, 4CH INT 21H

MAIN ENDP

CODE ENDS

ASTACK SEGMENT STACK DW 100 DUP(?) ASTACK ENDS

DATA SEGMENT

FLAG_LOAD DB 0 FLAG DB 0

INTERRUPTION_JUST_LOADED_SEQ DB 'INTERRUPTION JUST LOADED', 0AH, 0DH,'\$'

INTERRUPTION_UNLOADED_SEQ DB 'INTERRUPTION JUST UNLOADED', 0AH, 0DH,'\$'

INTERRUPTION_NOT_LOADED_SEQ DB 'INTERRUPTION ISNT LOADED', 0AH, 0DH,'\$'

INTERRUPTION_ALREADY_LOADED_SEQ DB 'INTERRUPTION IS ALREADY LOADED', 0AH, 0DH,'\$'

DATA ENDS END MAIN