# МИНОБРНАУКИ РОССИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА) Кафедра МОЭВМ

#### ОТЧЕТ

# по лабораторной работе №5

# по дисциплине «Операционные системы»

**Тема:** Сопряжение стандартного и пользовательского обработчиков прерываний

Студент гр. 9382	 Субботин М.О
Преподаватель	Ефремов М.А.

Санкт-Петербург

2021

#### Цель работы.

Исследование возможности встраивания пользовательского обработчика прерываний в стандартный обработчик от клавиатуры. Пользовательский обработчик прерывания получает управление по прерыванию (int 09h) при нажатии клавиши на клавиатуре. Он обрабатывает скан-код и осуществляет определенные действия, если скан-код совпадает с определенными кодами, которые он должен обрабатывать. Если скан-код не совпадает с этими кодами, то управление передается стандартному прерыванию.

#### Задание.

**Шаг 1.** Для выполнения лабораторной работы необходимо написать и отладить программный модуль типа **.EXE**, который выполняет следующие функции:

- 1) Проверяет, установлено ли пользовательское прерывание с вектором 09h.
- 2) Устанавливает резидентную функцию для обработки прерывания и настраивает вектор прерываний, если прерывание не установлено, и осуществляется выход по функции 4Ch прерывания int 21h.
- 3) Если прерывание установлено, то выводится соответствующее сообщение и осуществляется выход по функции 4Ch прерывания int 21h.

Выгрузка прерывания по соответствующему значению параметра в командной строке /un. Выгрузка прерывания состоит в восстановлении стандартного вектора прерываний и освобождении памяти, занимаемой резидентом. Затем осуществляется выход по функции 4Ch прерывания int 21h.

Для того, чтобы проверить установку прерывания, можно поступить следующим образом. Прочитать адрес, записанный в векторе прерывания. Предположим, что этот адрес указывает на точку входа в установленный резидент. На определенном, известном смещении в теле резидента располагается сигнатура, некоторый код, который идентифицирует резидент. Сравнив известное значение сигнатуры с реальным кодом, находящимся в резиденте, можно определить, установлен ли резидент. Если значения совпадают, то резидент установлен. Длину кода сигнатуры должна быть достаточной, чтобы сделать случайное совпадение маловероятным.

Программа должна содержать код устанавливаемого прерывания в виде удаленной процедуры. Этот код будет работать после установки при возникновении прерывания. Он должен выполнять следующие функции:

- 1) Сохранить значения регистров в стеке при входе и восстановить их при выходе.
  - 2) При выполнении тела процедуры анализируется скан-код.
  - 3) Если этот код совпадает с одним из заданных, то требуемый код записывается в буфер клавиатуры.
  - 4) Если этот код не совпадает ни с одним из заданных, то осуществляется передача управления стандартному обработчику прерывания.
  - **Шаг 2.** Запустите отлаженную программу и убедитесь, что резидентный обработчик прерывания 09h установлен. Работа прерывания проверяется введением различных символов, обрабатываемых установленным обработчиком и стандартным обработчиком.
  - **Шаг 3.** Также необходимо проверить размещение прерывания в памяти. Для этого запустите программу ЛР 3, которая отображает карту памяти в виде списка блоков МСВ. Полученные результаты поместите в отчет.
  - **Шаг 4.** Запустите отлаженную программу еще раз и убедитесь, что программа определяет установленный обработчик прерываний. Полученные результаты поместите в отчет.
  - **Шаг 5.** Запустите отлаженную программу с ключом выгрузки и убедитесь, что резидентный обработчик прерывания выгружен, то есть сообщения на экран не выводятся, а память, занятая резидентом освобождена. Для этого также следует запустить программу ЛР 3. Полученные результаты поместите в отчет.
  - Шаг 6. Ответьте на контрольные вопросы.

#### Ход выполнения:

Прерывание по нажатию кнопки f2 выводит последовательно символы из сообщения:

# D:\LAB5>lab5.exe Interruption just loaded

D:\LAB5>GOOD J

#### Состояние памяти после загрузки прерывания:

PSP address: 0008 Size of peace in bytes: 16 Sequence of chars: PSP address: 0000 Size of peace in bytes: 64 Sequence of chars: PSP address: 0040 Size of peace in bytes: 256 Sequence of chars: PSP address: 0192 Size of peace in bytes: 144 Sequence of chars: PSP address: 0192 Size of peace in bytes: 816 Sequence of chars: LAB5 PSP address: 01D0 Size of peace in bytes: 144 Sequence of chars: PSP address: 01D0 Size of peace in bytes: 880 Sequence of chars: LAB3\_2 PSP address: 0000 Size of peace in bytes: 647024 Sequence of chars: 9W‡t3í\> D:\LAB5>

#### Выгрузка прерывания:

```
D:\LAB5>lab5.exe /un
Interruption just unloaded
```

Состояние памяти после выгрузки прерывания:

```
D:NLAB5>lab3_2.com
Size of accessible memory: 648912
Size of extended memory: 245760 byte
PSP address: 0008
Size of peace in bytes: 16
Sequence of chars:
PSP address: 0000
Size of peace in bytes: 64
Seguence of chars:
PSP address: 0040
Size of peace in bytes: 256
Seguence of chars:
PSP address: 0192
Size of peace in bytes: 144
Seguence of chars:
PSP address: 0192
Size of peace in bytes: 880
Sequence of chars: LAB3_2
PSP address: 0000
Size of peace in bytes: 648016
Sequence of chars: 🐵 D:\L
```

Как видно, прерывание корректно отрабатывает, загружается и выгружается из памяти.

# Ответы на контрольные вопросы.

#### 1. Какого типа прерывания использовались в работе?

В работе использовались прерывания функции DOS (21h) и прерывания функции BIOS.

# 2. Чем отличается скан код от кода ASCII?

Скан-код – это код, который присвоен конкретной клавише, с помощью этого кода драйвер клавиатуры распознает какая клавиша была нажата.

ASCII код – это уникальный код для каждого символа.

Т.е. скан код характеризует клавишу, а код ASCII – символ.

# Выводы.

Была исследована возможность встраивания пользовательского обработчика прерываний в стандартный обработчик от клавиатуры.

# ПРИЛОЖЕНИЕ А КОД ПРОГРАММЫ

#### Lab5.asm:

CODE SEGMENT
ASSUME CS:CODE, DS:DATA, SS:ASTACK

CUSTOM\_INTERRUPTION PROC FAR
JMP START CUSTOM INTERRUPTION

PSP DW ? KEEP\_IP DW 0 KEEP CS DW 0

INTERRUPTION\_INDEX DW 1234H INTERRUPTION STR DB 'GOOD JOB! \$'

KEEP\_SS DW? KEEP\_SP DW? KEEP AX DW?

INTER\_KEY DB 3CH INDEX\_STR DB 0

INTERRUPTION\_STACK DW 200 DUP (?) END\_STACK DW ?

START\_CUSTOM\_INTERRUPTION:

MOV KEEP\_SS,SS MOV KEEP\_SP,SP MOV KEEP\_AX,AX

MOV AX,CS MOV SS,AX MOV SP, OFFSET END STACK

PUSH BX PUSH CX PUSH DX IN AL, 60H CMP AL, INTER\_KEY JE DO\_JOB CALL DWORD PTR CS:KEEP\_IP JMP ITERATION END

# DO JOB:

IN AL, 61H MOV AH, AL

OR AL, 80H OUT 61H, AL

XCHG AH, AL OUT 61H, AL

MOV AL, 20H OUT 20H, AL

XOR BX, BX MOV BL, INDEX STR

#### WRITE INTERRUPTION:

MOV AH, 05H

MOV CL, INTERRUPTION STR[BX]

CMP CL, '\$'

JE STR END

MOV CH, 00H

INT 16H

OR AL, AL

JNZ DO SKIP

INC BL

MOV INDEX STR, BL

JMP ITERATION END

#### DO SKIP:

MOV AX, 0C00H

INT 21H

JMP WRITE\_INTERRUPTION

#### STR END:

MOV INDEX STR, 0

ITERATION END:

POP DX POP CX POP BX MOV AX, KEEP\_SS MOV SS, AX MOV AX, KEEP\_AX MOV SP, KEEP\_SP

**IRET** 

INTERRUPTION\_ENDED: CUSTOM INTERRUPTION ENDP

WRITE\_STRING PROC NEAR
PUSH AX
MOV AH,09H
INT 21H
POP AX
RET
WRITE\_STRING ENDP

LOAD\_FLAG PROC NEAR PUSH AX

> MOV PSP,ES MOV AL,ES:[81H+1] CMP AL,'/' JNE LOAD\_FLAG\_END

> MOV AL,ES:[81H+2] CMP AL,'U' JNE LOAD\_FLAG\_END

> MOV AL,ES:[81H+3] CMP AL,'N' JNE LOAD FLAG END

MOV FLAG,1H

LOAD\_FLAG\_END:
POP AX
RET
LOAD FLAG ENDP

# IS\_LOADED PROC NEAR PUSH AX PUSH SI

# ;BY 35H GETTING INTERRUPTION'S ADDRESS MOV AH,35H ;1CH -- NUMBER OF INTERRUPTION MOV AL,1CH INT 21H

MOV SI, OFFSET INTERRUPTION\_INDEX SUB SI, OFFSET CUSTOM\_INTERRUPTION MOV DX,ES:[BX+SI] CMP DX, 1234H JNE IS\_LOADED\_END MOV FLAG LOAD,1H

#### IS LOADED END:

POP SI POP AX RET

IS\_LOADED ENDP

# LOAD\_INTERRUPTION PROC NEAR PUSH AX PUSH DX

;CHECKING IF INTERRUPTION IS ALREADY LOADED CALL IS\_LOADED CMP FLAG\_LOAD,1H JE CUSTOM\_ALREADY\_LOADED JMP STARTING TO LOAD

#### CUSTOM ALREADY LOADED:

LEA DX, INTERRUPTION\_ALREADY\_LOADED\_SEQ CALL WRITE\_STRING JMP END\_LOADED

# STARTING\_TO\_LOAD: MOV AH,35H MOV AL,1CH INT 21H

MOV KEEP\_CS,ES MOV KEEP IP,BX

**PUSH DS** 

LEA DX, CUSTOM\_INTERRUPTION

MOV AX, SEG CUSTOM\_INTERRUPTION

MOV DS,AX

MOV AH,25H

MOV AL,1CH

INT 21H

POP DS

LEA DX, INTERRUPTION JUST LOADED SEQ

CALL WRITE STRING

LEA DX, INTERRUPTION ENDED

MOV CL,4H

SHR DX,CL

INC DX

MOV AX,CS

SUB AX, PSP

ADD DX,AX

XOR AX,AX

MOV AH,31H

INT 21H

# END LOADED:

POP DX

POP AX

**RET** 

LOAD INTERRUPTION ENDP

#### UNLOAD INTERRUPTION PROC NEAR

**PUSH AX** 

**PUSH SI** 

CALL IS LOADED

CMP FLAG LOAD,1H

JE START UNLOAD

LEA DX, INTERRUPTION NOT LOADED SEQ

CALL WRITE\_STRING

JMP UNLOAD END

```
START UNLOAD:
    CLI
    PUSH DS
    MOV AH,35H
     MOV AL,1CH
     INT 21H
    MOV SI, OFFSET KEEP IP
     SUB SI, OFFSET CUSTOM_INTERRUPTION
     MOV DX,ES:[BX+SI]
     MOV AX,ES:[BX+SI+2]
    MOV DS,AX
    MOV AH,25H
    MOV AL,1CH
    INT 21H
    POP DS
  STI
  LEA DX, INTERRUPTION UNLOADED SEQ
  CALL WRITE STRING
    MOV AX,ES:[BX+SI-2]
    MOV ES,AX
  MOV AX,ES:[2CH]
    PUSH ES
    MOV ES,AX
    MOV AH,49H
    INT 21H
    POP ES
    INT 21H
UNLOAD END:
    POP SI
    POP AX
    RET
UNLOAD INTERRUPTION ENDP
```

MAIN

PROC FAR

PUSH DS

XOR AX,AX

PUSH AX MOV AX,DATA MOV DS,AX

CALL LOAD\_FLAG
CMP FLAG, 1H
JE IF\_UNLOADED
CALL LOAD\_INTERRUPTION
JMP THE END

#### IF UNLOADED:

CALL UNLOAD INTERRUPTION

THE END:

MOV AH,4CH

INT 21H

MAIN ENDP

CODE ENDS

ASTACK SEGMENT STACK DW 200 DUP(?) ASTACK ENDS

DATA SEGMENT

FLAG\_LOAD DB 0 FLAG DB 0

INTERRUPTION\_JUST\_LOADED\_SEQ DB 'INTERRUPTION JUST LOADED', 0AH, 0DH,'\$'

INTERRUPTION\_UNLOADED\_SEQ DB 'INTERRUPTION JUST UNLOADED', 0AH, 0DH,'\$'

INTERRUPTION\_NOT\_LOADED\_SEQ DB 'INTERRUPTION ISNT LOADED', 0AH, 0DH,'\$'

INTERRUPTION\_ALREADY\_LOADED\_SEQ DB 'INTERRUPTION IS ALREADY LOADED', 0AH, 0DH,'\$'

DATA ENDS END MAIN