#### DATE: 07/06/2013

#### SARRAHV3.2:

## **CIRAD**



# Création de scénario de simulation

Centre
de coopération
internationale
en recherche
agronomique
pour le
développement
Cirad-Bios

TA -59/MTD Avenue Agropolis BP 5035 34398 Montpellier Cedex 5, France

téléphone : Tel: 33 (0)4 67 54 87 28 Secr. : 33 (0)4 67 54 87 42 Fax: 33 (0)4 67 54 87 00 http://www.cirad.fr

331 596 270 00040 RCS Paris B 331 596 270 Différents mode de gestion De scénarios de simulation

Aide memoire

Version préliminaire

Auteur : Couna Sylla Yaye & Christian Baron

# **Sommaire**

I.	DEFINITION D'UN SCENARIO :
П	ΙΜΡΟΚΤΔΤΙΟΝ ΕΤ ΕΧΡΟΚΤΔΤΙΟΝ ΔΙΙΤΟΜΔΤΙΟΙΙΕ

#### I. DEFINITION D'UN SCENARIO:

- 1. Un scénario de simulation regroupe :
  - Un Modèle X
  - Un site X
  - Une Parcelle X
  - Une Variété X
  - Une Itinéraire Technique X
  - La période de simulation : dates de début et de fin de simulation

## II. IMPORTATION ET EXPORTATION AUTOMATIQUE

- Importation: Pour définir des scénarios un ensemble de fichiers texte avec séparateur tabulation et des formats standardisés permettent de les manipuler aussi avec des tableurs. Ils ont une nomenclature spécifique en fonction des types de données permettant d'importer en une seule fois toute une série de fichiers.
- Exportation: Il est possible aussi d'exporter automatiquement toute la série de fichiers définissant les scénarios choisis en une seule fois, l'ensemble des fichiers exportés se trouvent alors dans le répertoire « .../DBEcosys/Export »

Nomenclature et description des fichiers regroupés par ensembles de données :

### DONNEES CLIMATIQUES

Nom fichier	Contenu
Meteorologie_XXX.txt	Données météorologiques journalières
Station_XXX.txt	Références géographique de la station de mesures
Pluviometrie_XXX.txt	Pluie journalière

## Cas particulier des données climatiques

- a. Attention doivent être continues (pas de valeur manquante) sur la période que l'on veut simuler.
- b. Pour l'importation Attention au format des dates et au séparateur décimal ils doivent correspondre à ce qui est définie sur votre ordinateur (panneau de configuration -> option régionale)

- c. Un outil de visualisation graphique (sous l'onglet « Données Climatiques ») est utile pour vérifier rapidement la cohérence des données (données absente en rouge ...)
- d. Corriger, si besoin, les aberrations

### - DONNEES OBSERVEES

Nom fichier	Contenu
ObsParcelle_XXX.txt	Données mesurées sur les parcelles
PersonalData_XXX.txt	Données calculées d'évapotranspiration, Eto calculé selon les réf. FAO 56 à partir des données météorologiques que vous avez importées (Cf outils de calcul automatique dans SARRAH) et/ou des données Etpimp que vous pouvez importer
Irrigation_XXX.txt	Les irrigations

## - CONDITIONS DE SIMULATIONS

Nom fichier	Contenu
Site_XXX.txt	Références de la station pluviométrique et de la station synoptique (météo) représentatif du climat pour le site d'étude
Parcelle_XXX.txt	Parcelle : définition de caractéristique comme la profondeur et de son type de sol
TypeSol_XXX.txt	Type de Sol : fait référence à sa texture et structure : type Argileux, argilo sableux
Variete_XXX.txt	Plante : série de paramètres spécifiques à la variété liés aux méthodes de calculs
ItineraireTechnique_XXX	Une description des pratiques agricoles prisent en compte par le modèle : date de semis, densité, irrigation

NB : selon la version du modèle utilisé les paramètres décrivant les conditions de simulations peuvent varier en nombre et en valeur.

#### SCENARIOS DE SIMULATIONS

Nom fichier	Contenu
Dossier_XXX.txt	Nom du dossier regroupant les scénarios de simulation
Simule_XXX.txt	Liste de scénarios de simulation :
	Modèle X Site X Parcelle X Variété X Itinéraire Technique X
	période de simulation (dates début et fin de simulation)

### 2. Importation automatique des données (scénarios)

- a. Copier les fichiers « txt » dans le dossier ou répertoire « .../DBEcosys/Import »
- b. Pour l'importation Attention au format des dates et au séparateur décimal ils doivent correspondre à ce qui est définie sur votre ordinateur, si cela ne correspond pas le plus simple est de les modifier juste pour cette étape d'importation (panneau de configuration -> option régionale)
- c. Cliquer sur le menu Outils puis sur Importation de données automatique

### 3. Exportation automatique de scénarios

Allez sous l'onglet « SIMULATIONS »

- a. Sélectionnez le dossier
- b. La liste des scénarios décrit dans ce dossier apparaissent
- c. Sélectionnez les scénarios
- d. Cliquer sur le bouton « Exporter (Simule, Parcelle, Site... ) »
- **e.** La série de fichiers définissant l'ensemble des scénarios de simulations choisis sont sauvegardés dans le répertoire « .../**DBEcosys/Export** »
- f. Attention les données climatiques doivent être exportés individuellement avec le bouton exporter et en se positionnant sur l'onglet « *Données climatiques* »

#### III. SAISIE OU MODIFICATION MANUELLE DE SCENARIOS

Sous l'onglet « SIMULATIONS » vous avez deux options :

- 1) Créer ou modifier à partir d'un scénario existant. Cliquer sur le bouton « Création et réalisation »
  - a. « Créer »:
    - i. Sélectionner un ou plusieurs scénarios
    - ii. Cliquer sur le bouton « Créer »
    - iii. Modifier les choix et choisir un nom ou une méthode de création de nom automatique (cliquer sur l'entête des listes)
  - b. « Modifier »:
    - i. Choisir un scénario
    - ii. Cliquer sur le bouton « Créer »
    - iii. Modifier un des choix ou les dates
- 2) Créer une série de scénarios pour une analyse de sensibilité. Cliquer sur le bouton « *Analyse de sensibilité* »

Cette option permet à partir d'un scénario de simulation de faire varier de façon continue la valeur d'un ou plusieurs paramètres. Il créé automatiquement la série de scénarios avec les nouvelles valeurs des paramètres.

Pour lancer des scénarios de simulation il suffit de sélectionner un ou plusieurs scénarios dans un dossier et de cliquer sur le bouton « *Lancer...* »

#### IV. SAISIE MANUELLE DE NOUVELLES CONDITIONS DE SIMULATION

#### a. STATION ET METEO

- i. Créer un poste météo : cliquer sur *Outils* puis sur *Gestion directe des stations/pays puis sur/ Assistant d'ajout de Pays/Station*
- ii. Créer un poste pluviométrique : cliquer sur Outils puis sur Gestion directe des stations/pays puis sur/ Assistant d'ajout de Pays/Station
- iii. Préparer un fichier Excel contenant 8 colonnes : date, Tmax, Tmin, Humidité relative max, Humidité relative min, Rayonnement global (ou à défaut Insolation), vent moyen en m/s, Pluie. Ce fichier doit être continu (pas de valeur manquante). L'exporter en format « txt » Attention au format des dates et au séparateur décimal
- iv. Importer les données meteo en cliquant sur *Outils* puis *Importation de données automatique*

#### b. CULTURE

- v. Créer une nouvelle culture : Cliquez sur l'onglet « *Conditions à simuler* » puis sur le bouton « *Culture* »
  - Se positionner au niveau de l'enregistrement similaire
  - Cliquer sur le bouton recopier l'enregistrement sélectionné
  - Sélectionner l'enregistrement copier et modifier les paramètres au niveau du tableau

- Saisir les paramètres issus de vos données
- Valider l'enregistrement en se déplaçant sur un autre

#### c. PARCELLE ET SOL

**Remarque :** les caractéristiques retenues pour définir une parcelle ou un sol n'évoluent pas en fonction des années.

- i. Pour créer une parcelle cliquez sur l'onglet « *Conditions à simuler* » puis sur le bouton «*Parcelle et Sol* »
  - a. Se positionner au niveau de l'enregistrement similaire (grille du haut)
  - b. Cliquer sur le bouton recopier l'enregistrement sélectionné et changer son identifiant « *Id* »
  - c. Sélectionner l'enregistrement copier et modifier les paramètres au niveau du tableau
  - d. Le choix du type de sol associé se fait dans une liste lorsque vous cliquez dans la colonne Ref\_IdTypeSolsous une petite flèche apparaît cliquez sur cette flèche

Les paramètres d'une parcelle sont :

- l'épaisseur de l'horizon de surface participant à l'évaporation, pour un sol ayant une réserve utile de 100 mm/m on conseille une profondeur de 200 mm.
- le stock initial (à la date de début de simulation) de cette couche
- l'épaisseur de la deuxième couche. Cette épaisseur doit être le minimum entre la profondeur réelle du sol (moins l'horizon 1) et la profondeur maximale d'enracinement (on peut ainsi bloquer l'enracinement cas d'une couche indurée)
- le stock initial de cette couche en profondeur

NB: ce stock n'est pas toujours égal à 0. Il influence fortement les résultats du modèle. Dans les simulations pluriannuelles, chaque année ce même stock initial sera pris en compte.

ii. Pour créer un sol même procédure que pour la parcelle

Les paramètres d'un sol sont :

- Un seuil de ruissellement (ex 20 mm)
- Un pourcentage de ruissellement
- Une réserve utile (quantité d'eau maximum transpirable)
- Un PF 4.2
- Une capacité de rétention maximum

### d. ITINERAIRE TECHNIQUE

Pour créer un itinéraire technique cliquez sur l'onglet « *Conditions à simuler* » puis sur le bouton «*Itinéraire Technique*»

- a. Se positionner au niveau de l'enregistrement similaire
- b. Cliquer sur le bouton recopier l'enregistrement sélectionné et changer son identifiant « *Id* »
- c. Sélectionner l'enregistrement copier et modifier les paramètres au niveau du tableau
- d. Le choix d'une irrigation associé se fait dans une liste lorsque vous cliquez dans la colonne Ref\_IdIrrigation une petite flèche apparaît cliquez sur cette flèche

### Les paramètres d'un ITK sont :

- La date de semis est au format JJ/MM/AAAA
- la densité. Pour un semis à la volée ou en ligne, c'est la densité de semis. Pour un semis en poquets c'est la densité des poquets mais alors le poids des grains doit être multiplié par le nombre de plants par poquets après démariageUn seuil de ruissellement (ex 20 mm)
- la profondeur racinaire initiale est la profondeur de semis

#### e. IRRIGATIONS

Pour créer une irrigation cliquez sur le bouton « *Ajouter une irrigation* » et saisissez les dates et doses efficaces en mm. Pour ajouter une nouvelle dose d'irrigation cliquez à nouveau sur ce bouton.

### f. ZONE CLIMATIQUE

- Se positionner au niveau de l'enregistrement similaire
- Cliquer sur le bouton recopier l'enregistrement sélectionné
- Sélectionner l'enregistrement copier et modifier les paramètres au niveau du tableau
- Le choix des stations (pluviométrique et météorologique) associés à la zone simulé (village...) se fait dans une liste lorsque vous cliquez dans la colonne Ref\_IdCodeStaion...une petite flèche apparaît cliquez sur cette flèche