

SEB-ROULPIANO

Mode d'emploi pas à pas · Octobre 2026

SOMMAIRE

1. Ouvrir l'application
2. Charger un morceau
3. Découvrir l'écran
4. Lire le rouleau de notes
5. Lancer, mettre en pause, revenir au début
6. Régler la vitesse et le tempo
7. Choisir le nombre de mesures visibles
8. Les doigtés
9. Exporter une vidéo
10. Raccourcis clavier
11. Questions fréquentes

1 Ouvrir l'application


1. Dans votre navigateur (**Chrome** recommandé), tapez l'adresse :
<https://seb102.github.io/seb-roulpiano/>
2. La page s'ouvre sur un clavier vide et le message « Ouvrez un fichier MIDI / MusicXML... ».

Une connexion Internet est nécessaire au premier lancement : elle sert à charger les sons de piano. Sans connexion, l'application fonctionne avec un son de piano simplifié.

Le navigateur ne joue du son qu'après un clic de votre part : le son démarre donc au premier clic sur **Lecture**.

2 Charger un morceau

Trois façons de charger un morceau :



Ouvrir un fichier... : choisissez un fichier sur votre ordinateur. **Exemple** : charge le début de « Lettre à Élise ».

1. Cliquez sur  **Ouvrir un fichier...** et choisissez votre fichier ;
2. ou **glissez-déposez** le fichier n'importe où dans la fenêtre (un cadre bleu apparaît) ;
3. ou cliquez sur **Exemple** pour essayer tout de suite.




Pendant le glisser-déposer, la fenêtre affiche « Déposez un fichier ».

Formats acceptés

- **MIDI** : .mid, .midi
- **MusicXML** : .musicxml, .xml, .mxl (partitions exportées de MuseScore, Finale, Sibelius...). C'est le seul format qui peut contenir des **doigtés**.

Les PDF et les images de partitions ne sont pas lus. Convertissez-les d'abord en MusicXML (par exemple avec le logiciel gratuit Audiveris), ou exportez directement en MIDI / MusicXML depuis votre logiciel de partition. Les reprises (répétitions) d'une partition ne sont jouées qu'une seule fois.

3 Découvrir l'écran



L'écran une fois un morceau chargé.


Repère	Ce que c'est	Étape
1	Charger un fichier ou l'exemple	2
2	Export vidéo (et choix 720p / 1080p)	9
3	Début · Lecture · Pause	5
4	Vitesse de lecture (de 0 à 3)	6
5	Tempo de départ (noires par minute)	6
6	Doigtés : sélecteur à 3 positions (masqués / simples / illustrés), exporter, importer	8
7	Synchro son / image (en millisecondes)	11
8	Nombre de mesures visibles et légende des couleurs	7
9	Titre du morceau, barre de progression et informations (mesure, tempo, durée)	5
10	Le rouleau : les notes à jouer qui descendent	4

11	Le clavier du piano (adapté à l'étendue du morceau)	4
12	Plein écran	3

Plein écran


Le bouton  **Plein écran** 12, à droite de la barre de progression, affiche **toute l'application** en plein écran, réglages compris. Appuyez sur  ou sur le même bouton (devenu « Quitter le plein écran ») pour revenir. Le bouton n'existe pas sur les navigateurs qui ne savent pas faire de plein écran (par exemple l'iPhone).

Lire le rouleau de notes



Les notes descendent vers le clavier : elles se jouent quand elles touchent la ligne blanche.

Repère	Signification
A	Une note à venir. Sa position horizontale correspond à sa touche sur le clavier. Sa hauteur indique sa durée : plus elle est longue, plus la note est longue. Son nom (Do, Ré, Mi...) est écrit dans la note.
B	Numéro de la mesure, sur la barre pleine qui marque son début (le numéro de la mesure en cours est en bleu vif).
C	Barres pointillées : les temps de la mesure (en 4/4, 3 barres pointillées entre deux barres pleines).
D	Ligne blanche de jeu : une note doit être jouée au moment où elle touche cette ligne.
E	Touche allumée : la touche à jouer en ce moment.
F	Rails verticaux : une ligne par touche (blanche ou noire), à la verticale exacte de la touche, le long de laquelle glisse la note. Les touches noires ont en plus une bande sombre ; les Do sont plus marqués.
G	Clavier miniature en haut du rouleau : mêmes touches, même largeur et mêmes colonnes que le clavier du bas. Il « lâche » les notes que le clavier du bas devra jouer : chaque touche s'allume (couleur de la main, avec une lueur dessous) pendant que sa note sort de dessous, puis la note descend le long de son rail jusqu'au clavier du bas.




Le clavier du haut : les touches La (bleu) et Do (orange) sont allumées, avec une lueur dessous, pendant que leurs notes sortent ; elles descendent ensuite vers le clavier du bas.

Les couleurs



- **Orange** = main droite (M.D.), par défaut les notes de la **clé de sol**.
- **Bleu** = main gauche (M.G.), par défaut les notes de la **clé de fa**.
- Une teinte **plus foncée** indique une touche noire (dièse ou bémol).
- Si vous changez la main d'une note dans les doigts (étape 8), sa couleur change aussi.

5 Lancer, mettre en pause, revenir au début



- ► **Lecture** : lance le morceau depuis la position courante (depuis le début s'il est terminé).
- || **Pause** : arrête à la position courante ; **Lecture** reprend au même endroit.
- ◀◀ **Début** : arrête et ramène au début du morceau.

L'introduction : un rouleau vide au départ



Au chargement d'un morceau, et après un clic sur ◀◀ Début : aucune note entre les deux claviers.

La partition commence **tout en haut** : au chargement (et après ◀◀ Début), l'espace entre les deux claviers est **vide**. Quand vous lancez la lecture, les premières notes **sortent du clavier du haut** et descendent jusqu'au clavier du bas, où elles sont jouées exactement au **temps 0** de la partition. Cette introduction dure **une fenêtre entière** : le nombre de **mesures visibles** (étape 7) multiplié par la durée d'une mesure ; elle s'adapte donc au tempo et à ce réglage. Pendant l'introduction, le temps affiché reste à 0:00.

Se déplacer dans le morceau

Lettre à Élise (début)

Titre · barre de progression · « Mesure 2 / 8 · ♩ = 60 · 0:02 / 0:12 » (mesure en cours, tempo réel, temps écoulé / durée).

Cliquez ou faites glisser la **barre de progression** pour aller à n'importe quel endroit (tout à gauche = le début de l'introduction). Les touches  et  avancent ou reculent d'une mesure.

6 Régler la vitesse et le tempo

Vitesse



x1,00

1x

Vitesse : de 0 à 3 (x1,00 = normal). Le bouton 1x remet la vitesse à 1.

Tempo ♩ =

60



Tempo ♩ = : le tempo de départ, en noires par minute.

Vitesse

Le curseur ralentit ou accélère la lecture **sans changer la hauteur des notes**, de 0 (la lecture s'arrête) à x3. Pour travailler un passage difficile, baissez par exemple à x0,5.

Tempo de départ

1. Au chargement, la case affiche le tempo **inscrit dans la partition** (60 pour l'exemple ; 120 si le fichier n'en indique pas).
2. Pour le changer : tapez une valeur entre 20 et 300 puis validez avec **Entrée**.
3. Le bouton  revient au tempo du fichier.

La vitesse se **multiplie** avec le tempo : à x1, on joue exactement au tempo affiché dans la case. Si le morceau change de tempo en cours de route, ces changements sont conservés en proportion. Vous pouvez modifier le tempo en pleine lecture : la position est conservée.

7

Choisir le nombre de mesures visibles

Mesures visibles


2



Le menu **Mesures visibles** (1 à 4, **2 par défaut**) règle combien de mesures à venir sont affichées au-dessus du clavier. Moins de mesures = notes plus espacées et plus faciles à lire ; plus de mesures = vue d'ensemble plus large.

8 Les doigts

8a. Choisir l'affichage : le sélecteur à 3 positions




Le sélecteur (trois positions) · ↓ exporter · ↑ importer


Position	Ce qui s'affiche
Masquer les doigts	Aucun doigté.
Doigtés simples (par défaut)	Un texte « M.D. 1 » (main droite, doigt 1 = pouce) ou « M.G. 4 » (main gauche, doigt 4 = annulaire) au-dessus de chaque note, et sur la touche jouée.
Doigtés illustrés	Un petit schéma de main au-dessus de chaque note, et une bulle sur la touche jouée.

À **chaque ouverture** de l'application, c'est le mode **Doigtés simples** qui est actif. Le choix que vous faites ensuite ne vaut que pour la séance en cours : il n'est pas mémorisé.

8b. Les doigtés simples




Au-dessus de chaque note qui descend : la main et le doigt (« M.D. 2 », « M.G. 4 »...).



Sur une touche blanche jouée : la main (M.D. / M.G.) et le doigt. Sur une touche noire, trop étroite, seul le chiffre apparaît.

Les doigtés de l'exemple sont donnés à titre d'illustration.

8c. Les doigtés illustrés




Un schéma de main au-dessus de chaque note à venir ; une bulle sur chaque touche en train d'être jouée.

Lire un schéma de main. Chaque barre est un doigt posé sur une ligne de base, comme un petit râteau. Le **pouce** est la barre courte, séparée des quatre autres. Il est **à gauche** pour la main droite et **à droite** pour la main gauche (les deux mains sont « opposées », comme vos mains posées sur le clavier). **Le doigt à utiliser est en orange**, avec son numéro dans une pastille orange ; les autres doigts sont en gris-bleu.

Plusieurs notes proches. Quand des notes se suivent de près, leurs schémas se chevauchent : ils s'**empilent dans l'ordre chronologique**. La prochaine note à jouer est **devant**, entièrement lisible ; les suivantes passent derrière et sont de plus en plus estompées.

Les bulles du clavier. Quand une note est jouée, une **bulle** apparaît, centrée sur sa touche : elle contient le même schéma de main. Elle flotte tant que la note sonne (au

moins 0,3 s), puis **éclate** à la fin de la note.



Deux bulles sur les touches jouées ; à droite, une bulle qui éclate à la fin de sa note.

8d. D'où viennent les doigtés ?

- **De la partition** : si votre fichier MusicXML contient des doigtés (saisis dans MuseScore avec la palette « Doigtés »), ils sont lus automatiquement. Seuls 1 à 5 sont acceptés.
- **De vous** : vous pouvez en saisir ou en corriger à la main (8e). Le MIDI ne contient pas de doigtés, mais vous pouvez en saisir à la main.


8e. Saisir ou corriger un doigté

1. **Cliquez sur une note** qui descend. La lecture se met en pause et une bulle de saisie s'ouvre.
2. Choisissez le **doigt** (le bouton X efface le doigté). La bulle se ferme. Si les doigtés étaient masqués, ils se réaffichent.


La bulle de saisie suit le mode choisi :




Doigtés simples, main droite : boutons de 1 à 5.



Doigtés simples, main gauche : boutons de 5 à 1 (comme les doigts posés sur le clavier, de gauche à droite).



Doigtés illustrés, main droite : cliquez sur le doigt voulu du schéma (sa pastille ou sa barre). Le doigt choisi est en orange.



Doigtés illustrés, main gauche : le schéma est inversé, pouce à droite.

8f. Changer la main d'une note

Par défaut, **clé de sol = M.D.** et **clé de fa = M.G.**. Pour une note jouée par l'autre main (mains croisées, par exemple) : cliquez sur la note, puis sur **M.D.** ou **M.G.** dans la bulle. Les chiffres se réordonnent, et la **couleur de la note** suit la main choisie.

8f bis. Changer la main de plusieurs notes d'un coup

Pour corriger un passage entier plutôt que note par note : **faites glisser la souris** sur le rouleau pour tracer un **rectangle** (la lecture se met en pause). Les notes touchées par le rectangle sont **entourées de blanc** et une petite barre indique leur nombre avec les boutons **M.D.**, **M.G.** et **X**. Cliquez sur **M.D.** ou **M.G.** : toutes les notes du groupe changent de main (et de couleur). **Échap** ou un clic ailleurs annule la sélection. Un simple clic sur une note ouvre toujours la bulle de saisie du doigté.

Utile quand une partition place les deux mains sur la même portée et qu'elles ne sont pas toutes reconnues (voir la question fréquente à ce sujet).

8g. Exporter et importer : la seule façon de garder vos doigtés

- Les doigtés que vous saisissez **ne sont pas enregistrés** par l'application : ils restent en mémoire le temps de la séance et **disparaissent** quand vous fermez ou rechargez la page. Rien n'est envoyé sur Internet. (Seuls font exception les doigtés écrits dans le fichier MusicXML lui-même, par exemple avec MuseScore : ils s'affichent de nouveau chaque fois que vous rouvrez ce fichier.)
- **⬇ Exporter** : enregistre les doigtés du morceau dans un petit fichier *.doigtes.json* sur votre ordinateur, pour les garder ou les envoyer.

- **↶ Importer** : recharge un fichier .doigtes.json (à faire à chaque nouvelle séance, après avoir ouvert le morceau). **Attention : il remplace tous les doigtés actuels** du morceau.

Pensez à exporter (↴) avant de fermer la page : sinon les doigtés saisis à la main sont perdus.

Raccourcis de la bulle

Touche	Effet
1 à 5	Choisir le doigt et fermer (dans les deux modes)
0 ou Suppr	Effacer le doigté
D / G	M.D. / M.G.
Échap	Fermer sans rien changer

9 Exporter une vidéo



En survolant le bouton, une bulle rappelle les deux règles à retenir.

1. Chargez le morceau, réglez le **tempo**, la **vitesse**, les **mesures visibles** et l'affichage des **doigtés** comme vous voulez les voir dans la vidéo.
2. Choisissez la qualité : **720p** (plus léger) ou **1080p** (plus net).
3. Cliquez sur  **Export vidéo**. L'application rejoue le morceau depuis le début en l'enregistrant (image + son).
4. Patientez sans quitter l'onglet : un pourcentage s'affiche.

Lettre à Élise (début)  Mesure 2 / 8 · J = 60 · 0:02 / 0:12 Export vidéo en cours... 45 % (gardez cet onglet visible)

5. À la fin, le fichier **.mp4** (ou **.webm** selon le navigateur) se télécharge tout seul. Le bouton devient ■ **Annuler l'export** pendant l'enregistrement (**Échap** annule aussi).

- **Gardez l'onglet visible** pendant l'export, sinon le navigateur ralentit l'enregistrement.
- **L'export est impossible à la vitesse 0.**
- La durée de l'export = durée du morceau ÷ vitesse (+ environ 2 secondes à la fin).
- Le poids de la vidéo : environ 45 Mo par minute en 720p, 90 Mo en 1080p. Évitez les très longs morceaux en 1080p.
- Les doigtés figurent dans la vidéo s'ils sont affichés.

10

Raccourcis clavier

Touche	Effet
Espace	Lecture / Pause
Début	Retour au début
← / →	Mesure précédente / suivante
↑ / ↓	Vitesse + / – 0,05
Échap	Annuler l'export en cours ; fermer la bulle de doigté

11 Questions fréquentes


Je n'entends rien.

Vérifiez le volume de l'ordinateur et cliquez sur **Lecture** (le navigateur n'autorise le son qu'après un clic). Si le message « Piano : chargement des échantillons... » reste affiché, la connexion Internet est lente ou coupée : un son de secours est alors utilisé.

Mon fichier est refusé.

Le message d'erreur s'affiche à droite sous la barre de commandes. Vérifiez que le fichier est bien un .mid, .musicxml, .xml ou .mxl. Les PDF et images ne sont pas lus (voir étape 2).

Le son me semble en retard (ou en avance) sur l'image.



Le champ **Synchro**, en millisecondes.

Entre le moment où l'application déclenche une note et celui où vous l'entendez, il y a un petit délai propre à votre ordinateur et à votre sortie audio (haut-parleurs, casque, **Bluetooth** surtout). L'application le compense automatiquement en retardant l'image d'autant. Si vous trouvez que le son arrive encore **après** l'image, **augmentez** la valeur de **Synchro** (de 10 en 10 ms, jusqu'à 1000) ; s'il arrive **avant**, diminuez-la (jusqu'à -300). Le réglage est mémorisé. Un casque ou des enceintes filaires donnent le meilleur résultat.

Les schémas de main se chevauchent.

C'est normal quand les notes sont rapprochées : ils s'empilent dans l'ordre chronologique, la prochaine note à jouer devant (voir 8c). Pour moins de chevauchements, réduisez le nombre de **mesures visibles** (étape 7) ou passez en **Doigtés simples**.

Les deux mains sont écrites sur la même portée : l'application les confond.

Certaines partitions (certains exercices de Hanon, par exemple) écrivent les deux mains sur une seule portée. L'application sépare automatiquement deux voix de même

rythme (la plus haute = M.D., la plus basse = M.G.). Si une main reste mal attribuée, corrigez-la pour tout un groupe de notes avec le rectangle de sélection (8f bis).

Le morceau est trop rapide pour moi.

Baissez la **vitesse** (×0,5 par exemple) ou le **tempo** (étape 6).

Les notes sont trop serrées.

Réduisez le nombre de **mesures visibles** (étape 7).

Mes doigtés ont disparu.

C'est normal : les doigtés saisis à la main ne sont pas enregistrés par l'application et disparaissent quand la page est fermée ou rechargée. Pour les retrouver, exportez-les avec ⌵ avant de quitter, puis rechargez le fichier avec ⌴ à la séance suivante.

L'export vidéo est lent ou saccadé.

Ne changez pas d'onglet et ne réduisez pas la fenêtre pendant l'export. Préférez Chrome et la qualité 720p.