AcrossFlare 관리자 설명서

2026년 10월 16일 · 제어판 개요, 자리, 노드 부트스트랩 기준

평소 운영은 **개요**와 **고객**만 보면 됩니다. 서버는 관리자 화면에서 자동으로 사지 않습니다. VPS를 직접 구매한 뒤 IP와 SSH만 넣으면 나머지를 부트스트랩이 처리합니다.

1. 들어가는 곳

주소는 `https://acrossflare.com/ko/admin` 입니다. 대표 계정은 모든 메뉴를 봅니다. 직원은 켜 둔 권한만 봅니다.

메뉴	하는 일
개요	남은 자리, 발급 실패, 부트스트랩 대기열. 고객 또는 노드 권한이 있으면 첫 화면입니다.
고객	구독, 발급 실패, 다시 발급, 만료.
요금제	가격, 트래픽, 표시 여부.
수동 등록	결제 없이 발급.
노드	IP·SSH 부트스트랩. 패널과 이관은 고급.
프로모션 코드	Workspace 탭에만 있습니다.
직원	대표만. 메뉴별 권한을 켭니다.

위쪽 탭은 **Standard**, **Hybrid**, **Workspace & Custom** 입니다. 탭을 바꾸면 그 서비스의 같은 메뉴로 이동합니다.

2. 개요에서 볼 것

- **남은 자리.** 그룹이 “열림”이면 그 자리로 새 고객을 받을 수 있습니다. “채우는 중”은 본선 노드가 아직 덜 붙은 그룹입니다. “종료 중”은 빼는 중인 그룹입니다.
- **발급 실패.** 이메일을 누르면 그 고객으로 갑니다. 사유가 “자리 부족”이면 노드를 늘린 뒤 다시 발급합니다.
- **부트스트랩 대기열.** 최근 작업의 대기, 실행 중, 완료, 실패와 오늘 횟수입니다. 하루 한도는 20회(UTC 자정 기준)입니다.
- **트래픽 동기화.** 대표 계정에만 보입니다. 노드를 늘린 뒤에는 여기서 동기화 시각과 오류 비율을 확인합니다.

> 제어판 첫 카드에도 서비스별 남은 자리 수가 나옵니다. “열기”는 그 서비스의 개요로 갑니다.

3. 자리와 상품

서비스	풀	자리가 열리는 조건
Standard	Global Standard	본선(PRIMARY) 1대가 온라인으로 붙으면 새 그룹의 자리가 열립니다. 선택 노드는 1개입니다.
Hybrid	Global Hybrid	본선 2대가 찰 때까지 그룹은 “채우는 중”입니다. 2대가 차면 자리가 열립니다. 선택 노드는 2개입니다.
Workspace	좌석 풀을 쓰지 않거나, 마케팅 기본 풀만 보일 수 있음	개요에 “이 서비스는 좌석 풀을 쓰지 않습니다”가 나오면 자리 숫자로 막지 않습니다.

이미 자리가 남은 그룹에 노드를 붙이면 노드만 추가되고, 좌석 수는 늘지 않습니다. 고객 한 명은 그룹 좌석 하나입니다. 그 고객이 노드를 두 개 써도 좌석은 하나입니다.

> 자리가 없으면 결제를 시작하지 않고 “자리가 없습니다”를 보여 줍니다. 결제와 발급이 겹쳐 그 사이에 자리가 사라지면 결제는 유지되고, 발급은 실패 목록에 “자리 부족”으로 남습니다. 그 고객은 자리가 열린 뒤 다시 발급합니다.

4. 노드를 늘리는 순서

화면이 “남은 자리가 없습니다”와 “필요 슬롯: PRIMARY ×1”(Hybrid는 필요한 대수)을 보여 주면 아래 순서입니다.

1. VPS를 구매합니다. 관리자 화면은 서버를 사지 않습니다.
2. 개요 또는 노드 화면에서 **노드 추가 (IP·SSH)** 또는 **부트스트랩 (IP·SSH)** 를 누릅니다. 자리 부족 알림에서 열면 풀과 본선 역할이 미리 채워집니다.
3. 이름, DDNS(`node-xx.acrossflare.com` 형식), 역할, 공급사(선택), 용량 풀, VPS IP, SSH 포트(기본 22), SSH 사용자(기본 root), SSH 비밀번호 또는 개인키를 넣습니다.
4. **부트스트랩 실행**을 누릅니다. 수 분 걸릴 수 있습니다. 끝나는 동안 화면을 닫지 않습니다.
5. 개요의 대기열이 “완료”인지, 남은 자리가 늘었는지 확인합니다. Hybrid는 본선이 2대 차기 전에는 자리가 그대로일 수 있습니다.
6. 대표 계정으로 개요의 트래픽 동기화 상태를 봅니다.

부트스트랩이 하는 일은 3x-ui 설치, REALITY 인바운드, DDNS, 데이터베이스 등록, 용량 그룹에 노드 연결입니다. SSH 비밀번호와 개인키는 저장하지 않습니다.

REALITY 대상 주소 기본값은 `www.microsoft.com` 입니다. Cloudflare 도메인을 대상으로 넣지 않습니다. 대상 이름, 서버 이름, 구독의 SNI는 같아야 합니다.

> 최근 24시간 실패가 3회 이상이면 알림이 뜹니다. 오늘 20회에 닿아도 알림이 뜨고, 그 날은 더 실행되지 않습니다. 둘 다 자동 구매로 이어지지 않습니다. DDNS가 안 되면 오리진의 Cloudflare 토큰에 DNS 편집 권한이 있는지 확인합니다.

5. 노드 화면의 고급

노드 목록에는 이름, 역할, DDNS, 상태, 유저 수가 보입니다. 패널 주소, REALITY 값, 직접 등록, 연결 테스트, 이관, 삭제는 **고급**을 연 뒤에만 있습니다.

- **노드 추가**는 이미 패널이 있는 서버를 손으로 등록할 때 씁니다. 새 VPS의 일상 경로는 부트스트랩입니다.
- 직접 등록 항목은 패널 호스트, 포트, 계정, REALITY Public key, Short ID, Server name, fingerprint, Inbound ID 입니다.
- **연결 테스트**로 패널 인바운드를 읽습니다.
- **이관**은 고객을 다른 노드로 옮깁니다. 유저가 0명인 노드만 삭제할 수 있습니다.

3x-ui REALITY 인바운드의 `minClientVer`와 `minClient`는 `1.0.0`으로 둡니다. 비우면 Karing이 접속에 실패할 수 있습니다. 스니핑은 끄고 둡니다.

6. 고객

고객 목록의 "손볼 것"은 실패, 발급 중, 미결제, 만료 임박입니다. 실패 행의 "자리 부족"은 용량 문제입니다. 그 외 실패는 고객 상세의 단계 오류를 보고 다시 발급합니다.

미결제 구독은 결제가 끝나야 발급됩니다. 구독 만료는 패널 계정을 지우고, 그 계정은 다시 결제해야 합니다. 요금제 변경은 기존 3x-ui 계정을 파기한 뒤 새로 만듭니다.

7. 하지 않는 일

- 관리자 화면에서 VPS를 자동 구매하지 않습니다.
- 자리가 없는데 결제를 억지로 열지 않습니다.
- Cloudflare를 REALITY 대상으로 쓰지 않습니다.
- SSH 비밀번호를 메모장이나 채팅에 남기지 않습니다. 부트스트랩은 그 값을 저장하지 않습니다.
- 노드가 많아져 트래픽 동기화 오류가 계속되면, 개요의 동기화 상태를 보고 그때 Agent 작업을 따로 검토합니다. 그 작업은 이 설명서의 범위가 아닙니다.