AcrossFlare 관리자 설명서

2026년 10월 21일 · 제어판, 자리, 노드, Karing, 기관 협조 기준

평소 운영은 개요와 고객만 보면 됩니다. 서버는 관리자 화면에서 자동으로 사지 않습니다. VPS를 직접 구매한 뒤 IP와 SSH만 넣으면 나머지를 부트스트랩이 처리합니다.

1. 들어가는 곳

주소는 `https://acrossflare.com/ko/admin` 입니다. 대표 계정은 모든 메뉴를 봅니다. 직원은 켜 둔 권한만 봅니다. 설정에서 비밀번호를 바꿉니다. 대표는 설정에서 직원 권한으로 이동합니다. 직원 메뉴는 대표만 봅니다.

메뉴	하는 일
개요	남은 자리, 발급 실패, 부트스트랩 대기열. 고객 또는 노드 권한이 있으면 첫 화면입니다.
고객	구독, 발급 실패, 다시 발급, 만료. 현재 이용과 이용 종료를 나눠 봅니다.
요금제	가격, 트래픽, 표시 여부.
수동 등록	결제 없이 발급.
노드	IP·SSH 부트스트랩, 팀 인원, 카링 확인. 패널과 이관은 고급.
프로모션 코드	Workspace 탭에만 있습니다.
직원	대표만. 메뉴별 권한을 켭니다.
설정	로그인한 계정과 비밀번호.

위쪽 탭은 Standard, Hybrid, Workspace & Custom 입니다. 탭을 바꾸면 그 서비스의 같은 메뉴로 이동합니다. 대표 화면 아래의 마진은 그달 VPS 월 비용, 카드·알리페이 결제, 현금 입금을 합칩니다.

2. 개요에서 볼 것

남은 자리. 그룹이 “열림”이면 그 자리로 새 고객을 받을 수 있습니다. “채우는 중”은 본선 노드가 아직 덜 붙은 그룹입니다. “종료 중”은 빼는 중인 그룹입니다.

발급 실패. 이메일을 누르면 그 고객으로 갑니다. 사유가 “자리 부족”이면 노드를 늘린 뒤 다시 발급합니다.

부트스트랩 대기열. 최근 작업의 대기, 실행 중, 완료, 실패와 오늘 횟수입니다. 하루 한도는 20회(UTC 자정 기준)입니다.

트래픽 동기화. 대표 계정에만 보입니다. 노드를 늘린 뒤에는 여기서 동기화 시각과 오류 비율을 확인합니다. 여기의 숫자는 사용량 합계입니다. 고객이 어느 사이트에 접속했는지는 나오지 않습니다.

제어판 첫 카드에도 서비스별 남은 자리 수가 나옵니다. “열기”는 그 서비스의 개요로 갑니다.

3. 자리와 상품

서비스	자리가 열리는 조건
Standard	본선(PRIMARY) 1대가 온라인으로 붙으면 새 그룹의 자리가 열립니다. 선택 노드는 1개입니다.
Hybrid	본선이 팀에서 정한 대수(기본 2대)만큼 찰 때까지 그룹은 “채우는 중”입니다. 그 대수가 차면 자리가 열립니다.
Workspace	개요에 “이 서비스는 좌석 풀을 쓰지 않습니다”가 나오면 자리 숫자로 막지 않습니다.

이미 자리가 남은 그룹에 노드를 붙이면 노드만 추가되고, 좌석 수는 늘지 않습니다. 고객 한 명은 그룹 좌석 하나입니다. 그 고객이 노드를 두 개 써도 좌석은 하나입니다.

Hybrid 팀의 노드 수와 인원은 노드 화면의 용량 카드에서 바꿉니다. 고객이 받는 노드의 기본은 2대, 이 팀 인원의 기본은 10명입니다. 온라인 본선이 그만큼 있을 때만 선택 노드가 늘고, 이미 발급된 고객은 다시 발급하기 전까지 그대로입니다. 인원은 이미 배정된 수보다 낮게 줄일 수 없습니다. 지운 자리 표시용 노드는 다시 생기지 않습니다. 묶음 크기는 저장한 값으로 유지됩니다.

자리가 없으면 결제를 시작하지 않고 “자리가 없습니다”를 보여 줍니다. 결제와 발급이 겹쳐 그 사이에 자리가 사라지면 결제는 유지되고, 발급은 실패 목록에 “자리 부족”으로 남습니다. 그 고객은 자리가 열린 뒤 다시 발급합니다.

4. 노드를 늘리는 순서

화면이 “남은 자리가 없습니다”와 “필요 슬롯: PRIMARY ×1”(Hybrid는 필요한 대수)을 보여 주면 아래 순서입니다.

1. VPS를 구매합니다. 관리자 화면은 서버를 사지 않습니다.
2. 개요 또는 노드 화면에서 노드 추가 (IP·SSH) 또는 부트스트랩 (IP·SSH) 를 누릅니다. 자리 부족 알림에서 열면 풀과 본선 역할이 미리 채워집니다.
3. 이름, DDNS(`node-xx.acrossflare.com` 형식), 역할, 공급사(선택), 용량 풀, VPS IP, SSH 포트(기본 22), SSH 사용자(기본 root), SSH 비밀번호 또는 개인키를 넣습니다.
4. Server name (dest SNI)은 `dl.google.com` 으로 둡니다. 비우면 그 주소가 들어갑니다.
5. 부트스트랩 실행을 누릅니다. 수 분 걸릴 수 있습니다. 끝나는 동안 화면을 닫지 않습니다.
6. 개요의 대기열이 “완료”인지, 남은 자리가 늘었는지 확인합니다. Hybrid는 본선이 정한 대수만큼 차기 전에는 자리가 그대로일 수 있습니다.
7. 대표 계정으로 개요의 트래픽 동기화 상태를 봅니다.

부트스트랩이 하는 일은 3x-ui 설치, Karing에 맞는 Xray 고정, REALITY 인바운드, DDNS, 데이터베이스 등록, 용량 그룹에 노드 연결입니다. SSH 비밀번호와 개인키는 저장하지 않습니다.

패널 Xray가 26.9.8 이상이면 부트스트랩과 고객 발급이 코어를 `v26.7.28` 로 맞춥니다. 그 버전부터 서버가 Karing이 보내지 않는 키 공유를 요구해 접속이 거절됩니다. `minClientVer` 를 1.0.0으로 두는 것만으로는 이 거절이 사라지지 않습니다. 26.7.28은 그대로 둡니다. 26.7.11 이후에는 비어 있는 `minClientVer` 가 26.3.27로 취급되어 Karing이 `reality verification failed` 로 실패합니다. `minClientVer` 와 `minClient` 는 1.0.0으로 유지합니다.

위장 주소는 `dl.google.com` 입니다. `www.microsoft.com` 은 일반 TLS 인증서를 내려 준 뒤 REALITY 연결이 `handshake did not complete successfully` 에서 멈춥니다. Cloudflare 도메인은 부트스트랩이 거부합니다. dest, serverNames, DB의 server name, 구독 SNI는 같은 호스트여야 합니다. 대상 주소만 따로 바꾸지 않습니다. 스니핑은 끄고 둡니다. REALITY 비밀키는 인바운드를 고칠 때 유지합니다. 비밀키가 없으면 그 수정은 건너뜁니다.

최근 24시간 실패가 3회 이상이면 알림이 뜹니다. 오늘 20회에 닿아도 알림이 뜨고, 그 날은 더 실행되지 않습니다. 둘 다 자동 구매로 이어지지 않습니다. DDNS가 안 되면 오리진의 Cloudflare 토큰에 DNS 편집 권한이 있는지 확인합니다.

5. 노드 화면의 고급

노드 목록에는 이름, 역할, DDNS, 상태, 유저 수가 보입니다. 각 노드의 "카링으로 확인"은 고객이 구매 후 받는 것과 같은 Clash URL입니다. QR을 스캔하거나 URL을 붙여넣어 그 노드만 연결되는지 봅니다. Hybrid 묶음은 "카링 구독 보기"의 QR 하나에 그 묶음 노드가 함께 들어갑니다. 고객에게 주는 주소도 이 Clash YAML입니다. VLESS 문자열을 보내지 않습니다.

패널 주소, REALITY 값, 직접 등록, 연결 테스트, 이관, 삭제는 고급을 연 뒤에만 있습니다. 노드 추가는 이미 패널이 있는 서버를 손으로 등록할 때 씁니다. 새 VPS의 일상 경로는 부트스트랩입니다.

직접 등록 항목은 패널 호스트, 포트, 계정, REALITY Public key, Short ID, Server name, fingerprint, Inbound ID입니다. 연결 테스트로 패널 인바운드를 읽습니다. 이관은 고객을 다른 노드로 옮깁니다. 유저가 0명인 노드만 삭제할 수 있습니다.

6. 고객

목록 기본은 전체입니다. "현재 이용"은 만료 전 활성 구독입니다. "이용 종료"는 발급이 끝났고 지금은 쓰지 않는 계정입니다. 실패, 발급 중, 미결제, 가입만, 만료·미갱신, 만료 임박(7일)으로도 거릅니다. 실패 행의 "자리 부족"은 용량 문제입니다. 그 외 실패는 고객 상세의 단계 오류를 보고 다시 발급합니다.

미결제 구독은 결제가 끝나야 발급됩니다. 구독 만료는 패널 계정을 지우고, 그 계정은 다시 결제해야 합니다. 요금제 변경은 기존 3x-ui 계정을 파기한 뒤 새로 만듭니다. 고객 상세의 변경 이력에는 수동 발급, 다시 발급, 만료, 요금제 변경, Rotate, 노드 이관과 담당 이메일이 남습니다.

무제한 요금제는 Karing 구독에 남은 용량이 있는 값으로 나갑니다. 용량이 0이거나 비어 있으면 Karing이 노드 확인을 건너뜁니다.

7. 기관 협조 요청

경찰이나 정부기관 공문이 올 수 있다는 이유로 접속 기록을 모아 두는 화면은 만들지 않습니다. 방문 사이트, 접속 목적지, 연결 시각별 기록은 보관하지 않습니다. 없는 자료는 "보유하지 않는다"고 회신합니다.

공문이 오면 개인정보 보호책임자가 영장 또는 법령상 요청인지 확인한 뒤, 그 계정의 기존 자료만 제공합니다.

- 이메일, 가입 시각
- 결제 금액, 통화, 수단, 상태, 시각. 처리방침은 계약·결제 기록을 전자상거래법에 따라 5년 보관한다고 적고 있습니다.
- 요금제, 구독 상태, 만료일, 누적 사용량(GB)
- 노드별 송수신 바이트 합계

이 값은 고객 화면에서 해당 이메일을 열어 확인합니다. 접속 기록을 내려받는 버튼은 없습니다. 카드 번호는 회사가 저장하지 않습니다. 통신사실확인자료를 법령상 보관해야 하는 사업자인지는 변호사가 확인합니다. 그 의무가 있어도 법령이 정한 항목과 기간이며, 고객 활동 전체를 관리자 화면에서 내려받는 기능이 아닙니다.

8. 하지 않는 일

- 관리자 화면에서 VPS를 자동 구매하지 않습니다.
- 자리가 없는데 결제를 억지로 열지 않습니다.
- REALITY 위장 주소에 Cloudflare 도메인이나 `www.microsoft.com` 을 넣지 않습니다. 기본값은 `dl.google.com` 입니다.
- dest만 바꾸고 server name, DB, 구독 SNI를 다른 호스트로 두지 않습니다.
- `minClientVer` 와 `minClient` 를 비우지 않습니다. Xray를 26.9.8 이상으로 올리지 않습니다. 고정 버전은 `v26.7.28` 입니다.
- 고객 구독을 VLESS 문자열로 주지 않습니다. Clash YAML을 줍니다.
- 기관 요청에 대비해 방문 기록이나 접속 목적지를 새로 수집하지 않습니다.
- SSH 비밀번호를 메모장이나 채팅에 남기지 않습니다. 부트스트랩은 그 값을 저장하지 않습니다.

노드가 많아져 트래픽 동기화 오류가 계속되면, 개요의 동기화 상태를 보고 그때 Agent 작업을 따로 검토합니다. 그 작업은 이 설명서의 범위가 아닙니다.