DAMA BLANCA · HORNEADOS

Manual de uso

La app del celular para atender tu panadería y la web de tus clientes

Versión 1.1.0 · Octubre de 2026

MODO CLARO MODO OSCURO

Cada captura aparece en los dos modos, uno al lado del otro.

Manual de uso · Dama Blanca

Este manual explica, paso a paso, cómo usar la app de **Dama Blanca**: cómo cargar tus productos, recibir y seguir los pedidos, cobrar la seña, publicar promos en tu estado de WhatsApp y ver cómo va el negocio.

No hace falta saber nada de computación. Cada capítulo cuenta para qué sirve un apartado, qué vas a ver en la pantalla y qué tocar para hacer cada cosa.

Una app, dos caras

La app tiene dos partes que trabajan juntas:

	La app del celular	La web
Quién la usa	Vos, el administrador	Tus clientes
Cómo se abre	Desde el ícono en tu celular Android	Con el link que mandás por WhatsApp
Pide usuario y contraseña	Sí	No: cualquiera con el link la ve
Para qué sirve	Cargar productos, atender pedidos, ver los números	Ver lo que vendés y hacer un pedido

Todo lo que cargás en el celular aparece en la web: si subís un producto nuevo, tus clientes lo ven enseguida; si un cliente hace un pedido en la web, te llega a la pestaña **Pedidos**.

Índice

1. Empezar: instalar la app, entrar, recuperar la contraseña, el inicio y moverte por las pantallas.
2. Productos: cargar, editar, compartir, pausar y borrar lo que vendés, con sus fotos y sus tipos.
3. Pedidos: los pedidos de la web, la seña, avisar que está listo y entregar.
4. Pedido manual: anotar un pedido que te hicieron por WhatsApp o en persona.
5. Billetera: la cuenta a la que te transfieren la seña.
6. Promos: fotos y videos para compartir en tu estado de WhatsApp.
7. Insumos: lo que comprás para producir y cuánto pagaste.
8. Métricas: cuánto vendiste, cuánto gastaste y cuánto te quedó.
9. Memoria: cuánto lugar ocupan tus fotos y videos.
10. Preferencias: cómo se ve la app y cómo se ve tu catálogo web.
11. La web de tus clientes: qué ven y qué hacen tus clientes cuando abren el link.
12. Problemas y preguntas frecuentes: qué hacer cuando algo no anda.

Cómo leer este manual

- Lo que está en **negrita** es algo que tocás en la pantalla: un botón, una pestaña o una opción. Por ejemplo: tocá **Guardar**.
- Lo que está «entre comillas» es un texto que la app te muestra tal cual. Por ejemplo: «Seña pagada».
- Las flechas indican un camino: **Más → Preferencias** quiere decir «tocá la pestaña Más y después la opción Preferencias».

> 💡 Los recuadros como este son consejos: no hace falta seguirlos, pero te ahorran tiempo.

> ⚠️ Los recuadros con este símbolo avisan de algo que no se puede deshacer o que conviene revisar antes de seguir.

Cada captura de pantalla aparece dos veces: a la izquierda con la app en **modo claro** y a la derecha en **modo oscuro**. Se ve igual en los dos: elegís el que te resulte más cómodo en **Más → Preferencias** (Preferencias).

Las capturas son de la versión 1.1.0, con tus productos y fotos reales. Los pedidos, los clientes, los insumos y los montos son de ejemplo: en tu celular vas a ver los tuyos.

Si es la primera vez

Para tener todo listo antes de mandarle el link a tus clientes, seguí este orden:

1. Instalá la app y entrá con tu usuario (Empezar).
2. Cargá tus datos de pago en **Más → Billetera**, así tus clientes saben a dónde transferirte la seña (Billetera).
3. Armá los tipos con los que ordenás tus productos (Tortas, Tartas…) en **Más → Tipos**, y cargá tus productos con sus fotos, precios y anticipación (Productos).
4. Elegí cómo se ve tu catálogo web en **Más → Preferencias**, en la parte **Web** (Preferencias).
5. Abrí la web vos primero, mirá cómo queda y hacé un pedido de prueba (La web de tus clientes). Después cancelalo desde **Pedidos**, así no cuenta como venta.
6. Mandale el link a tus clientes por WhatsApp: en el **Dashboard**, la tarjeta **Tu catálogo** tiene el botón **Compartir por WhatsApp** (Empezar).

1. Empezar

Cómo instalar la app en tu celular, entrar con tu usuario, recuperar la contraseña si te la olvidás, qué te muestra el inicio y cómo moverte por las pantallas.

Instalar la app

La app no está en Play Store: te la pasa la persona que la desarrolló, como un archivo `.apk` (por ejemplo `panaderia-digital-1.1.0.apk`), o te la instala con el celular conectado a la computadora.

Si te mandan el archivo:

1. Abrilo desde el celular (por ejemplo, tocándolo en WhatsApp o en **Descargas**).
2. Android te va a preguntar si permitís instalar apps de ese lugar. Tocá **Configuración**, activá el permiso y volvé.
3. Tocá **Instalar**.

En tu pantalla de inicio aparece el ícono redondo de Dama Blanca, con el nombre «PANADERIA-DIGITAL».


Para actualizarla, instalá la versión nueva encima de la que tenés, de la misma forma. No hace falta desinstalar: tu sesión y tus preferencias se mantienen. Para saber qué versión tenés, mirá al fondo de la pestaña **Más**: dice, por ejemplo, «Versión 1.1.0».

> ⚠️ Si al actualizar Android dice que la app no se puede instalar porque ya existe una distinta, avisale a quien te la pasó antes de desinstalar nada.

Entrar con tu usuario

La primera vez que abrís la app aparece la pantalla **Ingresar**:

1. En **Usuario**, escribí tu usuario.
2. En **Contraseña**, escribí tu contraseña. Para ver lo que escribiste, tocá el ojito de la derecha.
3. Tocá **Ingresar**.



CLARO OSCURO

Si está todo bien, entrás directo a la app.

No hay forma de crear una cuenta desde la app: hay un solo usuario, el tuyo, y lo crea la persona que desarrolló el sistema.

La sesión queda abierta **30 días**, aunque cierres la app o apagues el celular. Pasado ese tiempo, la app te vuelve a mostrar la pantalla **Ingresar** sin avisar: es normal, volvé a entrar con tu usuario y contraseña.

Si no te deja entrar

Mensaje	Qué hacer
«Usuario o contraseña incorrectos»	Revisá que estén bien escritos (mayúsculas incluidas). Si no te acordás de la contraseña, mirá el punto siguiente.
«Ingresá tu usuario» / «Ingresá tu contraseña»	Te faltó completar ese campo.
«No hay conexión con el servidor…»	Revisá que tengas internet (wifi o datos) y probá de nuevo.
«El servidor tardó demasiado en responder…»	Probá de nuevo: la primera vez del día puede tardar (ver Preguntas frecuentes).


Si te olvidaste la contraseña

La app te manda un **código de 6 números** a tu email para que elijas una contraseña nueva.

1. En la pantalla **Ingresar**, tocá **¿Olvidaste tu contraseña?**.
2. Escribí el **email de tu cuenta** y tocá **Mandar código**.



CLARO



OSCURO

3. Abrí tu email. Te llega un mensaje con el asunto «123456 es tu código de Panadería Digital» (con tu código en lugar de 123456).
4. Volvé a la app. En la pantalla **Nueva contraseña**:
   - En **Código**, escribí los 6 números.
   - En **Contraseña nueva**, escribí la contraseña nueva (al menos 8 caracteres).
   - En **Repetí la contraseña nueva**, escribila otra vez.
5. Tocá **Cambiar contraseña**. Entrás directo a la app.

Tené en cuenta:

- El código **vence en 15 minutos** y sirve una sola vez.
- Si no te llegó, revisá la carpeta de spam. Después de un minuto se habilita **Reenviar el código**: te manda uno nuevo y el anterior deja de servir.
- Si escribiste mal el email, tocá **Usar otro email**.

- Tiene que ser el email que se registró para tu cuenta. Si escribís otro, la app sigue igual al paso siguiente, pero el código no llega nunca (es así a propósito, por seguridad). Si no sabés cuál es, preguntale a quien desarrolló la app.
- Con la contraseña nueva, tu **usuario** sigue siendo el mismo.

Mensaje	Qué quiere decir
«Código inválido o vencido»	El código está mal, pasaron más de 15 minutos o ya lo usaste. Pedí uno nuevo.
«El código tiene 6 números»	Te faltan o te sobran números.
«Tiene que tener al menos 8 caracteres»	La contraseña nueva es muy corta.
«Las contraseñas no coinciden»	Lo que escribiste en los dos campos no es igual.
«Pediste demasiados códigos. Probá de nuevo en un rato.»	Pediste más de 5 códigos en una hora. Esperá un rato.

> 💡 **Para cambiar la contraseña** aunque te la acuerdes, el camino es el mismo: cerrá la sesión (**Más → Cerrar sesión**) y en la pantalla **Ingresar** tocá **¿Olvidaste tu contraseña?**.

Las pantallas de la app


Abajo de todo está la **barra de pestañas**, con las cuatro partes principales:

Pestaña	Para qué es
Dashboard	El inicio: compartir tu catálogo y lo que pasó hoy (lo vemos abajo).
Productos	Lo que vendés: cargar, editar, compartir, pausar y borrar (capítulo 2).
Pedidos	Lo que te encargan tus clientes (capítulo 3).
Más	Todo lo demás: pedido manual, métricas, tipos, insumos, promos, billetera, memoria, preferencias y cerrar sesión.

Tocá una pestaña para ir a esa parte.

El Dashboard

Es lo primero que ves al entrar. Tiene dos partes.



CLARO OSCURO

Tu catálogo

Arriba está la tarjeta **Tu catálogo**, con el link de tu web. Es el atajo para lo que más hacés cuando un cliente te escribe:

- **Compartir por WhatsApp** (verde): abre WhatsApp con un saludo y el link ya escritos. Elegí a quién mandarlo (el chat del cliente que te preguntó, un grupo o **Mi estado**) y tocá **Enviar**. Antes de mandarlo podés cambiar el texto.

  > ¡Hola! 👋 Te paso el catálogo de Dama Blanca: ahí ves todos los productos con sus precios y podés hacer tu pedido.
  > 👉 (el link de tu web)


- **Ver mi catálogo**: abre tu web en el navegador del celular, para que veas lo mismo que ven tus clientes.

Lo de hoy

Debajo, el resumen del día:

- **Vendido hoy**: la suma de los pedidos que te hicieron hoy, y cuántos son. No cuenta los cancelados. Es la misma cuenta que Métricas.
- **Para atender**: cuántos pedidos están **Esperando la seña** y cuántos tienen la **Seña pagada** y falta entregar. Estos son **de cualquier día**, no solo de hoy: es lo que tenés pendiente.

- **Pedidos de hoy**: los pedidos que entraron hoy, del más nuevo al más viejo (hasta 10). Tocá uno para abrirlo. Si hubo más, abajo aparece **Ver los demás en Pedidos**.




CLARO OSCURO

«Hoy» es el día de Argentina, aunque sean las 23:30.


> 💡 Lo que hacés desde la app (confirmar una seña, entregar, cancelar, cargar un pedido manual) se actualiza solo. Los pedidos nuevos de la **web** no: **tirá la pantalla para abajo** para verlos.

La pestaña Más

Más es un menú. Arriba está tu usuario y, abajo, una opción por cada apartado:




CLARO



OSCURO

Opción	Qué hay adentro
Pedido manual	Cargá un pedido que te hicieron por WhatsApp o en persona (capítulo 4).
Métricas	Ventas, pedidos, clientes, gastos y lo que te queda (capítulo 8).
Tipos	Tortas, tartas, alfajores: cómo ordenás tus productos (capítulo 2).
Insumos	Lo que comprás para producir y cuánto pagaste (capítulo 7).
Promos	Fotos y videos para compartir en tu estado (capítulo 6).
Billetera	La cuenta a la que te transfieren la seña (capítulo 5).
Memoria	Cuánto lugar usan tus fotos y videos (capítulo 9).
Preferencias	Tema, letra, pestañas, encabezado y catálogo web (capítulo 10).
Cerrar sesión	En rojo, al fondo.

Al fondo de todo, debajo de **Cerrar sesión**, dice qué versión de la app tenés (por ejemplo «Versión 1.1.0»).



CLARO OSCURO

Volver atrás

Cuando abrís algo (un producto, un pedido, una opción de **Más**), arriba a la izquierda aparece un **botón redondo con una flecha**. Tocalo para volver. El botón de volver de Android hace lo mismo.

Desde **Productos**, **Pedidos** o **Más**, el botón de volver de Android te lleva al **Dashboard**; desde el **Dashboard**, sale de la app.

Tirar para abajo para actualizar

En las pantallas que muestran datos (el Dashboard, la lista de productos, la de pedidos, un pedido, las métricas, los insumos, las promos y la memoria), **apoyá el dedo arriba de todo y deslizalo hacia abajo**. Aparece una ruedita que gira: cuando desaparece, ya tenés los datos al día.

Usalo sobre todo en el **Dashboard** y en **Pedidos**, para ver si entraron pedidos nuevos.


En los formularios (cargar un producto, un pedido manual, la billetera…) no se usa: no hay nada que actualizar.

Cuando algo no carga

Si una pantalla no puede traer los datos, muestra un recuadro rojo con el motivo y un botón **Reintentar**. Revisá tu internet y tocalo.

Cerrar sesión

1. Tocá la pestaña **Más**.
2. Bajá hasta el final y tocá **Cerrar sesión** (en rojo).
3. La app te avisa: «Vas a tener que volver a entrar con tu usuario y contraseña.». Tocá **Cerrar sesión** para confirmar o **Cancelar** para quedarte.



CLARO OSCURO


Tus preferencias (tema, letra, barra y encabezado) no se borran.

2. Productos

En la pestaña **Productos** cargás todo lo que vendés. Lo que está **activo** aparece en la web para tus clientes; lo que **pausás** queda guardado, pero no se ve.

La lista de productos

Tocá la pestaña **Productos** (el ícono de la medialuna) en la barra de abajo.



CLARO

OSCURO

Cada tarjeta muestra:

- La **foto de portada** (si no tiene fotos, una medialuna dibujada).
- El **nombre**, tal como lo escribiste, y el **precio** a la derecha.
- El **tipo**, el **gusto** y el **peso**, por ejemplo «Tartas · Dulce · 1500 g». Si no tiene tipo, solo el gusto y el peso.
- Abajo, la **etiqueta** dorada si tiene una, «Pausado» si está pausado y cuántas fotos tiene («Sin fotos», «1 foto», «4 fotos»).

Los productos están ordenados por gusto (Dulce, Salado, Agridulce, Ácido, Amargo, Picante) y, dentro de cada gusto, por nombre.

Tocá una tarjeta para ver el producto completo.

La lista trae los productos de a 20: cuando llegás al final, se cargan los siguientes solos. Si no, tocá **Ver más productos**.

Buscar

Escribí parte del nombre en **Buscar por nombre**. No importan las mayúsculas ni los acentos: «sandwich» encuentra «Sándwich de miga». Busca solo en el nombre, no en la descripción.

Para dejar de buscar, borrá lo que escribiste.

Filtrar

Al lado del buscador hay un **botón cuadrado de filtros**. Tocalo y se abre una hoja desde abajo con:

- **Estado**: **Todos**, **Activos** o **Pausados**.
- **Gusto**: **Todos los gustos** o uno en particular.
- **Tipo**: **Todos los tipos** o uno de los que armaste (ver Los tipos).

La lista cambia mientras elegís. Abajo de la hoja, el botón dice cuántos productos coinciden (por ejemplo **Ver 6 productos**): tocalo para cerrar la hoja.



CLARO



OSCURO

Con un filtro puesto, el botón queda marcado con cuántos filtros hay, y debajo del buscador se lee qué estás viendo, por ejemplo «Filtrando: Dulce · Activos». Tocá **Limpiar** para sacar los filtros (lo que escribiste en el buscador queda).

Si nada coincide, la app dice «Ningún producto coincide»: tocá **Quitar filtros** para ver todo de nuevo.


Cargar un producto nuevo

1. En la pestaña **Productos**, tocá **Nuevo** (o el **+** redondo, según el estilo de encabezado que tengas).
2. Completá los datos (los explicamos abajo).
3. Tocá **Guardar producto**.


La app vuelve a la lista y el producto ya aparece. Si está **Activo**, **ya se ve en la web**, aunque las fotos todavía se estén subiendo.

> ⚠️ Si salís de la pantalla sin tocar **Guardar producto**, lo que cargaste se pierde y no te avisa.


Los datos de un producto



CLARO



OSCURO



CLARO

OSCURO

Campo	¿Obligatorio?	Cómo se completa
Fotos	No	Hasta 10. Ver Las fotos.
Nombre	Sí	Por ejemplo «Alfajores de maicena». No puede haber dos productos con el mismo nombre.
Etiqueta	No	Un texto corto que se destaca en la web, como una estampilla dorada: «Nuevo», «Promo lanzamiento», «Solo sábados». Hasta 30 caracteres.
Precio	Sí	En pesos, **sin puntos ni comas**: `9500`.
Estado	—	**Activo** (se ve en la web y se puede pedir) o **Pausado** (no se ve ni se puede pedir). Empieza en Activo.
Gusto	Sí	Tocá el campo y elegí: Dulce, Salado, Agridulce, Ácido, Amargo o Picante.
Tipo	No	Tocá el campo y elegí uno de tus tipos (Tartas, Pizzas…) o **Sin tipo**. Los armás en **Más → Tipos** (ver Los tipos).
Peso en gramos	No	Solo el número: `500`. Se muestra como «500 g».
Anticipación en horas	Sí	Con cuántas horas de anticipación hay que encargarlo. Escribí `0` si se puede pedir en el momento.
Ingredientes	No	Separados por coma: «maicena, dulce de leche, coco rallado».
Descripción	No	Lo que quieras contar del producto: «Una docena de alfajores rellenos de dulce de leche, con coco rallado en el borde.»

Al tocar la tecla de «siguiente» del teclado, pasás al campo que sigue.

La anticipación

La anticipación le dice al cliente con cuánto tiempo tiene que encargar el producto. Se escribe en **horas**, de 0 a 720 (30 días), y no tiene un valor por defecto: tenés que completarla siempre.

Escribís	En la web dice
`0`	Nada (se puede pedir en el momento)
`24`	«Con 24 hs de anticipación»
`48`	«Con 48 hs de anticipación»
`72`	«Con 3 días de anticipación»
`168`	«Con 7 días de anticipación»

Es solo informativa: el pedido no lleva fecha. En el resumen del pedido, la web le dice al cliente cuándo va a estar listo según el producto que más anticipación necesita (ver La web de tus clientes).

Los gustos

Los gustos son siempre los mismos seis: **Dulce**, **Salado**, **Agridulce**, **Ácido**, **Amargo** y **Picante**. No se pueden agregar otros desde la app.

En la web, tus clientes pueden filtrar por gusto. Solo aparecen los gustos que tienen algún producto activo.

Mensajes al guardar

Mensaje	Qué hacer
«Ingresá el nombre»	Falta el nombre.
«Ingresá el precio»	Falta el precio.
«Solo números, sin puntos ni comas»	Escribiste `4.800` o `4800,50`: escribí `4800`.
«El precio tiene que ser mayor que 0»	El precio no puede ser 0.
«Elegí un gusto»	Falta elegir el gusto.
«Ingresá con cuántas horas hay que encargarlo (0 si se pide en el momento)»	Falta la anticipación.
«Hasta 720 horas (30 días)»	La anticipación es demasiado grande.
«Ya existe un producto con ese nombre: «…».»	Ya tenés uno con ese nombre (sin importar mayúsculas ni acentos). Si dice «Está pausado: activalo en vez de crear otro.», buscalo en **Pausados** y activalo.

Las fotos

Agregar fotos

En la parte de **Fotos** hay dos recuadros:

- **Galería**: elegí una o varias fotos de tu celular.
- **Cámara**: sacá una foto en el momento.

La primera vez, Android te pide permiso para usar tus fotos o la cámara. Tocá **Permitir**. Si lo rechazaste, la app dice «Para sacar fotos, permití el acceso a la cámara en los ajustes del celular.»: entrá a los ajustes del celular, buscá la app y activá el permiso.

Cada producto puede tener **hasta 10 fotos**. El contador dice cuántas llevás («3 de 10»).

La app achica las fotos antes de subirlas, así no gastás datos de más. A cada foto se le agrega el **logo de Dama Blanca** como marca de agua.

La portada

La **portada** es la foto que se ve en la lista y en el catálogo web. Es la primera, y tiene la etiqueta dorada «Portada» con una estrella.

Para cambiarla, **tocá la estrella** de otra foto (o la foto misma).

Para sacar una foto, tocá la **X** de la esquina.

Cómo se suben

Las fotos se suben **cuando tocás Guardar producto**, en segundo plano: podés seguir usando la app mientras tanto. En la tarjeta del producto vas a ver «Subiendo 3 fotos…», y cada foto aparece en cuanto termina.


> ⚠️ No cierres la app del todo (deslizándola desde las apps abiertas) mientras se suben: las fotos que falten se pierden. Las que ya se subieron quedan.

Si no hay internet o algo falla, la app reintenta sola. Si igual no puede, en la tarjeta aparece un aviso rojo, «Una foto no se subió» (o «3 fotos no se subieron»), con dos botones:

- **Reintentar**: la vuelve a subir.
- **Descartar**: la deja de lado.

Ver un producto

Tocá un producto de la lista.



CLARO OSCURO

Vas a ver:

- Las fotos: deslizá de costado para pasarlas.
- La etiqueta, si tiene.
- Si está **Activo** (verde) o **Pausado** (gris).
- El nombre y el precio.
- El tipo, el gusto, el peso y la anticipación, por ejemplo «Tartas · Dulce · 2000 g · Con 24 hs de anticipación». Si la anticipación es 0, dice «Se pide en el momento».
- La descripción y los ingredientes.

Abajo están los botones **Compartir por WhatsApp**, **Editar**, **Pausar** (o **Activar**) y **Eliminar producto**.

> 💡 Las estrellas y comentarios que dejan tus clientes se ven solo en la web, no en la app.

Compartir un producto por WhatsApp

Para mandarle un producto a alguien, o publicarlo en tu estado:

1. Abrí el producto.
2. Tocá el botón verde **Compartir por WhatsApp**.
3. Se abre WhatsApp con la **foto de portada** y un texto ya escrito: el nombre, la descripción, el precio, la anticipación y el link para pedirlo en la web.

4. Elegí a quién mandarlo (un chat, un grupo o **Mi estado**) y tocá **Enviar**.

Por ejemplo:

> **Pastafrola de membrillo** Masa frola con dulce de membrillo $ 16.000 · Con 24 hs de anticipación
> Hacé tu pedido acá 👉 (el link del producto en tu web)

El link abre ese producto en la web, con el botón para sumarlo al pedido. Si el producto no tiene fotos, se manda solo el texto.

La primera vez tarda un poco, porque baja la foto al celular. Las siguientes es al instante.

> 💡 Solo se pueden compartir los productos **activos**: el link de uno pausado diría que no está disponible. Mientras está pausado, debajo del botón dice «Pausado: no se ve en el catálogo ni se puede pedir. Para compartirlo, activalo.».


Si dice «No encontramos WhatsApp en este celular.», instalá WhatsApp (el común, no WhatsApp Business).

Editar un producto

1. Abrí el producto y tocá **Editar**.
2. Cambiá lo que necesites.
3. Tocá **Guardar cambios**.



CLARO



OSCURO

Las fotos funcionan distinto que al crear: **cada cambio en las fotos se aplica en el momento**, sin tocar Guardar.

- Las fotos nuevas se suben enseguida y van al final (no cambian la portada).
- Al tocar la **X** de una foto ya subida, la app pregunta «¿Borrar esta foto?» y avisa «Se borra del producto y del catálogo. No se puede deshacer.». Tocá **Borrar** para confirmar. Si era la portada, la siguiente pasa a serlo.
- Una foto que se está subiendo se ve más clara, con una ruedita. Una que falló tiene un **!** rojo: tocala para reintentar.

Si vaciás la **Etiqueta**, la **Descripción** o el **Peso**, se le sacan al producto. Para sacarle el tipo, elegí **Sin tipo**.

> 💡 En Métricas → Más vendidos, los productos se agrupan por nombre. Si le cambiás el nombre a un producto, sus ventas viejas quedan con el nombre anterior, en otra fila.

Pausar o activar un producto

Pausar sirve para lo que no vendés por un tiempo, como el pan dulce fuera de temporada: el producto queda guardado con sus fotos y datos, pero no se ve en la web.

1. Abrí el producto.
2. Tocá **Pausar**. Cambia al instante, sin preguntar.

Debajo dice «Pausado: no se ve en el catálogo ni se puede pedir. Para compartirlo, activalo.».

Para volver a mostrarlo, tocá **Activar**.

Mientras está pausado:

- No aparece en el catálogo web.
- Si alguien abre un link viejo de ese producto, la web dice «Este producto no está disponible».
- Si un cliente lo tenía elegido, la web se lo saca del pedido y le avisa.
- Lo seguís viendo en tu lista con la marca «Pausado», y lo podés agregar en un pedido manual.

También podés cambiar el estado desde **Editar**.


> 💡 Si después de pausar un producto lo seguís viendo en la lista de **Activos**, tirá la lista para abajo para actualizarla.

Eliminar un producto


> ⚠️ Eliminar **no se puede deshacer** y borra también todas sus fotos. Si es algo que vas a volver a vender, mejor **pausalo**.

1. Abrí el producto.

2. Tocá **Eliminar producto** (en rojo, al fondo).
3. La app pregunta «¿Eliminar «nombre del producto»?» y avisa «Se borran también todas sus fotos. No se puede deshacer.».
4. Tocá **Eliminar** para confirmar, o **Cancelar**.



CLARO



OSCURO

Los pedidos que ya tenían ese producto no cambian: guardan su nombre y su precio.

Los tipos

Los **tipos** son las familias con las que ordenás lo que vendés: Tortas, Tartas, Pizzas, Alfajores… Los armás vos, con los nombres que quieras. Son aparte del gusto: una tarta puede ser **Tartas** y **Dulce**; una pizzeta, **Pizzas** y **Salado**.


Para qué sirven:

- En la web, la **Carta** muestra tus productos **agrupados por tipo** (primero un tipo, después el otro), y los que no tienen tipo van al final, en **Otros** (ver La web de tus clientes).
- Tus clientes pueden filtrar el catálogo por tipo.
- En la lista de **Productos** podés filtrar por tipo.


El tipo es **opcional**: un producto sin tipo se vende igual.

Ver y armar tus tipos

Tocá la pestaña **Más** y después **Tipos**. Cada tipo dice cuántos productos lo usan.




CLARO



OSCURO

Para crear uno:

1. Tocá **Nuevo tipo**.
2. Escribí el **Nombre**, por ejemplo «Pizzas».
3. Tocá **Guardar tipo**.



CLARO OSCURO

Después, a cada producto le elegís su tipo en **Editar** (o al cargarlo), en el campo **Tipo**.

> 💡 Si después de cambiarle el tipo a varios productos la lista de **Tipos** sigue diciendo «Ningún producto», tirala para abajo para actualizarla.

Cambiarle el nombre

Tocá el tipo en la lista, cambiá el nombre y tocá **Guardar cambios**. Los productos que lo usan quedan con el nombre nuevo.

Si ya existe otro con ese nombre, la app avisa: «Ya existe un tipo con ese nombre».

Borrar un tipo

1. Tocá **Borrar** al lado del tipo.
2. La app te dice qué pasa con los productos, por ejemplo «Los 3 productos que lo usan van a quedar sin tipo. No se borra ningún producto.».
3. Tocá **Borrar** para confirmar, o **Cancelar**.

Los productos no se borran: quedan **sin tipo** y en la web pasan a **Otros**.

Los nombres en mayúsculas

Si escribís un nombre todo en mayúsculas, como «TARTA DE FRUTILLA», en la web y en los pedidos se muestra «Tarta de frutilla». En la pestaña **Productos** lo seguís viendo como lo escribiste.

> 💡 Si el nombre lleva una marca o un nombre propio, escribilo con mayúsculas y minúsculas («Alfajor Dama Blanca»): así se respeta tal cual.

3. Pedidos

En la pestaña **Pedidos** están todos los pedidos que te hicieron: los que llegan desde la web y los que cargás vos a mano. Desde acá confirmás la seña, le avisás al cliente que está listo, marcás lo que entregaste y cancelás lo que no va.

El recorrido de un pedido

Todo pedido pasa por estos estados. El estado se ve siempre en una etiqueta de color:

Estado	Color	Qué quiere decir
«Esperando la seña»	Ámbar	El cliente hizo el pedido y todavía no le confirmaste la seña. Todo pedido de la web empieza así.
«Seña pagada»	Marrón	Le confirmaste la seña y cuánto te transfirió.
«Entregado»	Verde	El cliente lo retiró.
«Cancelado»	Gris	No se hace.


Un día normal es así:

1. Un cliente hace un pedido en la web. Te aparece en **Pedidos** como «Esperando la seña».
2. El cliente te transfiere la seña y te manda el comprobante por WhatsApp.
3. Abrís el pedido, escribís cuánto te transfirió y tocás **Confirmar seña**. Pasa a «Seña pagada».
4. Cuando lo tenés hecho, tocás **Avisar que está listo**: se abre WhatsApp con el mensaje ya escrito y solo tenés que mandarlo.
5. Cuando lo retira y te paga lo que falta, tocás **Marcar entregado**.

> 💡 Si alguien te paga todo cuando lo retira, sin seña, también podés marcarlo entregado directamente desde «Esperando la seña».

La lista de pedidos

Tocá la pestaña **Pedidos** (el ícono del portapapeles) en la barra de abajo.



CLARO OSCURO


Los pedidos aparecen del más nuevo al más viejo. Cada tarjeta muestra:

- **Arriba:** el nombre del cliente, tal como lo escribió, y el **total** a la derecha.
- **En el medio:** el día y la hora en que hizo el pedido y cuántos productos lleva. Por ejemplo: «viernes 16 de octubre, 18:08 · 5 productos». Cuenta unidades: dos tartas y tres panes son «5 productos».
- **Abajo:** la etiqueta del estado. Si lo cargaste vos, al lado dice «Cargado a mano». Si la seña ya está pagada, a la derecha dice cuánto te falta cobrar, por ejemplo «Falta cobrar $ 35.000».

Tocá una tarjeta para abrir el pedido.

Ver solo un estado

Arriba de la lista está el campo **Estado**, que dice «Todos». Tocalo y elegí qué pedidos querés ver: **Todos**, **Esperando la seña**, **Seña pagada**, **Entregado** o **Cancelado**.



CLARO OSCURO

Debajo del filtro dice cuántos pedidos hay en ese estado, por ejemplo «12 pedidos».

> 💡 Para ver lo que tenés que preparar, elegí **Seña pagada**. Para ver a quién le tenés que reclamar la seña, elegí **Esperando la seña**.

Ver los pedidos nuevos

> ⚠️ Los pedidos nuevos de la web **no aparecen solos** mientras tenés la pantalla abierta. Para ver si entró alguno, **tirá la lista para abajo** con el dedo y soltala: se recarga.

Lo que hacés vos desde la app (confirmar una seña, entregar, cancelar, cargar un pedido manual) sí se actualiza solo en la lista.


Más pedidos

La lista trae los pedidos de a 20. Cuando llegás al final, se cargan los siguientes solos. Si no, tocá **Ver más pedidos**.

Si la lista está vacía

- Con **Todos**: «Todavía no hay pedidos. Cuando un cliente haga un pedido desde la web, lo vas a ver acá.»
- Con otro estado: «No hay pedidos en este estado».

El detalle de un pedido



CLARO OSCURO

Al abrir un pedido ves, de arriba para abajo:

El cliente

- La etiqueta del estado.
- El nombre del cliente, grande.
- Cuándo lo pidió: «Pedido del viernes 16 de octubre, 18:08». Si lo cargaste vos, sigue con «· cargado a mano».
- Si es cliente nuevo o ya te compró: «Es su primer pedido» o «Hizo 4 pedidos» (contando este).
- El botón verde **Escribirle por WhatsApp**: abre el chat con el cliente con un saludo ya escrito, por ejemplo:

  > ¡Hola María! ¿Cómo estás? Te escribo de Dama Blanca por tu pedido.

  Lo podés cambiar antes de mandarlo.

> 💡 El número de teléfono del cliente no se muestra escrito: para hablarle, usá el botón de WhatsApp.

Productos

Cada producto con la cantidad y lo que suma, por ejemplo «5 × Pan dulce con frutas … $ 25.000». Abajo, el **Total**.

Los nombres y los precios son los del momento del pedido: si después cambiás un precio, este pedido no cambia.

Si tiene seña, debajo del total aparecen:

- **Seña**, con lo que te transfirió (por ejemplo «− $ 35.000»).
- **Falta cobrar**, con lo que te tiene que pagar al retirarlo. Cuando el pedido ya está entregado, dice **Cobrado al entregar**.

Nota del cliente

Lo que el cliente escribió al hacer el pedido (por ejemplo, para cuándo lo necesita). En los pedidos que cargás vos, va tu nota. Si no hay nota, no aparece.

Confirmar la seña

Mientras el pedido está «Esperando la seña», en el bloque **Seña** hay un campo que pregunta **¿Cuánto te transfirió?**.

1. Fijate en tu cuenta cuánto te transfirió el cliente.
2. Escribí el monto en pesos, **sin puntos ni comas**. Por ejemplo: `35000`. El número gris que aparece en el campo es solo una ayuda (la mitad del total): tenés que escribirlo igual.
3. Tocá **Confirmar seña**.

El pedido pasa a «Seña pagada» y en **Productos** aparece lo que falta cobrar.



CLARO



OSCURO



CLARO



OSCURO

Si algo está mal, la app te avisa debajo del campo:

Mensaje	Qué pasó
«Escribí cuánto te transfirió»	El campo está vacío.
«Solo números, sin puntos ni comas»	Escribiste un punto, una coma o una letra.
«Tiene que ser mayor que 0»	Escribiste 0.
«No puede ser más que el total ($ 70.000)»	El monto es más grande que el pedido.

Corregir o quitar la seña

Con la seña pagada, el bloque **Seña** dice cuánto y cuándo la confirmaste, por ejemplo «$ 35.000, confirmada el viernes 16 de octubre, 18:31». Abajo hay dos botones:

- **Corregir monto**: si escribiste mal el número. Cambialo y tocá **Guardar monto**. Si te arrepentiste, tocá **No cambiar**.
- **Quitar seña**: si la confirmaste por error. El pedido vuelve a «Esperando la seña» al instante, sin preguntar.

Avisar que está listo

Mientras el pedido no está entregado ni cancelado, tocá el botón verde **Avisar que está listo**. Se abre WhatsApp con el cliente y este mensaje ya escrito:

> ¡Hola María! Tu pedido ya está listo para retirar: • 5 × Pan dulce con frutas • 2 × Tarta de frutilla Al retirarlo te queda por pagar $ 35.000. ¡Te esperamos! Dama Blanca

Si ya te pagó todo, en lugar del monto dice «Ya está todo pago: solo tenés que pasar a buscarlo.». Si no tiene seña, el monto es el total.


Solo tenés que tocar enviar en WhatsApp.

> 💡 Avisar **no cambia el estado** del pedido: sigue como estaba hasta que lo marques entregado.

Marcar entregado

Cuando el cliente retira el pedido, tocá **Marcar entregado**. Funciona con o sin seña.

El pedido pasa a «Entregado» y abajo dice cuándo, por ejemplo «Entregado el viernes 16 de octubre, 19:40».




CLARO OSCURO

Si lo marcaste por error, tocá **Deshacer entrega**: vuelve a «Seña pagada» si tenía seña, o a «Esperando la seña» si no.


Cancelar un pedido

1. Tocá el botón rojo **Cancelar pedido**.
2. La app te pregunta «¿Cancelar el pedido?». Si tenía seña, te recuerda: «La seña queda registrada, por si hay que devolverla.»
3. Tocá **Cancelar pedido** para confirmar, o **No** para dejarlo como estaba.

El pedido pasa a «Cancelado» y abajo dice cuándo y, si la tenía, de cuánto era la seña.



CLARO



OSCURO



CLARO



OSCURO

Si te equivocaste, tocá **Deshacer cancelación**: vuelve al estado que tenía.

> 💡 Los pedidos cancelados no cuentan como ventas en las Métricas.

Cada paso se puede deshacer

Si tocaste…	Para volver atrás…
Confirmar seña	**Quitar seña**
Marcar entregado	**Deshacer entrega**
Cancelar pedido	**Deshacer cancelación**

Un pedido entregado o cancelado no muestra el bloque de la seña. Si necesitás cambiar la seña de uno de esos, primero deshacé la entrega o la cancelación.

Solo cancelar pide confirmación. Los demás botones actúan al toque, porque se pueden deshacer.

Mensajes que pueden aparecer

«El pedido ya está entregado», **«El pedido ya está cancelado»** u otros parecidos: el pedido cambió antes de que tocaras el botón (por ejemplo, tocaste dos veces seguidas). La app vuelve a cargar el pedido sola y te muestra cómo está ahora. Fijate el estado y seguí desde ahí.

«Este pedido no existe»: el pedido no está más. Tocá **Volver a pedidos**.


«No hay conexión con el servidor…» o **«El servidor tardó demasiado en responder…»**: revisá tu internet y tocá **Reintentar**. Ver también Problemas y preguntas frecuentes.

4. Pedido manual

No todos los pedidos llegan por la web: algunos te los hacen por WhatsApp, por teléfono o en persona. Con **Pedido manual** los anotás en la app, así quedan en **Pedidos** junto con los demás y cuentan en las Métricas.

Dónde está

Tocá la pestaña **Más** y después **Pedido manual** (es la primera opción).



CLARO




OSCURO

Cargar un pedido paso a paso

1. El cliente

Si el cliente ya te hizo pedidos antes (por la web o a mano), aparece el campo **¿Ya te hizo pedidos?**:

1. Tocalo. Se abre la lista **Elegí el cliente**, con los que te compraron más recientemente arriba. Al lado de cada nombre está su teléfono.



CLARO OSCURO

2. Tocá el cliente. Se llenan solos el **Nombre** y el **Teléfono**.

Si es un cliente nuevo, escribí:

- **Nombre**: por ejemplo «Doña Rosa».
- **Teléfono**: con la característica, por ejemplo «11 5555-1234». Podés escribirlo con espacios, guiones o paréntesis.

> ⚠️ El teléfono tiene que llevar **la característica** (11, 351, 221…). Un número como «5555-1234» no alcanza: al guardar te va a decir «El teléfono no es válido». No hace falta poner +54 ni el 9.

> 💡 La app reconoce a cada cliente **por su teléfono**. Si escribís un teléfono que ya existe, el pedido queda a nombre de ese cliente, y si le cambiaste el nombre, se le actualiza.


2. Los productos

En **Productos** está la lista de todo lo que vendés, también lo que tenés pausado (dice «Pausado», pero lo podés agregar igual).

1. Si tenés muchos, escribí parte del nombre en **Buscar un producto**. No importan las mayúsculas ni los acentos: «sandwich» encuentra «Sándwich de miga».
2. Tocá el **+** redondo del producto que pidió. Sube arriba, a los elegidos.

3. Para pedir más de uno, tocá **+** otra vez. Para sacar uno, tocá **−**. Cuando queda en 1, el **−** se convierte en un tachito: tocalo para quitar el producto.

Arriba vas viendo los productos elegidos con el precio por unidad, lo que suma cada uno y el **Total**, con los precios de hoy.




Si tenés más de 20 productos, abajo de todo aparece **Ver más productos**.

Hay dos límites: hasta 50 unidades de un mismo producto y hasta 30 productos distintos por pedido.

3. Seña y nota

- **Seña** (opcional): si el cliente ya te transfirió la seña, escribí cuánto, en pesos y sin puntos. El pedido queda directamente como «Seña pagada». Si todavía no te pagó, dejalo vacío.
- **Nota** (opcional): lo que tengas que recordar, por ejemplo «Lo retira el sábado a la mañana» o «Sin nueces». Hasta 300 letras.




CLARO OSCURO

4. Guardar

Tocá **Guardar pedido**. Se abre el detalle del pedido nuevo, igual que cualquier pedido de la web: desde ahí le confirmás la seña, le avisás que está listo y lo marcás entregado (ver Pedidos).

En la lista de **Pedidos** aparece con la marca «Cargado a mano».



⚠️ Si salís de la pantalla antes de tocar **Guardar pedido**, lo que escribiste se pierde y no te avisa.

Mensajes que pueden aparecer

Mensaje	Qué hacer
«Escribí el nombre del cliente»	Falta el nombre (al menos 2 letras).
«El nombre puede tener hasta 60 letras»	Acortalo.
«Escribí el teléfono del cliente»	Falta el teléfono.
«Revisá el teléfono: por ejemplo, 11 5555-1234»	Tiene letras o le faltan números.
«El teléfono no es válido»	Le falta la característica (por ejemplo, el 11).
«Elegí al menos un producto»	No agregaste ningún producto.
«Un pedido puede tener hasta 30 productos distintos»	Hacé dos pedidos.
«Solo números, sin puntos ni comas»	En la seña escribiste un punto, una coma o una letra.
«No puede ser más que el total (…)»	La seña es más grande que el pedido.
«La nota puede tener hasta 300 letras»	Acortá la nota.

Mensaje	Qué hacer
«Hay productos que no existen»	Borraste un producto mientras cargabas el pedido. Sacalo y volvé a guardar.

5. Billetera

En **Billetera** cargás la cuenta a la que tus clientes te transfieren la seña. Apenas un cliente confirma un pedido en la web, la web le muestra estos datos para que te pague.

Dónde está


Tocá la pestaña **Más** y después **Billetera**.

Si todavía no cargaste nada, arriba aparece un aviso: «Todavía no cargaste los datos: la web no muestra a dónde transferir la seña.»

Cargar o cambiar tus datos



CLARO



OSCURO

Completá los cuatro campos:

Campo	Qué va	Ejemplo
Titular de la cuenta	El nombre de quien figura en la cuenta.	Marta Villa
Alias	El alias de la cuenta: de 6 a 20 caracteres, letras sin acentos, números, puntos y guiones.	dama.blanca.mp

Campo	Qué va	Ejemplo
CBU o CVU	Los 22 números. Lo podés pegar con espacios o guiones: se guardan solo los números.	0000003100000000123459
Billetera o banco	Dónde está la cuenta.	Mercado Pago, Ualá, Banco Nación…

Tocá **Guardar**. Arriba aparece en verde «Listo: la web ya muestra estos datos.».


Hay un solo juego de datos: si guardás otros, reemplazan a los anteriores.

> 💡 La app revisa que el CBU o CVU esté bien copiado (los últimos números son de control). Si dice «Revisá el CBU o CVU: tiene que tener 22 números y estar bien copiado», copialo de nuevo desde la app de tu banco o billetera.

Mensaje	Qué hacer
«Escribí el nombre del titular»	Falta el titular (al menos 3 letras).
«Escribí el alias»	Falta el alias.
«De 6 a 20 caracteres: letras sin acentos, números, puntos y guiones»	El alias tiene una ñ, un acento, un espacio u otro signo.
«Escribí el CBU o CVU»	Falta el CBU o CVU.
«Escribí dónde está la cuenta: Mercado Pago, Ualá…»	Falta la billetera o el banco.

Lo que ven tus clientes

Después de confirmar el pedido, la web le muestra al cliente el bloque **Pagá la seña**, con tu alias y tu CBU (cada uno con un botón para copiarlo), «A nombre de Marta Villa, en Mercado Pago.» y un botón para mandarte el comprobante por WhatsApp.




CLARO OSCURO

Más detalles en La web de tus clientes.

Sacar los datos de la web

Si cambiás de cuenta y todavía no tenés la nueva, o no querés que se vea ninguna:

1. Tocá **Sacar de la web** (en rojo).
2. La app avisa: «Los clientes van a dejar de ver a dónde transferirte la seña. Podés volver a cargarlos cuando quieras.»
3. Tocá **Sacar de la web** para confirmar, o **Cancelar**.



CLARO OSCURO

Sin datos cargados, la web le ofrece al cliente escribirte por WhatsApp para coordinar cómo te paga la seña.


6. Promos

Promos es tu biblioteca de fotos y videos para el estado de WhatsApp. Armás cada promo una vez y la compartís todas las veces que quieras, sin buscarla en la galería.

Las promos son solo tuyas: no aparecen en la web.

Dónde está

Tocá la pestaña **Más** y después **Promos**.




CLARO OSCURO

Cada promo muestra su foto (los videos tienen un ▶️ y cuánto duran), el título, el texto y cuántas veces la compartiste, por ejemplo «Compartida 3 veces · la última, ayer».

Armar una promo nueva

1. Tocá **Nueva promo**.
2. Tocá **Elegir foto o video** y elegí una foto o un video de tu galería.
   - Los videos pueden durar **hasta 15 segundos**.
   - Para cambiar el archivo antes de guardar, tocá **Elegir otro**.
3. En **Título**, escribí un nombre para reconocerla, por ejemplo «2x1 en medialunas». El título **no** sale en el estado.

4. En **Texto** (opcional), escribí lo que querés que acompañe la foto en el estado, por ejemplo «Hoy 2x1 en medialunas. Hasta las 12». Hasta 500 caracteres.
5. Tocá **Guardar promo**. Mientras sube, el botón dice «Subiendo…».



CLARO OSCURO

⚠️ Un video tarda un poco más en subir. **No cierres la app** hasta que vuelva a la lista.

Si el archivo no sirve, la app te avisa en amarillo:

Mensaje	Qué hacer
«El video dura 25 segundos y puede durar hasta 15. Recortalo en la galería y elegilo de nuevo.»	Recortá el video en la galería del celular y volvé a elegirlo.
«El video pesa más de 50 MB. Grabalo en menor calidad (1080p) o recortalo.»	Grabalo de nuevo en menor calidad o hacelo más corto.
«La foto pesa más de 10 MB. Elegí otra.»	Elegí otra foto.

Compartir en tu estado de WhatsApp

1. En la lista, tocá el botón verde **Compartir en mi estado** de la promo.
2. Se abre WhatsApp con la foto o el video ya cargado y el texto de la promo. Al final del texto se agrega solo el link a tu web: «Hacé tu pedido acá 👉 …».
3. En WhatsApp, elegí **Mi estado** y tocá **Enviar**.


La primera vez que compartís una promo tarda un poco, porque la baja al celular. Las siguientes veces es al instante.

> 💡 La app cuenta una vez cada vez que tocás **Compartir en mi estado**, aunque después no la publiques.

Si dice «No encontramos WhatsApp en este celular.», instalá WhatsApp (el común, no WhatsApp Business).

Cambiar el título o el texto

Tocá la promo en la lista. Se abre **Editar promo**: cambiá el título o el texto y tocá **Guardar cambios**.




CLARO OSCURO


La foto o el video no se cambian: para usar otro archivo, armá una promo nueva.

Borrar una promo

1. Tocá la promo en la lista.
2. Tocá **Borrar promo** (en rojo).
3. La app pregunta «¿Borrar «2x1 en medialunas»?» y avisa «Se borra también la foto o el video. No se puede deshacer.».
4. Tocá **Borrar** para confirmar, o **Cancelar**.



CLARO



OSCURO

> 💡 Borrar las promos viejas libera lugar en la Memoria.

7. Insumos

En **Insumos** anotás lo que comprás para producir (harina, manteca, azúcar, cajas…) y cuánto pagaste. Así sabés cuánto gastás, y la app te avisa cuando algo aumenta.

La idea


Cada cosa que comprás es **un insumo**, y cada vez que la volvés a comprar, cargás **la compra nueva en ese mismo insumo**. Así se arma el historial de precios.

Por ejemplo: creás el insumo «Harina 0000» con la compra de este mes; el mes que viene, abrís «Harina 0000» y tocás **Cargar compra nueva**. No crees otro insumo «Harina 0000 noviembre».

Los insumos no se pueden borrar.

La lista de insumos

Tocá la pestaña **Más** y después **Insumos**.



CLARO

OSCURO

Cada insumo muestra lo último que pagaste, cuánto vino y cuánto sale el kilo (o el litro, o la unidad), y la fecha de la última compra. Están ordenados por nombre.

Cargar un insumo nuevo

1. Tocá **Nuevo insumo**.
2. Completá los datos:

Campo	Qué va	Ejemplo
Nombre	Qué es, con la marca si importa. **Sin el tamaño**: el tamaño va en «¿Cuánto vino?».	Harina 0000
¿Cuánto pagaste?	Lo que pagaste por todo, en pesos y sin puntos.	54000
¿Cuánto vino?	La cantidad. Con coma si hace falta: 0,5.	25
¿En qué se mide?	**Kilos**, **Litros** o **Unidades**.	Kilos
Fecha de la compra	Día/mes/año. Viene con la fecha de hoy.	05/10/2026

3. Tocá **Guardar insumo**. Se abre el insumo nuevo.



CLARO




OSCURO

> 💡 ¿Por qué el tamaño va aparte? Porque así la app compara el precio **por kilo** aunque un mes compres la bolsa de 25 kg y otro mes la de 10 kg.

Si ya existe un insumo con ese nombre, la app te avisa: «Ya existe un insumo con ese nombre: «…». Para cargar una compra nueva, actualizá ese».

Ver un insumo

Tocá un insumo de la lista. Vas a ver lo último que pagaste, el precio por kilo (o litro, o unidad), la fecha, los botones **Cargar compra nueva** y **Corregir datos**, y el **Historial**.



CLARO OSCURO

En el **Historial** está cada alta, compra y corrección, la más nueva arriba. Al lado del precio dice cuánto cambió respecto de la anterior:


- **En rojo con +** (por ejemplo «+11%»): aumentó.
- **En verde con –** (por ejemplo «–8%»): bajó.

La comparación es por kilo, litro o unidad: si pagaste más pero vino más cantidad, puede bajar igual.

Cargar una compra nueva

Cuando volvés a comprar lo mismo:

1. Abrí el insumo y tocá **Cargar compra nueva**.
2. Arriba te recuerda cuánto pagaste la última vez.
3. Escribí **¿Cuánto pagaste?** esta vez. La cantidad y la unidad vienen como la última vez (cambialas si compraste otro tamaño) y la fecha es la de hoy.
4. Tocá **Guardar compra**.



CLARO

OSCURO

Corregir un dato mal cargado

Si te equivocaste en un precio, una cantidad, la fecha o el nombre:

1. Abrí el insumo y tocá **Corregir datos**.
2. Cambiá lo que esté mal.
3. Tocá **Guardar cambios**.

La corrección también queda en el historial.

> 💡 Los insumos que cargaste antes de que existiera «¿Cuánto vino?» muestran un aviso azul: «No dice cuánto vino en la compra…». Tocá **Corregir datos**, completá la cantidad y, si el tamaño estaba en el nombre («HARINA 20 KG»), dejá solo «Harina».

Mensajes que pueden aparecer

Mensaje	Qué hacer
«Escribí la fecha así: 15/10/2026»	La fecha está mal escrita o no existe (por ejemplo 30/02).
«No puede ser posterior a hoy»	La fecha es de un día que todavía no pasó.


Mensaje	Qué hacer
«Solo números, sin puntos ni comas»	En el precio escribiste un punto o una coma.
«Solo números: 25, o 0,5»	En la cantidad hay letras u otros signos.
«Es la misma compra que la última: mismo precio, cantidad y fecha.»	No cambiaste nada respecto de la última compra.
«No cambiaste nada.»	En **Corregir datos** no modificaste ningún campo.

8. Métricas


Métricas muestra los números de tu panadería: cuánto vendiste, cuánto gastaste, cuánto te quedó, qué se vende más, cómo llegan los pedidos y si tus clientes vuelven.

Dónde está

Tocá la pestaña **Más** y después **Métricas**. Se abre un menú con seis pantallas:



CLARO



OSCURO

Pantalla	Qué muestra
Balance	Lo que entró, lo que salió y lo que te quedó
Más vendidos	Los productos que más salen, por unidades o por plata
Gustos	Qué gustos se venden más
Pedidos	Cuántos, en qué estado, de dónde llegan y qué días
Clientes	Los nuevos y los que vuelven a comprarte
Gasto en insumos	En qué gastaste más y cuánto aumentó cada uno

Cómo se cuenta

Antes de mirar los números, conviene saber qué cuenta la app:

- **Una venta es cada pedido que te hacen, salvo que se cancele.** Cuentan los que están «Esperando la seña», «Seña pagada» y «Entregado». Si después cancelás un pedido, deja de contar solo.
- **Las ventas cuentan el día en que te hicieron el pedido**, no el día en que lo entregaste.
- **Lo que gastaste** son las compras que cargaste en Insumos, el día de cada compra.
- **Un cliente es un número de teléfono**: si alguien pide dos veces con el mismo teléfono, es el mismo cliente aunque escriba el nombre distinto.

Elegir el período

Arriba de cada pantalla podés elegir qué período ver:

Opción	Qué abarca
7 días	Hoy y los 6 días anteriores
Este mes	Desde el 1 del mes hasta hoy (es la que aparece al entrar)
Este año	Desde el 1 de enero hasta hoy
Siempre	Todo, desde el principio

Al cambiar de período, los números anteriores se ven más claros con una ruedita encima hasta que llegan los nuevos.

Los números se actualizan solos cuando confirmás una seña, entregás o cancelás un pedido, cargás un pedido manual o una compra de insumos. Los **pedidos nuevos de la web** no: tirá la pantalla para abajo para actualizarla.

Balance



CLARO



OSCURO



CLARO




OSCURO

- **Te quedó**: lo que entró menos lo que salió. Si es negativo, aparece en rojo.
- **Entró**: el total de las ventas del período, y cuántos pedidos son.
- **Salió**: el total de las compras de insumos, y cuántas compras son.
- **Te falta cobrar**: de los pedidos que todavía no entregaste, lo que queda después de la seña. Ya está sumado en lo que entró.

> 💡 Si un mes compraste mucha harina, puede quedar en negativo: lo que sobra para el mes que viene no se descuenta.

El gráfico muestra lo que entró **hacia arriba** de la línea y lo que salió **hacia abajo**, día por día (con **7 días** y **Este mes**) o mes por mes (con **Este año** y **Siempre**). **Tocá o deslizá el dedo** por el gráfico: arriba se lee lo de ese día o mes, por ejemplo «Entró $ 95.000 · Salió $ 0 · Quedó $ 95.000».

Más vendidos



CLARO

OSCURO

Arriba, el total vendido en el período, con cuántos pedidos, unidades y productos.


Abajo, el **Ranking**. Elegí cómo ordenarlo:

- **Unidades**: los que más cantidad vendiste.
- **Plata**: los que más plata te dejaron.

Cada fila muestra el producto, cuánto vendiste, el gusto, en cuántos pedidos estuvo y qué porcentaje del total es. Se ven los 10 primeros; tocá **Ver los N productos** para ver todos.

> 💡 Los productos se agrupan **por nombre**: si borrás el pan dulce y lo volvés a crear con el mismo nombre la temporada siguiente, sus ventas se suman.

Gustos



CLARO

OSCURO

Lo mismo que **Más vendidos**, pero por gusto: Dulce, Salado, Picante… Abajo dice qué gustos no tuvieron ventas en el período.

Pedidos



CLARO



OSCURO




CLARO



OSCURO

- **Cuántos pedidos** te hicieron en el período (contando los cancelados) y el **ticket promedio**: cuánto gasta en promedio cada pedido, sin contar los cancelados.
- **En qué estado están** hoy: Esperando la seña, Seña pagada, Entregado y Cancelado, con cuántos se cancelaron.
- **De dónde llegan**: **Desde la web** o **Cargado a mano**.
- **Qué días te piden más**: un gráfico de lunes a domingo, y abajo el día con más pedidos.


Clientes



CLARO OSCURO

- **Cuántos clientes** distintos te compraron en el período.
- **Nuevos y los que vuelven**: **Primera compra** (nunca te habían comprado antes) contra **Volvieron** (ya te habían comprado antes del período). Con **Siempre**, todos son nuevos, porque no hay un «antes».
- **Cuántas veces te compraron**: **Dos veces o más** contra **Una vez**, dentro del período.

Gasto en insumos



CLARO

OSCURO

- **Gastado**: el total de las compras de insumos del período.
- **El aviso amarillo** («Subió 1 insumo», «Subieron 3 insumos»): qué insumos aumentaron en la última compra y cuánto. Te recuerda: «Revisá los precios de lo que hacés con ellos.»
- **En qué gastaste más**: cada insumo con lo que gastaste, cuántas compras hiciste y cómo cambió el precio desde la compra anterior: **en rojo** si subió («+11%»), **en verde** si bajó («−8%»).

Tocá un insumo para ver todo su historial de precios.

9. Memoria


Las fotos de tus productos y tus promos se guardan en **Cloudinary**, un servicio en internet, con su **plan gratis**. Ese plan tiene un límite. En **Memoria** ves cuánto usaste y podés borrar lo que más ocupa.

Dónde está

Tocá la pestaña **Más** y después **Memoria**.



CLARO



OSCURO

Cómo leerla

Arriba hay un aviso según cuánto usaste:

Aviso	Qué quiere decir
🟢 «Todo en orden»	Usaste menos del 75%. Hay lugar para seguir subiendo fotos y videos.
🟡 «Se está llenando»	Usaste más del 75%. Conviene borrar fotos y promos que ya no uses.
🔴 «Casi sin lugar»	Usaste más del 90%. Si llega al 100%, el catálogo se puede quedar sin fotos.

Aviso	Qué quiere decir
🔴 «Te pasaste del plan»	Cloudinary te va a mandar avisos por email y, si sigue así, deshabilita la cuenta: no se pueden subir fotos y el catálogo se queda sin ellas.

Debajo, cuántos **créditos** usaste de los 25 del plan, con una barra.


Los créditos se gastan en tres cosas:

- **Guardado**: lo que ocupan tus fotos y videos ahora.
- **Entregado**: cada vez que alguien ve una foto en la web o en la app (últimos 30 días).
- **Transformaciones**: las versiones que Cloudinary arma solo, como las miniaturas y la marca de agua (últimos 30 días).

> 💡 Los números no bajan al instante: Cloudinary los recalcula cada tanto. Lo que borres se descuenta cuando vuelva a calcular. «Entregado» y «Transformaciones» bajan solos con los días.

Lo que más ocupa

Más abajo está la lista **Lo que más ocupa**: tus archivos, del más pesado al más liviano. Arriba podés elegir **Todo**, **Productos** o **Promos**.




CLARO OSCURO


Cada fila dice de qué es (el producto o la promo), qué es («Portada», «Foto», «Promo · video») y cuánto pesa. Si el producto está pausado, también lo dice.

Borrar desde acá

1. Tocá **Borrar** en la fila.
2. La app te dice qué se borra. Por ejemplo, para una foto: «Se borra de «Chipá picante» y del catálogo.». Si es la portada, avisa que la siguiente pasa a serlo.
3. Tocá **Borrar** para confirmar, o **Cancelar**.



CLARO



OSCURO

⚠️ Borrar **no se puede deshacer**.

- Si es una **foto de un producto**, se saca solo esa foto: el producto queda.
- Si es una **promo**, se borra la promo entera.

💡 Lo primero que conviene borrar: las fotos de productos pausados que no vas a volver a vender y las promos viejas.


10. Preferencias

En **Preferencias** elegís cómo se ve la app en tu celular y cómo ven tu catálogo tus clientes en la web. Todo se guarda solo, al tocar: no hay botón de guardar.

Dónde está

Tocá la pestaña **Más** y después **Preferencias**. La pantalla tiene tres partes: **Apariencia**, **Navegación** y **Web**.

Apariencia



CLARO



OSCURO

Tema

Opción	Qué hace
Sistema	Sigue al celular: claro u oscuro según cómo lo tengas configurado. (Es la que viene.)
Claro	Siempre claro, aunque el celular esté en modo oscuro.
Oscuro	Siempre oscuro: más cómodo de noche y en la cocina con poca luz.


Todas las capturas de este manual están en los dos temas: a la izquierda el **Claro** y a la derecha el **Oscuro**. Así ves cómo queda cada pantalla antes de elegir.

Tipografía

El estilo de letra de toda la app:

Opción	Cómo se ve
Clásica	Playfair Display y Lato: se siente a pastelería fina. (Es la que viene.)
Artesanal	Fraunces y Nunito: casera y cálida.
Delicada	Cormorant Garamond e Inter: elegante y sutil.

Navegación



CLARO OSCURO

Barra de pestañas

Cómo se ve la barra de abajo:

Opción	Cómo es
Completa	Ocupa todo el ancho, pegada abajo. (Es la que viene.)
Flotante	Flota sobre el fondo, con los cuatro nombres.
Expandida	Flota y solo la pestaña activa muestra el nombre.
Al piso	Pegada abajo, de lado a lado. El ícono activo se rellena.


Opción	Cómo es
Cápsula	Despegada del piso, con sombra. El ícono activo se rellena.
Con burbuja	El ícono activo sube a un círculo que se desliza al cambiar de pestaña.

Encabezado de las pestañas


Cómo se ve el título arriba de cada pestaña:

Opción	Cómo es
Revista	A la izquierda, con la fecha de hoy y una línea fina abajo. (Es la que viene.)
Carta	Centrado, con el logo arriba y un adorno dorado bajo el título.
Simple	El título con qué es el apartado y la línea dorada de lado a lado.
Centrado	Todo al centro: el título, la línea dorada corta y qué es el apartado.
Con ícono	El ícono de la pestaña al lado del título, y la línea dorada que se desvanece.

Por ejemplo, así se ve **Productos** con la barra **Cápsula** y el encabezado **Carta**:




CLARO



OSCURO

Web



CLARO OSCURO

En **Catálogo** elegís cómo ven tus productos los clientes que abren el link de la web:

Opción	Cómo es
Carta	Agrupada por tipo (Pizzas, Tartas…), con la descripción a la vista y el precio a la derecha. Los productos sin tipo van al final, en **Otros**. (Es la que viene.)
Vidriera	Una grilla de fotos grandes, con buscador y filtros por tipo y por gusto. Luce con buenas fotos.

En La web de tus clientes hay capturas de las dos.

> 💡 El catálogo se guarda **en internet**: lo cambiás una vez y lo ven todos tus clientes. Si no hay conexión, la app dice «No se guardó el cambio.» y vuelve a la opción anterior.

Qué se guarda dónde

- **Tema, tipografía, barra y encabezado** se guardan **en tu celular**. No cambian la web, y si instalás la app en otro celular, empiezan como vienen de fábrica.
- **El catálogo** se guarda **en internet** y cambia lo que ven tus clientes.

Tus clientes siempre ven la web con la letra **Clásica**, y en claro u oscuro según cómo tengan configurado su celular.

11. La web de tus clientes


Este capítulo muestra lo que ven y hacen tus clientes cuando abren el link de tu web. No tenés que hacer nada acá, pero te sirve para saber qué les aparece y para explicarles si preguntan.

La web no pide usuario ni contraseña: cualquiera con el link la ve. Casi todos la van a abrir **desde el celular**, porque el link les llega por WhatsApp; en la computadora también se ve bien, más ancha.

El catálogo

Lo primero que aparece es tu catálogo, con el estilo que elegiste en Preferencias. Hay dos: **Carta** (la que viene) y **Vidriera**.

Carta



CLARO OSCURO

Arranca con un saludo según la hora («Buen día», «Buenas tardes», «Buenas noches») y la pregunta «¿Qué se te antoja hoy?». Arriba a la derecha está el botón del pedido (una bolsa), con cuántos productos lleva el cliente.

Los productos están **agrupados por tipo** (Los tipos), cada grupo con su título y cuántos productos tiene. Los que no tienen tipo van al final, en **Otros**. Cada producto muestra su foto, el nombre, el precio, la descripción en un renglón y los datos: peso, anticipación y cuántas fotos tiene.




CLARO




OSCURO

Vidriera



CLARO



OSCURO

Muestra los productos en una grilla de fotos grandes (2 por fila en el celular, más en una pantalla ancha), con el nombre, el precio y los datos, sin la descripción.


En los dos estilos

- La **etiqueta** que cargaste (por ejemplo «El más elegido») aparece como una estampilla dorada.
- Si el producto tiene votos, abajo aparece el puntaje con una frase, por ejemplo «★ 5,0 ¡El ganador de 2 clientes!» o «★ 4,0 A quien lo probó le encantó».
- Los productos **pausados no aparecen**.

Buscar y filtrar

El cliente puede buscar por nombre y filtrar por **tipo** y por **gusto**. Solo aparecen los tipos y los gustos que tienen productos activos, con cuántos hay de cada uno.


- En la **Carta**, debajo del buscador están los dos campos, **Tipo** y **Gusto**: cada uno abre una hoja para elegir.
- En la **Vidriera**, el botón cuadrado al lado del buscador abre la hoja **Filtros**, con el tipo y el gusto juntos.



CLARO



OSCURO



CLARO OSCURO

Elegir productos

Cada producto tiene un **+** dorado. Al tocarlo se agrega al pedido y se convierte en «− 1 +» para cambiar la cantidad. Abajo aparece una barra con **Tu pedido**, cuántos productos lleva, el total y el botón **Ver pedido**.




CLARO



OSCURO

El detalle de un producto

Al tocar la foto o el nombre se abre el producto: las fotos grandes (con las miniaturas abajo para elegir), el gusto, el nombre, el puntaje, el precio, el peso, la anticipación, la descripción completa, los ingredientes y el botón **Agregar al pedido**.



CLARO OSCURO

Cada producto tiene su propio link: es el que se manda cuando lo compartís desde la app con **Compartir por WhatsApp** (Productos).

Si alguien abre el link de un producto pausado o borrado, la web dice «Este producto no está disponible» y ofrece **Ver el catálogo**.

Las recomendaciones

Abajo del producto, tus clientes pueden dejarte **de 1 a 5 estrellas** y, si quieren, un comentario y su nombre. No necesitan cuenta. Si no se les ocurre qué escribir, **Autorrecomendar** les propone cinco frases (y **Otras ideas** trae otras): al tocar una, se escribe sola en «¿Qué te pareció?».



CLARO



OSCURO

Debajo se ve **Lo que dicen los que lo probaron**: el promedio, cuántos votos tiene y las últimas opiniones, con el nombre de quien la dejó. El puntaje también aparece en el catálogo.



CLARO



OSCURO

> 💡 Las opiniones no se pueden borrar desde la app.

Hacer el pedido

Al tocar **Ver pedido** se abre **Tu pedido**, en tres pasos:


1. **Lo que elegiste**: cada producto con su precio, la anticipación y la cantidad (se puede cambiar o quitar). **Agregar más productos** vuelve al catálogo.
2. **Resumen**: el total, la **seña para confirmar (50%)**, el resto que se paga en la entrega y cuándo va a estar listo.
3. **Tus datos**: nombre, teléfono y una nota opcional. El botón **Confirmar pedido** lo manda.



CLARO



OSCURO



Cómo se calcula:


- **La seña** es la mitad del total, redondeada para arriba.
- **Cuándo está listo**: lo marca el producto con más anticipación. Si pide algo de 24 horas y algo de 48, dice «Va a estar listo 48 hs después de pagar la seña.».

Los precios siempre son los de hoy: si cambiás un precio, el cliente ve el nuevo. Si pausás un producto que alguien tenía elegido, la web se lo saca y le avisa: «Un producto ya no está disponible: lo sacamos de tu pedido.»

En cuanto el cliente confirma, el pedido te aparece en la pestaña **Pedidos** como «Esperando la seña» (tirá la lista para abajo para verlo).

Pagar la seña

Después de confirmar, el cliente ve «¡Recibimos tu pedido!», el resumen y el bloque **Pagá la seña**:



CLARO



OSCURO

Pagá la seña tiene dos opciones:



CLARO



OSCURO



CLARO OSCURO

- **Transferencia**: tu alias y tu CBU (con botones para copiarlos), a nombre de quién y en qué banco o billetera, y el botón **Mandar el comprobante por WhatsApp**.
- **Efectivo**: el botón **Escribir por WhatsApp** para coordinar dónde y cuándo te da la seña.

Los dos botones abren WhatsApp con un mensaje para vos ya escrito, por ejemplo:

> ¡Hola! Acabo de hacer un pedido en la web: • 2 × Tarta de frutilla • 1 × Lemon pie Total: $ 35.000. Te mando el comprobante de la transferencia de la seña ($ 17.500).


El cliente tiene que adjuntar el comprobante él mismo en WhatsApp.

Si no cargaste tus datos en la Billetera, la web solo ofrece escribirte por WhatsApp para coordinar cómo pagar.


> 💡 Si el cliente se va a la app del banco y después vuelve a la web, sigue viendo cómo pagar: la web lo recuerda en ese celular.

En la computadora

En una pantalla ancha se ve lo mismo, con más espacio: la carta ocupa el centro, la vidriera muestra más fotos por fila y el pedido pone los pasos uno al lado del otro.



CLARO



OSCURO

12. Problemas y preguntas frecuentes

La app o la web tardan mucho la primera vez del día

Es normal. El servidor donde vive la información **se duerme** cuando nadie lo usa por un rato (unos 15 minutos), y la primera vez que alguien entra tarda en despertarse: **puede demorar casi un minuto**. Después anda rápido.

Esperá sin cerrar la app. Si pasa más de un minuto, aparece «El servidor tardó demasiado en responder. Probá de nuevo.»: tocá **Reintentar**.

> 💡 Si sabés que vas a compartir el link, abrí la web o la app un minuto antes: así tus clientes la encuentran despierta.

Dice «No hay conexión con el servidor...»

Revisá que el celular tenga internet (wifi o datos). Probá abrir otra página. Cuando vuelva la conexión, tocá **Reintentar**.

La app me sacó a la pantalla Ingresar

Tu sesión dura 30 días. Pasado ese tiempo, la app te pide entrar de nuevo con tu usuario y contraseña. No se perdió nada.

Si no te acordás de la contraseña, mirá Si te olvidaste la contraseña.

Un cliente dice que hizo un pedido y no lo veo

En la pestaña **Pedidos**, **tirá la lista para abajo** para actualizarla: los pedidos nuevos no aparecen solos mientras la pantalla está abierta.

Fijate también que el filtro **Estado** diga **Todos**.

Un producto no aparece en la web

- Fijate que esté **Activo**: los pausados no se ven. En **Productos**, abrilo y, si dice «Pausado», tocá **Activar**.
- Si el cliente tiene la web abierta desde antes, que la recargue.

Me equivoqué al confirmar una seña, entregar o cancelar

Todo se puede deshacer desde el mismo pedido: **Quitar seña**, **Deshacer entrega** o **Deshacer cancelación**. Ver Pedidos.

Quiero cambiar un precio

Abrí el producto, tocá **Editar**, cambiá el **Precio** y tocá **Guardar cambios**. La web muestra el precio nuevo enseguida. Los pedidos que ya estaban hechos guardan el precio de cuando se hicieron.

Ya no vendo un producto por un tiempo

Pausalo en lugar de borrarlo: queda guardado con sus fotos y lo activás cuando vuelvas a venderlo. Ver Productos.

Una foto no se subió

En la tarjeta del producto aparece un aviso rojo, «Una foto no se subió». Revisá tu internet y tocá **Reintentar**. Si no la querés, tocá **Descartar**.

Para que no pase, no cierres la app del todo mientras se suben las fotos.

La Memoria dice «Se está llenando» o «Casi sin lugar»

Entrá a **Más** → **Memoria**, mirá **Lo que más ocupa** y borrá las fotos de productos que ya no vendés y las promos viejas. Ver Memoria.

¿Cómo le mando mi catálogo a un cliente?

En el **Dashboard**, la tarjeta **Tu catálogo** tiene el botón **Compartir por WhatsApp**: abre WhatsApp con un saludo y el link de tu web, y vos elegís a quién mandarlo. Para mandar un solo producto, abrilo en **Productos** y tocá **Compartir por WhatsApp**: va con su foto, el precio y el link para pedirlo. Ver Empezar y Productos.

«Compartir» no abre WhatsApp

Los botones para compartir (el catálogo, un producto o una promo) funcionan con **WhatsApp** (el común). Si dice «No encontramos WhatsApp en este celular.», instalalo desde Play Store.

Si dice «No se pudo preparar… Revisá tu internet y probá de nuevo.», la app no pudo bajar la foto o el video: revisá la conexión y volvé a tocar.

El cliente me pregunta para cuándo está su pedido

En el resumen del pedido la web le dijo cuándo va a estar listo, contando desde que paga la seña (según la anticipación de cada producto). Si te dejó una nota con la fecha, la ves en el pedido, en **Nota del cliente**.

¿Puedo usar la app en otro celular?

Sí: instalala y entrá con tu mismo usuario y contraseña. Los productos, pedidos y números son los mismos. Lo que no pasa al otro celular son tus preferencias de cómo se ve la app (tema, letra, barra y encabezado).

¿Puedo tener más de un usuario?

No. La app tiene un solo usuario administrador.