

[ubuntu] samba

1. 설치

```
apt -y install samba samba-client
```

2. 설치 확인

```
dpkg -l | grep samba
```

3. 윈도우에 공유 폴더 만들기

[사용자 계정 생성]

내pc 우클릭 -> 관리 -> 로컬 사용자 및 그룹 -> 사용자 -> 우클릭 -> 새사용자(계정 만들기)

- 사용자 이름 : smb
- 암호 1234

사용자가 암호를 변경할 수 없음 -> 체크

암호 사용 기간 제한 없음 -> 체크

[바탕화면에 새로운 폴더 생성]

1. 공유탭에서 작업

Sambat 파일 우클릭 -> 파일 속성>공유>고급공유>권한>추가>고급>
지금찾기> smb(계정) > 확인 > 모든권한 허용> 적용> 확인


2. 보안탭에서 작업

samba 파일 우클릭-> 파일 속성>보안>편집>추가>고급>지금찾기> samba
사용자 추가> 모든권한 허용> 적용 > 확인

4. 탐색기를 이용해 window - window 간에 연결 확인 (오류 조심 -> 재부팅)

방법1

탐색기 -> <smb://172.16.11.1/samba>



방법2 : K 드라이브 공유 폴더로 만들기

명령프롬프트 > cmd >

명령어 : `net use K: \\172.16.11.1\samba /user:smb 1234`

5. 윈도우(서버) -- 리눅스(클라이언트)

시나리오 : 윈도우의 공유폴더 --> 우분투의 디렉터리에 마운트(mount) 시키겠다
의미 예시) cd롬 드라이브에 cd를 넣었다. -> mount : 연결되었다.

윈도우의 공유폴더 : `\\172.16.11.1\samba`

윈도우의 계정정보 : `smb // 1234`

6. 리눅스에서 윈도우의 smb 서비스에 접속 테스트 해보자 ! (클라이언트)

- 디렉터리 파일 win_share 만들기

```
mkdir /mnt/win_share
```

```
root@root:~# cd /mnt
root@root:/mnt# ls
root@root:/mnt# mkdir /mnt/win_share
root@root:/mnt# ls
win_share
```

**리눅스의 마운트 포인트 : /mnt <-- 리눅스가 제공하는 기본 마운트 포지션

7. 원격 Samba 서버(윈도우)에 접속하여 해당 서버가 공유하는 자원 목록을 확인

```
smbclient -U smb -L 172.16.11.1
```

Password for [WORKGROUP\smb]: 비밀번호 입력

```
root@utunto10:/mnt# smbclient -U smb -L 172.16.11.1
Password for [WORKGROUP\smb]:

      Sharename      Type      Comment
      -----      -
      ADMIN$         Disk      원 격 관 리
      C$              Disk      기 본 공 유
      D$              Disk      기 본 공 유
      IPC$            IPC       원 격 IPC
      samba           Disk
      samba_test      Disk
SMB1 disabled -- no workgroup available
```

8. 원격 Samba 서버(윈도우) 공유 폴더를 /mnt/win_share 에 마운트

```
mount -t cifs //172.16.11.1/samba /mnt/win_share -o username='smb',password='1234'
```

구성 요소	의미	역할
mount	마운트 유틸리티	파일 시스템을 디렉터리에 연결하는 주 명령어입니다.
-t cifs	타입 지정 (type)	마운트할 파일 시스템의 유형을 cifs (Samba/Windows 공유 폴더)로 지정합니다.
//172.16.18.1/samba	원격 소스	원격 서버의 주소입니다. //서버IP/공유폴더 이름 형식으로, IP 주소 172.16.18.1에 있는 samba 라는 공유 폴더를 지정합니다.
/mnt/win_share	마운트 지점	원격 공유 폴더를 연결할 로컬 디렉터리 입니다. 이 디렉터리는 미리 생성되어 있어야 합니다.
-o	옵션 (options)	마운트 옵션을 지정합니다.
username='smb',password='1234'	인증 정보	원격 서버 접속에 사용할 사용자 이름 과 암호 를 지정합니다.

9. 확인

df

```
root@utunto10:/mnt# df
Filesystem                1K-blocks      Used Available Use% Mounted on
tmpfs                     343504         4332    339172   2% /run
/dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv 24590672  9016832  14299372  39% /
tmpfs                     1717504          0    1717504   0% /dev/shm
tmpfs                     5120          0       5120   0% /run/lock
tmpfs                     1024          0       1024   0% /run/credentials/systemd-journald.
service
tmpfs                     1024          0       1024   0% /run/credentials/systemd-resolved.
service
/dev/sda2                 1992552    112532    1758780   7% /boot
tmpfs                     1717504          0    1717504   0% /tmp
tmpfs                     1024          0       1024   0% /run/credentials/systemd-networkd.
service
tmpfs                     1024          0       1024   0% /run/credentials/getty@tty1.servic
e
tmpfs                     343500         16    343484   1% /run/user/0
//172.16.11.1/samba        487796188 175802412 311993776  37% /mnt/win_share
root@utunto10:/mnt#
```

⇒ 172.16.11.1/samba 정상 추가됨을 확인