
SimAssist 简介

2016年1月24日

SimAssist

基于MATLAB/Simulink/Stateflow模型建模辅助工具,高效建模





特点:

- 易于上手,用法尽量贴合自然习惯
- 大幅度提高基于模型开发的建模效率
- 批量处理模块以免除重复劳动
- 方便针对模块定制其行为和特性
- 功能和支持的模块既插即用
- 可支持进行二次开发

内容

- 快速加入新模块
- 更改已有模块属性参数
- 与当前场景相关的便捷功能
- 模型布局布置与清理
- 快速的字符类操作
- 批量处理功能
- 附加命令选项
- 常用的技巧点
- 特定功能介绍
- 即插即用的可扩展性
- 控制台操作

快速加入新模块

- 通过模块关键字(缩写/非缩写形式)
 - from, sw, 11, 12, cnst, abs, sin, mod, ceil, ...
- 操作符表达式
 - +++, **/, >=, +ABC, not, and, ...
- 附加选项/参数 (模块参数、选项,多个模块,……)
 - from abc bcd, dswabc
 - 12abc, sat abc,
 - trig r, ...
- 数字参数(端口数、个数、端口号)
 - bs5, min6, bc5
 - from5, op5
 - sw1, sw3
- 其它选项形式
 - ssi5o6fcen, sf i5 o6 fc, sf in5out6

以下情况均**无要求**:

• 使用缩写或者全称(小写)

• 关键字与选项参数间空格(个别情况除外)

• 选项参数的顺序先后

更改已有模块属性参数

- 加操作符 (+)
 - BusCreator, BusSelector, MinMax, ...: +N, ++
 - SubSystem, Stateflow: +i1, +fc, ...
- 减操作符(-)
 - BusCreator, BusSelector, MinMax, ...: -N
 - SubSystem, Stateflow: -i1, -fc, ...
- 属性更改操作符(\)
 - Constant, From, DataStore, ...: \abc, ...

注:无歧义情况下"\"可省略

与当前场景相关的便捷功能

- 自动确定输入/输出端口数
 - BusCreator, BusSelector, MinMax, ...
- 自动为空端口,断线连接模块
 - From, Goto, Inport, DataStoreRead, ...
- 自动向线中插入模块
 - DataTypeConversion, UnitDelay, RateTransition, ...
- 自动连线
 - ++, ==, and, ...
- 未匹配关键字的指令
 - 当前有选中模块:更改其属性 (等同"\"操作符)
 - 有选中模块:添加常数模块

模型布局布置与清理

- 自动布局按钮 📑
- - 选中中央模块,布局两边模块
 - 选中一批模块,内部对齐及对外整体对齐
 - 选中线,对齐线
- 批量更改模块尺寸
 - narrower, wider ,longer, shorter(Hotkey: Alt+Arrow)
- 重排端口序号 (Shortcut: "-")
 - SubSystem, BusCreator, BusSelector, ...
- 线转换为 From/Goto 模块对
 - line2fg

快速的字符类操作

字符传播操作





- 从上游/下游传播模块的主要属性 (Name, Tag, Value, ...)
- 对于各种情况及各类模块均适用
- 对于某些模块(例如Saturation, Lookup, 等)自动命名
- 标准化更名



- 定制术语字典
- 兼容全大写/全小写形式 (无需首字母大写)
- Stateflow 模式 (右键选择)
- 字符串替换操作"=>"
 - 同时适用于 Stateflow
 - 支持正则表达式
- ">>" 字符串替换操作符 (Stateflow 编辑器内部)
- 序列表达式 (见下页)
- 模块自动重命名(该按钮的功能之一) 4



批量处理功能


- 大多数命令和按钮均支持批量处理
- 序列表达式 [expr1, expr2, ...]:
 - ipGear[1:5], sch_[10, 20, 50, 100]ms, Cond[A:E, ON, OFF]_flg, Shift[P,R,N,D]
- 格式刷按钮








- 将单个模块的属性参数 "刷" 到其它 (一些) 模块
- 将一组模块的主要属性转移到其它模块
- 右键指定刷写的目标属性
- Batch property setting group





附加命令选项

- 自动颜色选项: +c, -c
 - 控制是否自动添加模块颜色, 默认关闭
- 自动注释选项: +a, -a
 - 控制是否自动添加模块注释, 默认关闭
- 自动指定数据类型: +dt, -dt
 - 控制是否自动指定数据类型, 默认关闭
- 根据鼠标位置确定布局
 - 控制是否利用鼠标位置指定模块的布局位置,默认开启
-(后续待添加)

常用技巧点

- 无关键字匹配会被自动解释为 "Constant" (无选中情况)
 - true, false, CONST VALUE, 0.01, etc.
- 从剪贴板获取数据 "#cb"
- 使用鼠标指定模块位置 (位置或间距)
- 指定目标侧: "[" or "]"
- 数据类型指定操作符:":"
- 多命令合并操作符: "&"
- 重复指令操作符: "*N"
- 快捷键(命令行激活状态)
 - "Ctrl" 等效于命令 "line"
 - 用 "Alt+Arrow" 更改模块尺寸

特定功能介绍

• 特殊传播功能





- 反向使用以生成对偶模块 (From/Goto等)
- 对 BusSelector 使用右推:逐层选择所有信号
- 对 BusCreator 使用左推:向下游追溯所有可能Bus信号并逆向生成
- 智能动作按钮



- 滚动枚举类属性
- 为模块添加可见注释
- 自动优化模块选项设置
- 宏功能 添加注释
 - anno, anno-, anno abc, anno+abc
- 宏功能 连线
 - line, "Ctrl" hotkey
- 宏功能 智能连线 (基于传播信号名)
 - autoline

特定功能介绍(续)

- 宏功能 断开库链接 brk
- 宏功能 自动配色
 - color, bcolor, colorred, color==
- 宏功能 设置数据类型
 - sgl, single, dbl, bool, u8, ...
- 宏功能 磁性吸附功能
- 宏功能 添加强制标定模块组
- 宏功能 添加数据比较模块组
- 宏功能 Simulink<->Motohawk 模块相互转换 (需要安装MotoHawk)

即插即用特性及可定制性

- 宏功能及模块定义均即插即用,命令关键字库自动添加
- 支持的模块类型以及模块所表现出的特性均非常易于根据需求定制
- 用户可自定义宏功能脚本并加入库



Thank You