高可用架构-剖析MySQL读写分离技术

主讲:鲁班

时间: 2018/12/19 8:20 **地址:** 腾讯课堂图灵学院

课程概要点:


- 1. mySql 主从架构原理
- 2. mySql 可选的主从架构方案
- 3. 基于 Atlas 代理实现读写分离

讲师介绍:




一、mySql 主从架构原理

什么是读写分离?



- 1. 基于程序实现
- 2. 基于mysql自带主从同步机制

mySql主从架构的原理



说明:

binlog: 记录master 节点的增删改 语句

relaybinlog: I/O Thread: SQL Thread:

相关命令:

#查看所有binlog

mysql> show binary logs;

#查看所有binlog 事件

mysql> show binlog events in 'mysql-bin.000003' from 145 \G;

#使用binlog恢复误删数据

 $mysqlbinlog /data/mysql/mysql-master-bin.000002 --database=tuling --start-datetime='2018-01-05 \\ 01:00:00' --stop-datetime='2018-01-05 \\ 23:59:59' >/home/s1.sql$

#查看 relaylog 事件

mysql >show relaylog events

mysql> show relaylog events in 'localhost-relay-bin.000019'


主从同步的其它作用

- 1. 实时灾备
- 2. 用于故障切换
- 3. 读写分离负载均衡
- 4. 业务隔离

主从同步可能引发的问题及解决办法


- 1. 数据一至性问题:
- 2. 从库更新延迟问题:

• mySql 可选的主从架构方案



• 基于 Atlas 代理实现读写分离

项目架构与部署



主:192.168.0.11 从:192.168.0.147 proxy:192.168.0.11

- 一、主从同步
- 二、代理实现

实施流程:

- 1. 修改master 配置 my.cnf
- 2. 修改slave 配置
 - a. my.cnf
 - b. 配置master 地址、端口、密码
- 3. 安装atlas
- 4. 配置atlas

mysql Master 配置

修改my.cnf 文件如下:

```
#需要同步的二进制数据库名;
```

binlog-do-db=tuling

#不同步的二进制数据库名,如果不设置可以将其注释掉;

binlog-ignore-db=information schema

binlog-ignore-db=mysql

binlog-ignore-db=personalsite

binlog-ignore-db=test

#开启binlog

log-bin=mysql-master-bin

#以下参数可选-----

#binlog 格式

binlog-format=ROW

#slave更新时是否记录到日志中;

log-slave-updates=true

#开启半同步,需要另外安装插来支持

rpl_semi_sync_master_enabled=ON

master 相关命令

mysql> show master status

#在主库上查看已连接的slave主机

mysql> show slave hosts;

#查看所有binlog日志

mysql> show binary logs;

#查看所有binlog 事件

mysql> show binlog events in 'mysql-bin.000003' from 145 \G;

修改slave 配置

修改slave my.cnf 文件如下

server-id = 2

log-bin=mysql-slave-bin

replicate-do-db=tuling

replicate-ignore-db=information schema

replicate-ignore-db=mysql

replicate-ignore-db=personalsite

replicate-ignore-db=test

slave 指定master

mysql>change master to master_host='192.168.0.101', master_user='slave1', master_password='123456';

Slave 相关操作 #启动slave

mysql>start slave;

mysql>stop slave;

#查看 slave 状态

show slave status\G;

#跳过指定数量错误 SET GLOBAL SQL_SLAVE_SKIP_COUNTER = 1; #查看 relaylog 事件 show relaylog events in 'localhost-relay-bin.000019'

安装与卸载Atlas

下载地址: https://github.com/Qihoo360/Atlas/releases

源文件:

Atlas-2.2.1.el6.x86 64.rpm

#安装

shell> rpm -i Atlas-2.2.1.el6.x86_64.rpm

#卸载

shell> rpm -e Atlas-2.2.1-1.x86_64

安装目录在 /usr/local/mysql-proxy/ 当中

Atlass配置

#Atlas后端连接的MySQL主库的IP和端口,可设置多项,用逗号分隔

proxy-backend-addresses = 127.0.0.1:3306

#Atlas后端连接的MySQL从库的IP和端口,@后面的数字代表权重,用来作负载均衡,若省略则默认为1,可设置多项,用逗号分隔

#proxy-read-only-backend-addresses = 127.0.0.1:3305@1

#用户名与其对应的加密过的MySQL密码,密码使用PREFIX/bin目录下的加密程序encrypt加密。用户密码所有主库和从库都必须一至

pwds = root:/iZxz+0GRoA=

#Atlas监听的工作接口IP和端口

proxy-address = 0.0.0.0:1234

test.cnf

启动与关闭Atlas

./ -proxyd test start

./mysql-proxyd test stop

以代理方式进行管理员登录

mysql -h127.0.0.1 -P2345 -uroot -proot

以代理方式登陆

mysql - h192.168.0.147 - P1234 - uroot - p123456

[图片下载失败]