

swegsoftware@gmail.com

Analisi dei Requisiti

Informazioni sul documento

Redattori: Gabriel R. Milo S. Davide S. Mircea P.

Verificatori: Davide S. Mircea P. Marco B. Gabriel R.

Approvazione: Davide M.

Destinatari: T. Vardanega R. Cardin Zero12

Uso: Esterno

Versione: 2.0.0

Registro dei Cambiamenti - Changelog

Versione	Data	Autore	Verificatore	Dettaglio
2.0.0	2023-05-17	Davide M.	Gabriel Rovesti	Approvazione
1.9.0	2023-04-21	Mircea Plamadeala	Davide Sgrazzutti	AGgiunta nuovi vincoli e requisiti secondo le aggiunte al Piano di Qualifica
1.7.0	2023-04-20	Milo Spadotto	Davide Sgrazzutti	Correzione UC, aggiunta termini Glossario e indicizzazione contenuti
1.6.0	2023-04-16	Mircea Plamadeala	Davide Sgrazzutti	Sistemazione tabelle requisiti e aggiornamento tracciamento
1.5.0	2023-04-14	Gabriel Rovesti	Mircea Plamadeala	Aggiunta requisiti interni, sistemazione Use Case e aggiunta termini Glossario
1.4.0	2023-04-14	Gabriel Rovesti	Mircea Plamadeala	Revisione tabelle, aggiornamento requisiti e riferimenti
1.3.0	2023-04-13	Gabriel Rovesti	Mircea Plamadeala	Inserimento nuovi requisiti di ricerca e filtraggio e relativi UC
1.2.0	2023-04-12	Gabriel Rovesti	Mircea Plamadeala	Aggiornamento vecchi requisiti di creazione/cancellazione utente e relativi UC
1.1.0	2023-03-31	Davide Sgrazzutti	Gabriel Rovesti	Creazione nuovi indici e approvazione dettagli per inserimento nuovi contenuti
1.0.0	2023-02-17	Davide Sgrazzutti	Davide Milan	Approvazione
0.9.7	2023-02-16	Gabriel Rovesti	Davide Milan	Riscrittura e modifiche UC e AR come da indicazioni prof. Cardin per RTB
0.9.5	2023-02-15	Gabriel Rovesti	Davide Milan	Riscrittura e modifiche UC e AR come da



				indicazioni prof. Cardin
				per RTB
0.9.0				Completamento
				riscrittura UC e tabelle
	2023-01-26	Gabriel Rovesti	Davide Sgrazzutti	di tracciamento a
			J	seguito di colloquio con
				Prof. Cardin
				Riscrittura UC e tabelle
0.00	2023-01-25	Mircea Plamadeala	Davide Sgrazzutti	di tracciamento a
0.8.0				seguito di colloquio con
				Prof. Cardin
				Completamento
				riscrittura UC e tabelle
0.7.0	2023-01-25	Milo Spadotto	Davide Sgrazzutti	di tracciamento a
				seguito di colloquio con
				Prof. Cardin
				Completamento
				riscrittura UC e tabelle
0.6.0	2023-01-24	Milo Spadotto	Davide Sgrazzutti	di tracciamento a
				seguito di colloquio con
				Prof. Cardin
	2023-01-22	Gabriel Rovesti	Davide Sgrazzutti	Riscrittura UC e
0.5.5				aggiornamento indici
0.5.5				(UC1-UC11) e
				formattazione
				Riscrittura UC e
0.5.2	2023-01-19	Milo Spadotto	Davide Sgrazzutti	aggiornamento indici;
				aggiunta UML
				Riscrittura UC e
0.5.0	2023-01-17	Milo Spadotto	Davide Sgrazzutti	aggiornamento indici;
				aggiunta UML
	2022-12-16		Mircea Plamadeala	Eliminazione utente
				Tenant e correzioni
0.4.8		Milo Spadotto		varie a seguito di
				incontro con prof.
				Cardin
0.4.7	2022-12-16	Gabriel Rovesti	Davide Sgrazzutti	Aggiunta grafici UML e
5.4.7				fix minori al documento
0.4.6	2022-12-15	Gabriel Rovesti	Andrea	Completamento tabelle
	2022 12 13		Meneghello	e tracciamento requisiti
0.4.5	2022-12-14	Mircea Plamadeala	Andrea Meneghello	Fix minori al documento
				e definizione sezioni 3.5
				e 3.6



0.4.2	2022-12-12	Marco Bernardi	Marco Bernardi	Revisione Casi d'Uso sulla base di modifica
0.4.2				requisiti e tipi di attori
				Revisione Casi d'Uso
	2022-12-30	Davide Sgrazzutti	Marco Bernardi	sulla base delle
0.4.0				modifiche da parte
				dell'azienda
0.3.0	2022-12-22	Milo Spadotto		Conclusione prima
			Mircea	Analisi dei Requisiti e
			Plamadeala	creazione categorie
				Requisiti
0.2.5	2022-11-17	Gabriel Rovesti	Mircea	Descrizione e analisi
0.2.5			Plamadeala	UC5-UC6
0.2.0	2022-11-14	Gabriel Rovesti	Marco Bernardi	Prima analisi; scrittura
				da UC1 ad UC4 e relativi
				sottocasi e descrizione
				dei tipi di attori
	2022-11-10	Gabriel Rovesti	Marco Bernardi	Scrittura sezione 1 e
0.1.0				struttura iniziale
				documento
				(introduzione e
				riferimenti)



Sommario

Sommario	4
Elenco delle immagini	7
Elenco delle tabelle	8
1 Introduzione	9
1.1 Scopo del documento	9
1.2 Scopo del prodotto	9
1.3 Glossario	10
1.4 Maturità e miglioramenti	10
1.5 Riferimenti	10
1.5.1 Riferimenti normativi	10
1.5.2 Riferimenti informativi	10
2 Descrizione	11
2.1 Obiettivi del prodotto	11
2.2 Funzionalità del prodotto	11
2.3 Utenti e caratteristiche	11
3 Casi d'uso	12
3.1 Obiettivi	
3.2 Attori	12
UC1 – Login	12
UC1.1 – Inserimento email	
UC1.2 – Inserimento password	
UC2 - Recupero password	
UC3 – Visualizzazione errore login	
UC4 – Logout	16
UC5 – Creazione nuovo Tenant	
UC5.1 – Inserimento nome del Tenant	18
UC5.1.1 – Nome del Tenant già in uso	19
UC5.2 – Inserimento Admin del Tenant	20
UC5.3 – Impostazione lingua default del Tenant	
UC6 – Cancellazione del Tenant	21
UC7 – Visualizzazione lista Tenant	
UC8 – Visualizzazione dettagli singolo Tenant	
UC9 – Scelta lingua di default	
UC10 – Scelta lingua secondaria	
UC11 – Visualizzazione lingue secondarie	25
UC12 – Visualizzazione singola lingua secondaria	26
UC13 – Visualizzazione di tutte le lingue	
UC14 – Cancellazione lingua secondaria	28
UC15 – Creazione utente Tenant	29
UC16 – Visualizzazione utenti Tenant	30



	UC17 – Visualizzazione singolo utente Tenant	30
	UC18 – Cancellazione utente	31
	UC19 – Creazione testo originale	32
	UC19.1 – Inserimento testo originale	34
	UC19.2 – Inserimento commento	34
	UC19.3 – Inserimento link esterno	35
	UC20 – Visualizzazione testi originali	35
	UC21 – Visualizzazione singolo testo originale	36
	UC22 – Modifica testo originale	37
	UC23 – Cancellazione testo originale	37
	UC24 – Visualizzazione traduzioni da approvare	38
	UC25 – Visualizzazione singola traduzione da approvare	39
	UC26 – Approvazione traduzione	40
	UC27 – Rifiuto traduzione	41
	UC28 – Creazione categoria traduzione	42
	UC28.1 – Inserimento nome categoria	43
	UC28.1.1 – Categoria già esistente	44
	UC29 – Visualizzazione categoria traduzione	44
	UC30 – Modifica categoria traduzione	45
	UC31 – Cancellazione categoria traduzione	46
	UC32 – Visualizzazione traduzioni non eseguite	47
	UC33 – Visualizzazione singola traduzione non eseguita	47
	UC34 – Visualizzazione traduzioni eseguite	48
	UC35 – Visualizzazione singola traduzione eseguita	49
	UC36 – Inserimento traduzione	50
	UC37 - Filtro testi singolo Tenant	51
	UC37.1 - Filtro testi per categoria	52
	UC37.2 - Filtro testi per lingua	53
	UC37.3 - Filtro testi per stato	53
	UC37.4 - Filtro testi per identificativo	54
	UC38 - Ricerca Tenant	54
	UC38.1 - Ricerca Tenant per categoria	55
	UC38.2 - Ricerca Tenant per nome	56
	UC38.3 - Ricerca Tenant per identificativo	57
	UC39 - Filtro testi da tradurre	57
	UC39.1 - Filtro testi da tradurre per identificativo	58
	UC39.2 - Filtro testi da tradurre per lingua	
	UC39.3 - Filtro testi da tradurre per stato	60
4 I	Requisiti	
	4.1 Requisiti funzionali	
	4.2 Requisiti di qualità	64
	4.3 Requisiti di vincolo	65



	4.3.1 Requisiti sistemi operativi	66
	4.3.2 Requisiti prestazionali	66
	4.3.3 Requisiti di sicurezza	
	Tracciamento	
	4.4.1 Fonte - Requisiti	67
	4.4.2 Requisito - Fonti	69
45	Rienilogo	72



Elenco delle immagini

Immagine 1 - Attori coinvolti

Immagine 2 - Login

Immagine 3 - Inserimento email e password

<u>Immagine 4 - Recupero password</u>

<u>Immagine 5 - Logout</u>

Immagine 6 - Creazione nuovo Tenant

Immagine 7 - Inserimento nome, Admin e lingua del Tenant

<u>Immagine 8 - Inserimento nome del Tenant</u>

Immagine 9 - Cancellazione del Tenant

Immagine 10 - Visualizzazione lista Tenant

Immagine 11 - Visualizzazione singolo Tenant

Immagine 12 - Scelta lingua di default

Immagine 13 - Scelta lingua secondaria

Immagine 14 - Visualizzazione lingue secondarie

<u>Immagine 15 - Visualizzazione singola lingua secondaria</u>

Immagine 16: Visualizzazione di tutte le lingue

Immagine 17 - Cancellazione lingua secondaria

Immagine 18 - Creazione utente

Immagine 19 - Visualizzazione utenti

<u>Immagine 20 - Visualizzazione singolo utente</u>

Immagine 21 - Cancellazione utente

<u>Immagine 22 - Creazione testo originale</u>

<u>Immagine 23 - Inserimento testo originale, commento e link esterno</u>

Immagine 24 - Visualizzazione testi originali

<u>Immagine 25 - Visualizzazione singolo testo originale</u>

Immagine 26 - Modifica testo originale

<u>Immagine 27 - Cancellazione testo originale</u>

Immagine 28 - Visualizzazione traduzioni da approvare



<u>Immagine 29 - Visualizzazione singola traduzione da approvare</u>

<u>Immagine 30 - Approvazione traduzione</u>

<u>Immagine 31 - Rifiuto traduzione</u>

<u>Immagine 32 - Creazione categoria traduzione</u>

<u>Immagine 33 - Inserimento nome categoria</u>

Immagine 34 - Visualizzazione categoria traduzione

Immagine 35 - Modifica categoria traduzione

<u>Immagine 36 - Cancellazione categoria traduzione</u>

<u>Immagine 37 - Visualizzazione traduzioni non eseguite</u>

<u>Immagine 38 - Visualizzazione singola traduzione non eseguita</u>

Immagine 39 - Visualizzazione traduzioni eseguite

Immagine 40 - Visualizzazione singola traduzione eseguita

Immagine 41 - Inserimento traduzione

Immagine 42 - Filtro testi singolo Tenant

Immagine 43 - Filtro testi singolo Tenant per categoria, lingua, stato

Immagine 44 - Ricerca Tenant

Immagine 45 - Ricerca Tenant per nome, categoria e identificativo

Immagine 46 - Filtro testi da tradurre

Immagine 47 - Filtro testi da tradurre per identificativo, lingua e stato

Elenco delle tabelle

Tabella 1 - Tabella dei requisiti funzionali

Tabella 2 - Tabella dei requisiti di qualità

Tabella 3- Tabella dei requisiti di vincolo

Tabella 4 - Tabella di tracciamento fonte - requisiti

<u>Tabella 5 - Tabella di tracciamento requisito - fonti</u>

Tabella 6 - Tabella di riepilogo dei requisiti



1 Introduzione

1.1 Scopo del documento

Il presente documento intende fornire una descrizione dettagliata in linea di massima del prodotto, analizzando i bisogni utente sulla base delle singole categorie esaminate dall'analisi del capitolato e dagli incontri con il proponente, individuando correttamente tutti i requisiti ed attori del sistema software. In questo modo, sarà utile dare un'accurata descrizione delle componenti del programma, fornendo una chiara idea di come strutturare le singole attività. La sintassi adottata è UMG, al fine di formalizzare la rappresentazione e renderla comprensibile al meglio a tutti i possibili utenti.

In particolare, i casi d'uso seguono una strutturazione logica, descrivendo ognuno di questi in maniera precisa sulla base di alcuni punti:

- Descrizione: Titolo del caso d'uso e breve commento;
- Attori coinvolti: Chi esegue una certa azione;
- Precondizioni: Stato del programma prima del caso d'uso;
- Postcondizioni: Stato del programma dopo l'esecuzione dello scenario del caso d'uso;
- Scenario principale: Le azione svolte durante il caso d'uso, intermedio tra le ipotesi e i risultati.

1.2 Scopo del prodotto

L'obiettivo del progetto è realizzare una piattaforma per la gestione delle traduzioni tramite un'infrastruttura multi-tenant^G, permettendo di gestire testi in lingue diverse e a diversi utenti. Esso si rivolge a siti che offrono la possibilità di essere visualizzati in lingue differenti e gestire bilateralmente le traduzioni dei testi che li compongono, secondo un meccanismo di accesso, collaborazione, approvazione e rifiuto.

La piattaforma consente agli utenti di accedere al proprio Tenant e interagire a diverso livello con le traduzioni presenti. L'utilizzo delle tecnologie AWS^G permette di riconoscere il tipo di utente tramite uno specifico token^G a lui assegnato, permettendogli una specifica gestione della piattaforma. In particolare, possiamo distinguere:

- gli utenti finali (definiti come User^G) potranno visualizzare un insieme di testi che dovranno tradurre;
- gli utenti amministratori (definiti come Admin^G), che gestiscono un singolo Tenant, potranno impostare una serie di lingue secondarie, visualizzare e modificare testi originali, approvare e rifiutare le traduzioni presenti. Essi possono inoltre creare, modificare e cancellare categorie di traduzioni presenti e inviare testi tradotti assegnati;
- gli utenti definiti come SuperAdmin^G, con permessi di gestione di tutti i Tenant, possono gestire ciascuno di questi e gli utenti ad essi associati.

Ogni traduzione è raggruppata in una categoria, e le traduzioni sono suddivise tra lingua di default impostata e una serie di lingue secondarie. Inoltre, l'applicativo consente di visualizzare le traduzioni eseguite o non eseguite e di visualizzare i testi tradotti in una lingua tramite API.



Per fornire la massima compatibilità, essa sarà fruibile tramite browser^G, in grado di supportare correttamente le tecnologie di base HTML^G, CSS^G, JavaScript^G ed altre successivamente definite.

1.3 Glossario

Al fine di evitare incomprensioni relative alla terminologia usata all'interno del documento, viene fornito un Glossario nel file apposito (Glossario v.2.0.0), tale da non avere terminologie ambigue nell'attività progettuale individuata e dandone una definizione precisa. Ogni termine avrà nel documento una lettera G come apice, per meglio evidenziare la loro appartenenza al documento indicato.

1.4 Maturità e miglioramenti

Il presente documento è redatto con un approccio incrementale, al fine di poter implementare facilmente cambiamenti nel corso del tempo a seconda di esigenze concordate bilateralmente tra membri del gruppo e proponente. Pertanto, non può essere considerato definitivo e completo in questa versione.

1.5 Riferimenti

1.5.1 Riferimenti normativi

- Capitolato^G C4-Piattaforma di localizzazione testi:
 - o https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2022/Progetto/C4.pdf
- Norme di Progetto V. 2.0.0
- Regolamento progetto didattico:
 - o https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2022/Dispense/PD02.pdf

1.5.2 Riferimenti informativi

- Slide T07 del corso di Ingegneria del Software Analisi dei requisiti:
 - o https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2022/Dispense/T06.pdf
- Progettazione e programmazione: Diagrammi delle classi:
 - o https://www.math.unipd.it/~rcardin/swea/2022/Diagrammi%20Use%20Case.pdf
- Analisi e descrizione delle funzionalità: Use Case e relativi diagrammi (UML):
 - o https://www.math.unipd.it/~rcardin/swea/2022/Diagrammi%20Use%20Case.pdf



2 Descrizione

2.1 Obiettivi del prodotto

Il progetto ha come obiettivo la realizzazione di una piattaforma che permetta di gestire i testi delle localizzazioni di mobile app e webapp, tramite l'utilizzo di una infrastruttura multiTenant^G. Essa deve permettere la visualizzazione e gestione di traduzioni a seconda delle lingue impostate secondo le specifiche esigenze dell'utente e attraverso opportune opzioni di modifica ed approvazione delle stesse.

2.2 Funzionalità del prodotto

Il prodotto avrà il compito di interagire con i propri utenti, caricando delle traduzioni effettuate dai singoli utenti e visualizzandole sulla base dei permessi dell'utente. Ogni traduzione è raggruppata in una categoria, e le traduzioni sono suddivise tra lingua di default impostata e una serie di lingue secondarie. Gli utenti amministratori potranno creare testi originali che saranno visibili agli User del proprio Tenant e questi potranno scrivere traduzioni qualora necessario. Le traduzioni sono raccolte in apposite pool e possono essere sottoposte ad approvazione/cancellazione/rifiuto da parte degli utenti amministratori preposti.

L'applicativo consente quindi di:

- accedere al proprio Tenant secondo i propri permessi;
- qualora non ne esista uno, creare un Tenant ed un utente amministratore associato;
 - quest'ultimo, a sua volta, creerà gli utenti finali associati al proprio Tenant che saranno visualizzabili nel dettaglio;
- impostare il Tenant ad una lingua di default ed una serie di lingue secondarie;
- visualizzare e modificare testi originali creati dall'Admin e visualizzabili dagli User;
- approvare e rifiutare traduzioni presenti;
- creare, modificare e cancellare categorie di traduzioni presenti;
- inviare testi tradotti assegnati;
- visualizzare traduzioni eseguite o non eseguite;
- visualizzazione dei testi tradotti in una lingua tramite API.

2.3 Utenti e caratteristiche

L'applicativo si rivolge a siti che offrano la possibilità di essere visualizzati in lingue differenti e gestire bilateralmente le traduzioni dei testi che li compongono, secondo un meccanismo di accesso, collaborazione, approvazione e rifiuto. Permette l'accesso e la gestione dei Tenant secondo un meccanismo controllato, al fine che gli utenti possano effettuare solo le operazioni di cui hanno i permessi.



3 Casi d'uso

3.1 Obiettivi

La presente sezione ha come obiettivo l'identificazione e la descrizione di tutti i casi d'uso individuati dall'analisi del gruppo sul capitolato d'appalto proposto. In particolare, si individuano gli attori secondo la gerarchia individuata prima e secondo le potenziali funzionalità individuate.

3.2 Attori

Il sistema dispone di tre attori principali, in quanto è architettura multiTenant^G, dunque comprensiva di diversi utenti distinti per ruoli e singole funzionalità. In particolare, possiamo dettagliare:

- **SuperAdmin,** che crea il servizio Tenant. Si occupa di creare il Tenant e associargli un utente amministratore, può cancellare i Tenant e visualizzare quelli attivi;
- User^G, che accede al servizio come utente in grado di creare traduzioni, visualizzando i testi organizzati in cartelle (folder) come un file explorer, visualizzando la lista delle traduzioni eseguite/non eseguite ed inviarle al sistema in attesa di approvazione da parte di un utente amministratore;




Immagine 1: Attori coinvolti

 Admin, generalizzazione dello User generico ed accede al servizio con il privilegio di amministratore. Può gestire e personalizzare il Tenant inserendo testi da tradurre, scegliendo le lingue richieste e creando o revocando l'approvazione dei testi inseriti dallo User, visualizzandoli in categorie. É inoltre in grado di creare e cancellare nuovi utenti User.

UC1 – Login




Immagine 2 - Login



Attori:

- Utente

Precondizioni:

- L'utente possiede un account valido a cui sono associati permessi specifici;
- L'utente non ha già fatto l'accesso;
- L'utente ha una connessione internet stabile.

Postcondizioni:

- l'utente ha effettuato correttamente l'accesso ed è stato riconosciuto sulla base dei propri permessi.

Scenario principale:

- L'utente:
 - o inserisce la propria email nel modulo di accesso (UC1.1);
 - o inserire la propria password nel modulo di accesso (UC1.2).
- Il sistema:
 - o verifica la correttezza delle credenziali inserite dall'utente e concede l'accesso alla propria area riservata sulla base dei permessi rilevati;
 - o se le credenziali non sono corrette, il sistema mostra un messaggio di errore esplicativo all'utente (UC3)

Generalizzazioni:

- UC1.1 Inserimento email;
- UC1.2 Inserimento password.

Estensioni:

- UC3 - Visualizzazione errore login.




Immagine 3 - Inserimento email e password



UC1.1 – Inserimento email

Attori:

- User;
- SuperAdmin.

Precondizioni:

- L'utente possiede un account valido a cui sono associati permessi specifici;
- L'utente non ha già fatto l'accesso;
- L'utente sta facendo il login (UC1.1).

Postcondizioni:

- L'utente ha inserito correttamente la propria email e verrà utilizzata per l'autenticazione dell'utente

Scenario principale:

- Lo User/II SuperAdmin:
 - o inserisce la propria email nell'apposito campo.
- Il sistema:
 - o verifica la correttezza dell'indirizzo email;
 - o continua con l'autenticazione dell'utente utilizzando l'email inserita.

UC1.2 – Inserimento password

Attori:

- Utente

Precondizioni:

- L'utente possiede un account valido a cui sono associati permessi specifici;
- L'utente non ha già fatto l'accesso;
- L'utente sta facendo il login (UC1.1).

Postcondizioni:

- l'utente ha inserito correttamente la propria password e verrà utilizzata per l'autenticazione dell'utente.

- L'utente
 - o inserisce la propria password nell'apposito campo.
- Il sistema:
 - o verifica la correttezza della password fornita;
 - o continua con l'autenticazione dell'utente utilizzando la password inserita.



UC2 - Recupero password



Immagine 4 - Recupero password

Attori:

Utente

Precondizioni:

- L'utente ha un account con il sistema;
- L'utente non ha già effettuato l'accesso al sistema;
- L'utente può riprovare ad accedere fornendo la nuova password quando reimpostata.

Postcondizioni:

- La password dell'utente è stata reimpostata e la vecchia password non è più valida e può provare ad utilizzarla per accedere.

- L'utente:
 - o accede alla pagina di login dedicata;
 - o utilizza l'opzione apposita "Password Dimenticata";
 - o inserisce il proprio codice di recupero ricevuto dal proprio Tenant;
 - o inserisce la nuova password;
 - o conferma la nuova password da inserire.
- Il sistema:
 - o manda il codice di recupero password all'utente;
 - o chiede all'utente di inserire il proprio indirizzo email;
 - o chiede all'utente di inserire una nuova password;
 - o aggiorna la password dell'utente correttamente.



UC3 – Visualizzazione errore login

Attori:

- Utente

Precondizioni:

- L'utente ha inserito una combinazione non valida di email e password durante il processo di login:
- Il sistema ha verificato che le credenziali inserite dall'utente non siano valide.

Postcondizioni:

- L'utente visualizza un messaggio di errore relativo all'autenticazione fallita.

Scenario principale:

- L'utente:
 - o accede alla pagina di login dedicata;
 - o visualizza il messaggio di errore e può scegliere di reinserire le credenziali o di utilizzare la funzione di recupero password (UC2).
- Il sistema:
 - o verifica che le credenziali inserite dall'utente siano corrette;
 - o se le credenziali inserite dall'utente non sono corrette, il sistema visualizza un messaggio di errore relativo all'autenticazione fallita.

UC4 – Logout




Immagine 5 - Logout



Attori:

- User;
- SuperAdmin.

Precondizioni:

- L'utente possiede un account valido a cui sono associati permessi specifici;
- L'utente ha già fatto il login (UC1).

Postcondizioni:

- L'utente ha effettuato correttamente il logout, scollegandosi dalla sua sessione.

Scenario principale:

- Lo User/II SuperAdmin:
 - o seleziona l'opzione di logout presente all'interno della pagina in cui si trova.
- Il sistema:
 - o chiede conferma all'utente sul voler uscire dalla propria sessione;
 - o termina la sessione dell'utente e lo reindirizza alla pagina di login.

UC5 – Creazione nuovo Tenant




Immagine 6 - Creazione nuovo Tenant

Attori:

- SuperAdmin.

Precondizioni:

- Il sistema è stato inizializzato e l'utente ha fatto il login in qualità di SuperAdmin (UC1).

Postcondizioni:

- Un nuovo Tenant è stato creato correttamente e il SuperAdmin può accedervi per utilizzarlo.

- Il SuperAdmin:
 - o naviga alla pagina dedicata alla creazione del Tenant;
 - o inserisce informazioni relative al Tenant che vuole creare;
 - o inserisce il nome del Tenant (UC3.1);
 - o imposta l'Admin associato al Tenant (UC3.2);
 - o imposta la lingua di default del Tenant (UC3.3).



- Il sistema:
 - o crea correttamente il Tenant con le impostazioni definite;
 - o associa correttamente un Admin al Tenant creato.

Generalizzazioni:

- UC5.1 Inserimento nome del Tenant;
- UC5.2 Inserimento Admin del Tenant;
- UC5.3 Impostazione lingua di default del Tenant.




Immagine 7 - Inserimento nome, Admin e lingua del Tenant

UC5.1 - Inserimento nome del Tenant




Immagine 8 - Inserimento nome del Tenant





Attori:

- SuperAdmin.

Precondizioni:

- Il sistema è stato inizializzato e l'utente ha fatto il login in qualità di SuperAdmin (UC1);
- Il SuperAdmin sta creando un nuovo Tenant (UC5).

Postcondizioni:

- Il SuperAdmin ha inserito correttamente il nome del Tenant che vuole creare e verrà utilizzato per l'operazione di creazione del Tenant.

Scenario principale:

- Il SuperAdmin:
 - o inserisce il nome del Tenant che vuole creare in un campo apposito.

0

- Il sistema:
 - o verifica che il nome del Tenant non sia già utilizzato (UC5.1.1);
 - aggiunge un suffisso di riconoscimento per l'Admin a lui associato al nome del Tenant inserito;
 - o continua l'operazione di creazione del Tenant.

Estensioni:

- UC5.1.1 - Nome del Tenant già in uso.

UC5.1.1 – Nome del Tenant già in uso

Attori:

- SuperAdmin.

Precondizioni:

- Il sistema è stato inizializzato e l'utente ha fatto il login in qualità di SuperAdmin (UC1);
- Il SuperAdmin sta creando un nuovo Tenant (UC5);
- Il SuperAdmin ha inserito il nome del Tenant che vuole creare (UC5.1).

Postcondizioni:

- Il sistema ha registrato il tentativo di inserimento, ma non ne permette l'inserimento;
- Il SuperAdmin può riprovare inserendo un nome univoco per il Tenant.

- Il SuperAdmin:
 - o inserisce il nome del Tenant che vuole creare in un campo apposito.
- Il sistema:
 - o verifica la validità del nome del Tenant;
 - aggiunge un suffisso di riconoscimento per l'Admin a lui associato al nome del Tenant inserito;



 viene mostrato un messaggio d'errore esplicativo legato all'inserimento del nome non univoco.

UC5.2 – Inserimento Admin del Tenant

Attori:

- SuperAdmin.

Precondizioni:

- Il sistema è stato inizializzato e l'utente ha fatto il login in qualità di SuperAdmin (UC1);
- Il SuperAdmin sta creando un nuovo Tenant (UC5).

Postcondizioni:

 L'Admin del Tenant viene correttamente associato al Tenant di riferimento (gli vengono mandati i dati del sistema)

Scenario principale:

- Il SuperAdmin:
 - o naviga alla pagina dedicata alla creazione del Tenant;
 - o inserisce informazioni relative al Tenant che vuole creare.
- Il sistema:
 - o crea correttamente il Tenant con le impostazioni definite;
 - o associa correttamente un Admin al Tenant creato con le informazioni definite.

UC5.3 – Impostazione lingua default del Tenant

Attori:

- SuperAdmin.

Precondizioni:

- Il sistema è stato inizializzato e l'utente ha fatto il login in qualità di SuperAdmin (UC1);
- Il SuperAdmin deve avere accesso all'opzione di impostazione della lingua di default.

Postcondizioni:

- Il SuperAdmin ha impostato correttamente la lingua di default del Tenant.

- Il SuperAdmin:
 - o accede al menù delle impostazioni della lingua;
 - o seleziona la nuova lingua predefinita.
- Il sistema:
 - o conferma la modifica della lingua;
 - o imposta la nuova lingua predefinita nel Tenant di riferimento.



UC6 - Cancellazione del Tenant



Immagine 9 - Cancellazione del Tenant

Attori:

- SuperAdmin.

Precondizioni:

- Il sistema è stato inizializzato e l'utente ha fatto il login in qualità di SuperAdmin (UC1);
- Il Tenant da eliminare esiste nel sistema ed è stato correttamente impostato (UC5);
- Il Tenant da eliminare viene identificato e selezionato dal SuperAdmin.

Postcondizioni:

- Il SuperAdmin ha cancellato correttamente il Tenant selezionato.

- Il SuperAdmin:
 - o accede alla sezione di visualizzazione Tenant della sua dashboard;
 - o seleziona il Tenant da cancellare dall'elenco di quelli attivi;
 - o conferma la cancellazione selezionando l'opzione apposita.
- Il sistema:
 - o chiede all'amministratore di confermare l'eliminazione un'altra volta, avvertendo che l'azione è irreversibile;
 - o elimina il Tenant e tutti i dati associati;
 - o visualizza un messaggio di conferma dell'avvenuta eliminazione.



UC7 – Visualizzazione lista Tenant



Immagine 10 - Visualizzazione lista Tenant

Attori:

- SuperAdmin.

Precondizioni:

- Il sistema è stato inizializzato e l'utente ha fatto il login in qualità di SuperAdmin (UC1);
- I Tenant sono stati impostati correttamente (UC5).

Postcondizioni:

- Il SuperAdmin può visualizzare un elenco di tutti i Tenant attivi nel sistema;
- L'elenco include il nome del Tenant e i dati dell'Admin ad esso associato.

Scenario principale:

- Il SuperAdmin:
 - o accede alla sezione "Tenant" della sua dashboard;
 - o seleziona il Tenant da visualizzare dall'elenco di quelli attivi;
 - o può visualizzare i dettagli dei singoli Tenant cliccando su un elemento nell'elenco visualizzato (UC8).
- Il sistema:
 - o visualizza una lista di tutti i Tenant attivi nel sistema;
 - o visualizza i dettagli di un Tenant presente in lista.

UC8 - Visualizzazione dettagli singolo Tenant



Immagine 11 - Visualizzazione dettagli singolo Tenant



Attori:

- SuperAdmin.

Precondizioni:

- Il sistema è stato inizializzato e l'utente ha fatto il login in qualità di SuperAdmin (UC1);
- Il Tenant è stato impostato correttamente (UC5);

Postcondizioni:

- Il SuperAdmin può visualizzare il Tenant selezionato dall'elenco di tutti quelli attivi.

Scenario principale:

- Il SuperAdmin:
 - o accede alla sezione "Tenant" della sua dashboard;
 - o seleziona il Tenant da visualizzare dall'elenco di quelli attivi;
 - o visualizza i dettagli dei singoli Tenant cliccando su un elemento nell'elenco visualizzato (lista degli utenti attivi, permessi e storico).
- Il sistema:
 - o visualizza una lista di tutti i Tenant attivi nel sistema;
 - o mostra i dettagli del Tenant selezionato.

UC9 – Scelta lingua di default



Immagine 12 - Scelta lingua di default

Attori:

- Admin.

Precondizioni:

- Il sistema è stato inizializzato e l'utente ha fatto il login ed è stato correttamente riconosciuto in qualità di Admin (UC1);
- Il Tenant è stato impostato correttamente (UC5).

Postcondizioni:

- L'Admin ha impostato correttamente la lingua di default del Tenant.



Scenario principale:

- L'Admin:
 - o seleziona l'elenco delle lingue presenti;
 - o seleziona la nuova lingua di default da impostare per il Tenant.
- Il sistema:
 - o conferma la modifica della lingua di default del Tenant;
 - o imposta la nuova lingua predefinita.

UC10 - Scelta lingua secondaria



Immagine 13 - Scelta lingua secondaria

Attori:

- Admin.

Precondizioni:

- Il sistema è stato inizializzato e l'utente ha fatto il login ed è stato correttamente riconosciuto in qualità di Admin (UC1);
- Il Tenant è stato impostato correttamente (UC5);
- Il Tenant è stato già impostato ad una lingua di default (UC9).

Postcondizioni:

- L'Admin ha impostato correttamente la lingua secondaria del Tenant.

- L'Admin:
 - o seleziona l'elenco delle lingue presenti;
 - o seleziona la nuova lingua secondaria da impostare per il Tenant.
- Il sistema:
 - o conferma l'opzione di scelta della lingua secondaria del Tenant;
 - o imposta la nuova lingua secondaria nel Tenant associato.



UC11 – Visualizzazione lingue secondarie




Immagine 14 - Visualizzazione lingue secondarie

Attori:

- User.

Precondizioni:

- Il sistema è stato inizializzato e l'utente ha fatto il login ed è stato correttamente riconosciuto in base ai propri permessi (UC1);
- Il Tenant è stato impostato correttamente (UC5);
- Il Tenant è stato già impostato ad una lingua di default (UC9);
- Il Tenant possiede almeno una lingua secondaria (UC10).

Postcondizioni:

- La lingua secondaria si applica a tutti gli utenti che accedono al Tenant ed è visibile a ciascuno di essi.

- Lo User:
 - accede al Tenant;
 - o visualizza l'elenco di lingue secondarie in cui è stato impostato il Tenant;
 - può visualizzare il dettaglio di una lingua secondaria presente nell'elenco delle lingue (UC12).
- Il sistema:
 - o visualizza una lista di tutte le lingue secondarie presenti nel sistema.



UC12 – Visualizzazione singola lingua secondaria




Immagine 15 - Visualizzazione singola lingua secondaria

Attori:

- User.

Precondizioni:

- Il sistema è stato inizializzato e l'utente ha fatto il login ed è stato correttamente riconosciuto in base ai propri permessi (UC1);
- Il Tenant è stato impostato correttamente (UC5);
- Il Tenant possiede almeno una lingua secondaria (UC10);

Postcondizioni:

- La lingua secondaria si applica a tutti gli utenti che accedono al Tenant ed è visibile a ciascuno di essi.

- Lo User:
 - o seleziona una lingua specifica dall'elenco di lingue secondarie disponibili;
 - o visualizza i dettagli della lingua secondaria selezionata dall'elenco
- Il sistema:
 - o verifica che la lingua selezionata dall'utente sia valida;
 - o mostra i dettagli della lingua selezionata dall'elenco delle lingue secondarie.



UC13 – Visualizzazione di tutte le lingue




Immagine 16 - Visualizzazione di tutte le lingue

Attori:

- Admin;
- SuperAdmin.

Precondizioni:

- Il sistema è stato inizializzato e l'utente ha fatto il login in qualità di Admin o SuperAdmin (UC1);
- Il Tenant è stato impostato correttamente (UC5);
- Il Tenant possiede almeno una lingua di default (UC9);
- Il Tenant possiede almeno una lingua secondaria (UC10).

Postcondizioni:

- Gli utenti amministratori sono in grado di visualizzare un elenco di tutte le lingue disponibili nel sistema.

- Gli utenti amministratori:
 - o selezionano l'elenco delle lingue disponibili, default e secondarie, con la possibilità di modificarle ed impostarle come desiderato.
- Il sistema:
 - o mostra una lista di tutte le lingue presenti nel sistema.



UC14 – Cancellazione lingua secondaria



Immagine 17 - Cancellazione lingua secondaria

Attori:

- Admin.

Precondizioni:

- Il sistema è stato inizializzato e l'utente ha fatto il login in qualità di Admin (UC1);
- Il Tenant è stato impostato correttamente (UC5);
- Il Tenant possiede almeno una lingua secondaria (UC10);
- Il Tenant visualizza un elenco delle lingue secondarie disponibili (UC11)
- Il Tenant visualizza i dettagli di una singola lingua secondaria disponibile (UC12)

Postcondizioni:

- La lingua secondaria selezionata dall'Admin viene cancellata correttamente.

- L'Admin:
 - o visualizza l'elenco di lingue secondarie in cui è stato impostato il Tenant (UC11);
 - visualizza i dettagli della lingua secondaria su un elemento nell'elenco visualizzato (UC12);
 - o elimina una lingua secondaria presente in tale elenco e a cascata cancella tutte le traduzioni associate.
- Il sistema:
 - o elimina la lingua secondaria;
 - o visualizza un messaggio di conferma dell'avvenuta eliminazione;
 - o i testi tradotti rimangono disponibili nella pool delle traduzioni;
 - o se la spunta per la cancellazione delle traduzioni è attiva allora mostra un messaggio di conferma per avvertire l'Admin che l'operazione non è reversibile;



UC15 – Creazione utente Tenant



Immagine 18 - Creazione utente Tenant

Attori:

- SuperAdmin;
- Admin.

Precondizioni:

- Il sistema è stato inizializzato e l'utente ha fatto il login ed è stato correttamente riconosciuto in base ai propri permessi (UC1);
- Il Tenant è stato impostato correttamente (UC5);
- Solo gli utenti amministratori hanno facoltà di creare gli utenti del Tenant di riferimento, in quanto autenticati come tali (UC1).

Postcondizioni:

- Un nuovo utente viene creato e aggiunto al Tenant di riferimento.

- L'Admin/II SuperAdmin:
 - o accede al proprio Tenant di riferimento oppure ad uno dei propri Tenant;
 - o accede alla sezione di gestione utenti dalla propria dashboard;
 - o seleziona l'opzione di creazione di un nuovo utente;
 - o inserisce le informazioni necessarie per creare il nuovo utente e ne setta correttamente i permessi.
- Il sistema:
 - o mostra un modulo vuoto per la creazione di un nuovo utente;
 - o verifica controlla che i dati inseriti siano validi;
 - o visualizza un messaggio di conferma della creazione del nuovo utente e invia tramite un e-mail le credenziali di accesso all'utente, permettendogli di accedere al sistema;
 - o associa correttamente l'utente al Tenant di riferimento.



UC16 - Visualizzazione utenti Tenant



Immagine 19 - Visualizzazione utenti Tenant

Attori:

- SuperAdmin;
- Admin.

Precondizioni:

- Il sistema è stato inizializzato e l'utente ha fatto il login ed è stato correttamente riconosciuto in base ai propri permessi (UC1);
- Il Tenant è stato impostato correttamente (UC5);

Postcondizioni:

- Le informazioni degli utenti vengono mostrate per il Tenant selezionato. Se l'utente è un Admin, vengono visualizzati solo gli utenti del proprio Tenant.

Scenario principale:

- L'Admin/II SuperAdmin:
 - o accede al proprio Tenant di riferimento oppure ad uno dei propri Tenant;
 - o richiama la funzione per la visualizzazione della finestra degli utenti;
 - o vede la lista di tutti gli utenti disponibili per il Tenant;
 - o può vedere il dettaglio del singolo utente registrato nel Tenant (UC12.1).
- Il sistema:
 - o mostra la lista di tutti gli utenti presenti;

UC17 – Visualizzazione singolo utente Tenant



Immagine 20 - Visualizzazione singolo utente



Attori:

- Admin.

Precondizioni:

- Il sistema è stato inizializzato e l'utente ha fatto il login ed è stato correttamente riconosciuto in base ai propri permessi (UC1);
- Il Tenant è stato impostato correttamente (UC5);
- La lingua in cui tradurre è stata scelta (UC10);
- Il sistema mostra la lista di tutti gli utenti presenti nel Tenant (UC16).

Postcondizioni:

- Il singolo utente presente nella lista viene visualizzato correttamente per il Tenant selezionato.

Scenario principale:

- L'Admin/II SuperAdmin:
 - o accede al proprio Tenant di riferimento oppure ad uno dei propri Tenant;
 - o richiama la funzione per la visualizzazione della finestra degli utenti (UC16);
 - o seleziona un particolare utente in lista per vederne le informazioni.
- Il sistema:
 - o mostra i dettagli del singolo utente presente nella lista.

UC18 - Cancellazione utente



Immagine 21 - Cancellazione utente

Attori:

- Admin;
- SuperAdmin.

Precondizioni:

- Il sistema è stato inizializzato e l'utente ha fatto il login ed è stato correttamente riconosciuto in base ai propri permessi (UC1);
- Il Tenant è stato impostato correttamente (UC5);
- L'utente che l'utente amministratore vuole cancellare esiste ed era stato creato e associato a quel Tenant (UC15);
- Solo gli utenti amministratori hanno facoltà di cancellare gli utenti del Tenant di riferimento, in quanto autenticati come tali (UC1).



Postcondizioni:

- L'utente selezionato è stato eliminato dal sistema e non sarà più in grado di accedere alle funzionalità del sistema. Tutte le informazioni associate all'utente sono state rimosse e il sistema ha registrato l'avvenuta cancellazione.

Scenario principale:

- L'Admin/II SuperAdmin:
 - o accede al proprio Tenant di riferimento oppure ad uno dei propri Tenant (UC8);
 - o entra nell'area dedicata alla gestione degli utenti;
 - o seleziona l'utente da eliminare dall'elenco degli utenti esistenti;
 - conferma la cancellazione.
- Il sistema:
 - o chiede conferma all'utente Admin o SuperAdmin per la cancellazione dell'utente selezionato;
 - o elimina l'utente selezionato dal sistema e rimuove tutte le sue informazioni associate tranne le traduzioni da lui effettuate;
 - o visualizza un messaggio di conferma della cancellazione dell'utente.

UC19 - Creazione testo originale




Immagine 22 - Creazione testo originale

Attori:

- Admin.

Precondizioni:

- Il sistema è stato inizializzato e l'utente ha fatto il login in qualità di Admin (UC1);
- Il Tenant è stato impostato correttamente (UC5);
- L'Admin è entrato nella parte dedicata ai testi originali.



Postcondizioni:

- Il sistema ha registrato l'inserimento del testo originale;
- Il sistema ha registrato l'inserimento delle lingue in cui il testo originale deve essere tradotto;
- Il sistema ha registrato il testo dentro la pool dei testi da tradurre.

Scenario principale:

- L'Admin:
 - o sceglie le lingue in cui il testo deve essere tradotto da un'apposita schermata (UC10);
 - o inserisce il testo da tradurre (UC14.1);
 - o ha la possibilità di inserire un commento aggiuntivo (UC14.2);
 - o ha la possibilità di inserire un link ad una pagina esterna come riferimento (UC14.3).
- Il sistema:
 - o verifica che i dati inseriti siano validi e crea il nuovo testo originale;
 - o visualizza un messaggio di conferma della creazione del testo originale;
 - o crea un nuovo indice per il testo creato;
 - o inserisce un riferimento al testo nel pool dei testi da tradurre.




Immagine 23 - Inserimento testo originale, commento e link esterno

Generalizzazioni:

- UC19.1 Inserimento testo originale;
- UC19.2 Inserimento commento;
- UC19.3 Inserimento link esterno.

Inclusione:

- UC10 Scelta lingua secondaria.



UC19.1 – Inserimento testo originale

Attori:

- Admin.

Precondizioni:

- Il sistema è stato inizializzato e l'utente ha fatto il login in qualità di Admin (UC1);
- Il Tenant è stato impostato correttamente (UC5);
- La lingua in cui tradurre è stata scelta (UC10);
- L'Admin è entrato nella parte dedicata ai testi originali;
- L'Admin sta inserendo un testo originale (UC19).

Postcondizioni:

- Il sistema ha accettato e validato il testo originale inserito.

Scenario principale:

- L'Admin
 - o digita il testo in lingua originale.

UC19.2 – Inserimento commento

Attori:

- Admin.

Precondizioni:

- Il sistema è stato inizializzato e l'utente ha fatto il login in qualità di Admin (UC1);
- Il Tenant è stato impostato correttamente (UC5);
- La lingua in cui tradurre è stata scelta (UC10);
- L'Admin è entrato nella parte dedicata ai testi originali;
- L'Admin sta inserendo un testo originale (UC19).

Postcondizioni:

- Il sistema ha accettato e validato il commento inserito.

- L'Admin:
 - o digita informazioni aggiuntive dentro l'apposita casella.



UC19.3 – Inserimento link esterno

Attori:

- Admin.

Precondizioni:

- Il sistema è stato inizializzato e l'utente ha fatto il login in qualità di Admin (UC1);
- Il Tenant è stato impostato correttamente (UC5);
- La lingua in cui tradurre è stata scelta (UC10);
- L'Admin è entrato nella parte dedicata ai testi originali;
- L'Admin sta inserendo un testo originale (UC19).

Postcondizioni:

- Il sistema ha accettato e validato il link esterno inserito.

Scenario principale:

- L'Admin:
 - o digita il link di riferimento aggiuntivo dentro l'apposita casella.

UC20 – Visualizzazione testi originali




Immagine 24 - Visualizzazione testi originali

Attori:

- User.

Precondizioni:

- Il sistema è stato inizializzato e l'utente ha fatto il login ed è stato riconosciuto in base ai propri permessi (UC1);
- Il Tenant è stato impostato correttamente (UC5);
- La lingua in cui tradurre è stata scelta (UC10);
- L'Admin è entrato nella parte dedicata ai testi originali;
- Il Tenant possiede almeno un testo in lingua originale (UC19).

Postcondizioni:



- Il sistema mostra una lista con tutti i testi originali presenti all'interno del Tenant.

Scenario principale:

- Lo User:
 - o entra nella finestra apposita per la visualizzazione dei testi originali.
- Il sistema:
 - o visualizza un elenco dei testi originali presenti;
 - o può visualizzare i dettagli di un testo originale presente nella categoria (UC21).

UC21 – Visualizzazione singolo testo originale




Immagine 25 - Visualizzazione singolo testo originale

Attori

- Admin.

Precondizioni:

- Il sistema è stato inizializzato e l'utente ha fatto il login ed è stato riconosciuto in base ai propri permessi (UC1);
- Il Tenant è stato impostato correttamente (UC5);
- La lingua in cui tradurre è stata scelta (UC10);
- Il Tenant possiede almeno un testo in lingua originale (UC19);
- Il sistema mostra un elenco dei testi originali presenti (UC20).

Postcondizioni:

- Il testo in lingua originale viene visualizzato nell'elenco dei testi originali presenti.

- L'Admin:
 - o visualizza i dettagli di un singolo testo originale.
- Il sistema:
 - o mostra nell'apposita finestra le informazioni di un singolo testo originale.



UC22 - Modifica testo originale



Immagine 26 - Modifica testo originale

Attori:

- Admin.

Precondizioni:

- Il sistema è stato inizializzato e l'utente ha fatto il login come Admin (UC1);
- Il Tenant è stato impostato correttamente (UC5);
- Il Tenant è stato già impostato ad una lingua di default (UC9);
- La lingua in cui tradurre è stata scelta (UC10);
- Il Tenant possiede almeno un testo in lingua originale (UC19);
- Il testo da modificare esiste già nel sistema.

Postcondizioni:

- Il sistema ha modificato il testo originale con i nuovi dati.

Scenario principale:

- L'Admin:
 - o visualizza la lista dei testi originali presenti (UC15);
 - o visualizza un testo da modificare presente nella lista (15.1);
 - o modifica il testo originale selezionando l'opzione apposita.
- Il sistema:
 - o mostra la lista dei testi originali presenti (UC15);
 - o conferma l'operazione di modifica del testo originale.

UC23 – Cancellazione testo originale



Immagine 27 - Cancellazione testo originale



Attori:

- Admin.

Precondizioni:

- Il sistema è stato inizializzato e l'utente ha fatto il login come Admin (UC1);
- Il Tenant è stato impostato correttamente (UC5);
- Il Tenant è stato già impostato ad una lingua di default (UC9);
- La lingua in cui tradurre è stata scelta (UC10);
- Il Tenant possiede almeno un testo in lingua originale (UC19);
- Il testo da cancellare esiste già nel sistema.

Postcondizioni:

- Il testo originale viene rimosso dal sistema.

Scenario principale:

- L'Admin:
 - o visualizza la lista dei testi originali presenti (UC20);
 - o visualizza un testo da cancellare presente nella lista (UC21);
 - o cancella il testo originale selezionando l'opzione apposita.
- Il sistema:
 - o mostra la lista dei testi originali presenti (UC20);
 - o conferma l'operazione di cancellazione del testo originale.

UC24 – Visualizzazione traduzioni da approvare



Immagine 28 - Visualizzazione traduzioni da approvare

Attori:

- Admin.

Precondizioni:

- Il sistema è stato inizializzato e l'utente ha fatto il login come Admin (UC1);
- Il Tenant è stato impostato correttamente (UC5);
- Il Tenant è stato già impostato ad una lingua di default (UC9);
- La lingua in cui tradurre è stata scelta (UC10);
- Il Tenant possiede almeno un testo in lingua originale (UC19);



- Esiste almeno una traduzione nella pool delle traduzioni da approvare.

Postcondizioni:

- Il sistema mostra un elenco delle traduzioni che devono essere approvate.

Scenario principale:

- L'Admin:
 - o si sposta nell'area dedicata alla approvazione dei testi;
 - o visualizza un elenco delle traduzioni da approvare presenti;
 - o può visualizzare i dettagli di una delle traduzioni in elenco (UC25).
- Il sistema:
 - o mostra un elenco tra le traduzioni presenti nella pool.

UC25 – Visualizzazione singola traduzione da approvare



Immagine 29 - Visualizzazione singola traduzione da approvare

Attori:

- Admin.

Precondizioni:

- Il sistema è stato inizializzato e l'utente ha fatto il login come Admin (UC1);
- Il Tenant è stato impostato correttamente (UC5);
- Il Tenant è stato già impostato ad una lingua di default (UC9);
- La lingua in cui tradurre è stata scelta (UC10);
- Il Tenant possiede almeno un testo in lingua originale (UC19);
- Esiste almeno una traduzione nel pool delle traduzioni da approvare;
- Visualizza un elenco delle traduzioni da approvare (UC24).

Postcondizioni:

- Il sistema mostra le informazioni di una traduzione e i dettagli ad essa associati.

- L'Admin:
 - o accede alla pagina dedicata all'approvazione dei testi;
 - o visualizza un elenco di tutti i testi in attesa di approvazione (UC24);



- o visualizza i dettagli di un testo presente nell'elenco.
- Il sistema:
 - o mostra i dettagli della singola traduzione nell'elenco.

UC26 – Approvazione traduzione



Immagine 30 - Approvazione traduzione

Attori:

- Admin.

Precondizioni:

- Il sistema è stato inizializzato e l'utente ha fatto il login come Admin (UC1);
- Il Tenant è stato impostato correttamente (UC5);
- Il Tenant è stato già impostato ad una lingua di default (UC9);
- La lingua in cui tradurre è stata scelta (UC10);
- Il Tenant possiede almeno un testo in lingua originale (UC19);
- Esistono delle traduzioni da valutare e ne viene visualizzato un elenco (UC24).

Postcondizioni:

- L'Admin ha approvato correttamente la traduzione presente.

- L'Admin:
 - o accede alla pagina dedicata all'approvazione dei testi;
 - o visualizza l'elenco delle traduzioni di approvare (UC24);
 - o può visualizzare il dettaglio delle singole traduzioni presenti (UC25);
 - o approva la traduzione selezionata.
- Il sistema:
 - o visualizza un elenco di tutte le traduzioni in attesa di approvazione;
 - o visualizza i dettagli della singola traduzione nell'elenco;
 - o conferma l'approvazione della traduzione selezionata.



UC27 - Rifiuto traduzione




Immagine 31 - Rifiuto traduzione

Attori:

- Admin.

Precondizioni:

- Il sistema è stato inizializzato e l'utente ha fatto il login come Admin (UC1);
- Il Tenant è stato impostato correttamente (UC5);
- Il Tenant è stato già impostato ad una lingua di default (UC9);
- La lingua in cui tradurre è stata scelta (UC10);
- Il Tenant possiede almeno un testo in lingua originale (UC19);
- Esistono delle traduzioni da valutare e ne viene visualizzato un elenco (UC24).

Postcondizioni:

- L'Admin ha rifiutato correttamente la traduzione presente.

- L'Admin:
 - o accede alla pagina dedicata all'approvazione dei testi;
 - o visualizza l'elenco delle traduzioni di approvare (UC24);
 - o può visualizzare il dettaglio delle singole traduzioni presenti (UC25);
 - o rifiuta la traduzione selezionata.
- Il sistema:
 - o visualizza un elenco di tutte le traduzioni in attesa di approvazione;
 - o conferma il rifiuto della traduzione selezionata.



UC28 – Creazione categoria traduzione




Immagine 32 - Creazione categoria traduzione

Attori:

Admin.

Precondizioni:

- Il sistema è stato inizializzato e l'utente ha fatto il login come Admin (UC1);
- Il Tenant è stato impostato correttamente (UC5);
- Il Tenant è stato già impostato ad una lingua di default (UC9);
- La lingua in cui tradurre è stata scelta (UC10);
- Il Tenant possiede almeno un testo in lingua originale (UC19);

Postcondizioni:

- L'Admin ha inserito correttamente la nuova categoria di traduzione all'interno del sistema.

Scenario principale:

- L'Admin:
 - o accede alla pagina di gestione delle categorie di traduzione;
 - o inserisce il nome della nuova categoria di traduzione (UC28.1).
- Il sistema:
 - verifica che il nome della categoria non sia già in uso (UC28.1.1) e crea la nuova categoria;
 - o visualizza un messaggio di conferma della creazione della categoria e la nuova categoria è ora disponibile per l'uso.

Generalizzazioni:

- UC28.1 – Inserimento nome categoria.



UC28.1 – Inserimento nome categoria




Immagine 33 - Inserimento nome categoria

Attori:

- Admin.

Precondizioni:

- Il sistema è stato inizializzato e l'utente ha fatto il login come Admin (UC1);
- Il Tenant è stato impostato correttamente (UC5);
- Il Tenant è stato già impostato ad una lingua di default (UC9);
- La lingua in cui tradurre è stata scelta (UC10);
- Il Tenant possiede almeno un testo in lingua originale (UC19);
- L'Admin sta creando una nuova categoria in cui tradurre i testi (UC28).

Postcondizioni:

- L'Admin ha correttamente inserito il nome della categoria che vuole creare e sarà utilizzato per l'operazione di creazione della categoria di traduzione.

Scenario principale:

- L'Admin:
 - o inserisce il nome della categoria che vuole creare.
- Il sistema:
 - o verifica che il nome della categoria di traduzione non sia già esistente (UC28.1.1)
 - o continua con l'operazione di creazione categoria.

Estensioni:

- UC28.1.1 – Categoria già esistente.



UC28.1.1 - Categoria già esistente

Attori:

Admin.

Precondizioni:

- Il sistema è stato inizializzato e l'utente ha fatto il login come Admin (UC1);
- Il Tenant è stato impostato correttamente (UC5);
- Il Tenant è stato già impostato ad una lingua di default (UC9);
- La lingua in cui tradurre è stata scelta (UC10);
- Il Tenant possiede almeno un testo in lingua originale (UC19);
- L'Admin sta creando una nuova categoria in cui tradurre i testi (UC28).

Postcondizioni:

- Il sistema ha registrato il tentativo di inserimento della categoria, ma non ne permette l'inserimento;
- L'Admin può riprovare inserendo un nome univoco per la categoria.

Scenario principale:

- L'Admin:
 - o inserisce il nome della categoria di traduzione che vuole creare.
- Il sistema:
 - o verifica che il nome della categoria sia univoco;
 - o mostra un messaggio d'errore esplicativo legato all'inserimento allo username non univoco dell'utente che intende creare.

UC29 - Visualizzazione categoria traduzione



Immagine 34 - Visualizzazione categoria traduzione

Attori:

- Admin.

Precondizioni:

- Il sistema è stato inizializzato e l'utente ha fatto il login come Admin (UC1);
- Il Tenant è stato impostato correttamente (UC5);
- Il Tenant è stato già impostato ad una lingua di default (UC9);



- La lingua in cui tradurre è stata scelta (UC10);
- Il Tenant possiede almeno un testo in lingua originale (UC19);
- Il Tenant possiede almeno una categoria di traduzione (UC28).

Postcondizioni:

- Il sistema mostra correttamente una categoria di traduzione presente.

Scenario principale:

- L'Admin:
 - o accede alla pagina delle categorie nel portale di amministrazione del sistema;
 - o visualizza una categoria di traduzione presente nel sistema.
- Il sistema:
 - o mostra all'utente amministratore una categoria di traduzione presente nel sistema.

UC30 - Modifica categoria traduzione



Immagine 35 - Modifica categoria traduzione

Attori:

- Admin.

Precondizioni:

- Il sistema è stato inizializzato e l'utente ha fatto il login come Admin (UC1);
- Il Tenant è stato impostato correttamente (UC5);
- Il Tenant è stato già impostato ad una lingua di default (UC9);
- La lingua in cui tradurre è stata scelta (UC10);
- Il Tenant possiede almeno un testo in lingua originale (UC19);
- Il Tenant possiede almeno una categoria di traduzione (UC28);
- Il sistema mostra un elenco delle categorie di traduzioni disponibili (UC29).

Postcondizioni:

- La categoria di traduzione viene modificata correttamente nel sistema.

- L'Admin:
 - o accede alla pagina delle categorie nel portale di amministrazione del sistema;



- o visualizza un elenco delle categorie di traduzione disponibili;
- seleziona la categoria di traduzione da modifica usando l'opzione di modifica opportuna.
- Il sistema:
 - o chiede conferma dell'operazione di modifica all'utente amministratore;
 - o la categoria di traduzione viene correttamente modificata.

UC31 – Cancellazione categoria traduzione



Immagine 36 - Cancellazione categoria traduzione

Attori:

Admin.

Precondizioni:

- Il sistema è stato inizializzato e l'utente ha fatto il login come Admin (UC1);
- Il Tenant è stato impostato correttamente (UC5);
- Il Tenant è stato già impostato ad una lingua di default (UC9);
- La lingua in cui tradurre è stata scelta (UC10);
- Il Tenant possiede almeno un testo in lingua originale (UC19);
- Il Tenant possiede almeno una categoria di traduzione (UC28);
- Il sistema mostra un elenco delle categorie di traduzioni disponibili (UC29).

Postcondizioni:

- La categoria di traduzione viene rimossa dal sistema;
- Le traduzioni e i testi originali associati alla categoria vengono rimossi dal sistema.

- L'Admin:
 - o accede alla pagina delle categorie nel portale di amministrazione del sistema;
 - o visualizza un elenco delle categorie di traduzione disponibili;
 - o seleziona la categoria di traduzione da eliminare usando l'opzione di cancellazione opportuna.
- Il sistema:
 - o chiede all'utente amministratore di confermare la cancellazione della categoria di traduzione e delle relative traduzioni e testi originali;



O Se l'utente amministratore conferma la cancellazione, la categoria di traduzione e le traduzioni e i testi originali ad essa associati vengono rimossi dal sistema e l'utente viene avvisato che la cancellazione è avvenuta con successo.

UC32 – Visualizzazione traduzioni non eseguite



Immagine 37 - Visualizzazione traduzioni non eseguite

Attori:

- User.

Precondizioni:

- Il sistema è stato inizializzato e l'utente ha fatto il login ed è stato correttamente riconosciuto in base ai propri permessi (UC1);
- Il Tenant è stato impostato correttamente (UC5);
- Il Tenant è stato già impostato ad una lingua di default (UC9);
- La lingua in cui tradurre è stata scelta (UC10);
- Il Tenant possiede almeno un testo in lingua originale (UC19);

Postcondizioni:

- L'utente può visualizzare un elenco di tutte le traduzioni non eseguite.

- Lo User:
 - o accede al Tenant;
 - o visualizza l'elenco di traduzioni non eseguite presenti nel Tenant;
 - o può visualizzare i dettagli di una specifica traduzione non eseguita (UC25.1).
- Il sistema:
 - o visualizza una lista di tutti i testi da tradurre di un Tenant presenti nel sistema.



UC33 – Visualizzazione singola traduzione non eseguita




Immagine 38 - Visualizzazione singola traduzione non eseguita

Attori:

- User.

Precondizioni:

- Il sistema è stato inizializzato e l'utente ha fatto il login ed è stato correttamente riconosciuto in base ai propri permessi (UC1);
- Il Tenant è stato impostato correttamente (UC5);
- Il Tenant è stato già impostato ad una lingua di default (UC9);
- La lingua in cui tradurre è stata scelta (UC10);
- Il Tenant possiede almeno un testo in lingua originale (UC19);
- Il Tenant mostra l'elenco delle traduzioni ancora da eseguire (UC32).

Postcondizioni:

- Vengono mostrate le informazioni di un singolo testo originale ancora da tradurre.

Scenario principale:

- Lo User:
 - o visualizza l'elenco dei testi tradotti in cui è stato impostato il Tenant (UC32);
 - o visualizza i dettagli della singola traduzione.
- Il sistema:
 - o visualizza i dettagli di una traduzione da eseguire presente nella lista.

UC34 – Visualizzazione traduzioni eseguite



Immagine 39 - Visualizzazione traduzioni eseguite



Attori:

- User.

Precondizioni:

- Il sistema è stato inizializzato e l'utente ha fatto il login ed è stato correttamente riconosciuto in base ai propri permessi (UC1);
- Il Tenant è stato impostato correttamente (UC5);
- Il Tenant è stato già impostato ad una lingua di default (UC9);
- La lingua in cui tradurre è stata scelta (UC10);
- Il Tenant possiede almeno un testo in lingua originale (UC19);

Postcondizioni:

- L'utente può visualizzare un elenco di tutte le traduzioni eseguite.

Scenario principale:

- Lo User:
 - o visualizza l'elenco di traduzioni eseguite presenti nel Tenant;
 - o può visualizzare i dettagli di una specifica traduzione eseguita (UC35).
- Il sistema:
 - o visualizza una lista di tutti i testi tradotti presenti nel sistema.

UC35 – Visualizzazione singola traduzione eseguita



Immagine 40 - Visualizzazione singola traduzione eseguita

Attori:

- User.

Precondizioni:

- Il sistema è stato inizializzato e l'utente ha fatto il login ed è stato correttamente riconosciuto in base ai propri permessi (UC1);
- Il Tenant è stato impostato correttamente (UC5);
- Il Tenant è stato già impostato ad una lingua di default (UC9);
- La lingua in cui tradurre è stata scelta (UC10);
- Il Tenant possiede almeno un testo in lingua originale (UC19);
- Il Tenant mostra l'elenco delle traduzioni eseguite (UC32).

Postcondizioni:



- Vengono mostrate le informazioni di un singolo testo originale già tradotto.

- Lo User:
 - o visualizza l'elenco di traduzioni eseguite presenti nel Tenant;
 - o visualizza i dettagli di una specifica traduzione eseguita.
- Il sistema:
 - o mostra i dettagli di una traduzione eseguita presente nella lista.



UC36 - Inserimento traduzione



Immagine 41 - Inserimento traduzione

Attori:

- User.

Precondizioni:

- Il sistema è stato inizializzato e l'utente ha fatto il login ed è stato correttamente riconosciuto in base ai propri permessi (UC1);
- Il Tenant è stato impostato correttamente (UC5);
- Il Tenant è stato già impostato ad una lingua di default (UC9);
- La lingua in cui tradurre è stata scelta (UC10);
- Il Tenant possiede almeno un testo in lingua originale (UC19).

Postcondizioni:

- La traduzione viene aggiunta al sistema e può essere visualizzata da altri utenti con le autorizzazioni appropriate.

- Lo User:
 - o accede alla pagina di inserimento traduzione tramite l'opzione apposita;
 - o inserisce la traduzione nell'apposito campo di testo;
 - o invia la traduzione.
- Il sistema:
 - memorizza la traduzione nel database e la associa al testo originale e alla lingua di destinazione;
 - o conferma l'inserimento della traduzione nel sistema.



UC37 - Filtro testi singolo Tenant



Immagine 42 - Filtro testi singolo Tenant

Attori:

Admin.

Precondizioni:

- Il sistema è stato inizializzato e l'utente ha fatto il login ed è stato correttamente riconosciuto in base ai propri permessi (UC1);
- Il Tenant è stato impostato correttamente (UC5);
- Il Tenant è stato già impostato ad una lingua di default (UC9);
- La lingua in cui tradurre è stata scelta (UC10);
- Il Tenant possiede almeno un testo in lingua originale (UC19).
- L'utente Admin è entrato nell'area adibita alla visualizzazione dei testi del proprio Tenant o nella pagina dei testi da approvare.

Postcondizioni:

- L'utente Admin ha filtrato i testi del proprio Tenant in base ad una o più opzioni selezionate e il sistema mostra i testi che soddisfano i filtri selezionati dall'utente Admin.

- L'Admin:
 - o accede alla pagina di visualizzazione dei testi del proprio Tenant;
 - o ha la possibilità di selezionare una categoria per filtrare i testi presenti (UC37.1);
 - o ha la possibilità di selezionare una lingua per filtrare i testi presenti (UC37.2);
 - o ha la possibilità di selezionare uno stato per filtrare i testi presenti (UC37.3);
 - o ha la possibilità di inserire l'identificativo per filtrare i testi presenti (UC37.4).
- Il sistema:
 - o mostra i testi del Tenant che soddisfano i filtri selezionati dall'utente Admin.






Immagine 43 - Filtro testi singolo Tenant per categoria, lingua, stato

UC37.1 - Filtro testi per categoria

Attori:

- Admin.

Precondizioni:

- Il sistema è stato inizializzato e l'utente ha fatto il login ed è stato correttamente riconosciuto in base ai propri permessi (UC1);
- Il Tenant è stato impostato correttamente (UC5);
- Il Tenant è stato già impostato ad una lingua di default (UC9);
- La lingua in cui tradurre è stata scelta (UC10);
- Il Tenant possiede almeno un testo in lingua originale (UC19);
- L'Admin si trova nell'area adibita alla visualizzazione di tutti i testi oppure dei testi da tradurre (UC37).

Postcondizioni:

- L'utente Admin ha selezionato la categoria di traduzione per il filtraggio dei testi.

- L'Admin:
 - o accede alla pagina di visualizzazione dei testi del proprio Tenant;
 - o seleziona l'opzione di filtro di testi per categoria nella pagina selezionata.
- Il sistema:
 - o mostra i testi del Tenant filtrati per categoria.



UC37.2 - Filtro testi per lingua

Attori:

- Admin.

Precondizioni:

- Il sistema è stato inizializzato e l'utente ha fatto il login ed è stato correttamente riconosciuto in base ai propri permessi (UC1);
- Il Tenant è stato impostato correttamente (UC5);
- Il Tenant è stato già impostato ad una lingua di default (UC9);
- La lingua in cui tradurre è stata scelta (UC10);
- Il Tenant possiede almeno un testo in lingua originale (UC19);
- L'Admin si trova nell'area adibita alla visualizzazione di tutti i testi oppure dei testi da tradurre (UC37).

Postcondizioni:

- L'utente Admin ha selezionato la lingua di traduzione per il filtraggio dei testi.

Scenario principale:

- L'Admin:
 - o accede alla pagina di visualizzazione dei testi del proprio Tenant;
 - o seleziona l'opzione di filtro di testi per lingua di traduzione.
- Il sistema:
 - o mostra i testi del Tenant filtrati per lingua di traduzione nella pagina selezionata.

UC37.3 - Filtro testi per stato

Attori:

Admin.

Precondizioni:

- Il sistema è stato inizializzato e l'utente ha fatto il login ed è stato correttamente riconosciuto in base ai propri permessi (UC1);
- Il Tenant è stato impostato correttamente (UC5);
- Il Tenant è stato già impostato ad una lingua di default (UC9);
- La lingua in cui tradurre è stata scelta (UC10);
- Il Tenant possiede almeno un testo in lingua originale (UC19);
- L'Admin si trova nell'area adibita alla visualizzazione di tutti i testi oppure dei testi da tradurre (UC37).

Postcondizioni:

- L'utente Admin ha selezionato lo stato di traduzione per il filtraggio dei testi.

- L'Admin:
 - o accede alla pagina di visualizzazione dei testi del proprio Tenant;



- o seleziona l'opzione di filtro di testi per stato di traduzione nella pagina selezionata.
- Il sistema:
 - o mostra i testi del Tenant filtrati per stato di traduzione.

UC37.4 - Filtro testi per identificativo

Attori:

Admin.

Precondizioni:

- Il sistema è stato inizializzato e l'utente ha fatto il login ed è stato correttamente riconosciuto in base ai propri permessi (UC1);
- Il Tenant è stato impostato correttamente (UC5);
- Il Tenant è stato già impostato ad una lingua di default (UC9);
- La lingua in cui tradurre è stata scelta (UC10);
- Il Tenant possiede almeno un testo in lingua originale (UC19);
- L'Admin si trova nell'area adibita alla visualizzazione di tutti i testi oppure dei testi da tradurre (UC37).

Postcondizioni:

- L'utente Admin ha inserito correttamente l'identificativo sulla base del quale filtrare correttamente i testi.

Scenario principale:

- L'Admin:
 - o accede alla pagina di visualizzazione dei testi del proprio Tenant;
 - o inserisce l'identificativo di un testo nell'apposito campo di filtro presente.
- Il sistema:
 - o mostra i testi del Tenant filtrati sulla base dell'identificativo immesso.

UC38 - Ricerca Tenant



Immagine 44 - Ricerca Tenant



Attori:

- SuperAdmin.

Precondizioni:

- Il sistema è stato inizializzato e l'utente ha fatto il login ed è stato correttamente riconosciuto in qualità di SuperAdmin (UC1);
- I Tenant sono stati impostati correttamente (UC5);
- Ciascun Tenant è stato già impostato ad una lingua di default (UC9);
- La lingua in cui tradurre è stata scelta per i singoli Tenant (UC10);
- L'utente Admin è entrato nell'area adibita alla visualizzazione dei propri Tenant.

Postcondizioni:

- L'utente SuperAdmin ha filtrato i propri Tenant in base ad una o più opzioni selezionate e il sistema mostra i testi che soddisfano i filtri selezionati dall'utente SuperAdmin.

- L'Admin:
 - o accede alla pagina di visualizzazione dei propri Tenant;
 - o ha la possibilità di ricercare i Tenant presenti sulla base della loro categoria di traduzione (UC38.1);
 - o ha la possibilità di ricercare i Tenant presenti sulla base del loro nome (UC38.2);
 - ha la possibilità di ricercare i Tenant presenti sulla base del loro identificativo univoco (UC38.3);
- Il sistema:
 - mostra i testi del Tenant che soddisfano le parole chiave immesse in fase di ricerca dall'utente SuperAdmin.




Immagine 45 - Ricerca Tenant per nome, categoria e identificativo



UC38.1 - Ricerca Tenant per categoria

Attori:

- SuperAdmin.

Precondizioni:

- Il sistema è stato inizializzato e l'utente ha fatto il login ed è stato correttamente riconosciuto in qualità di SuperAdmin (UC1);
- I Tenant sono stati impostati correttamente (UC5);
- Ciascun Tenant è stato già impostato ad una lingua di default (UC9);
- La lingua in cui tradurre è stata scelta per i singoli Tenant (UC10);
- L'utente Admin è entrato nell'area adibita alla visualizzazione dei propri Tenant.

Postcondizioni:

- L'utente SuperAdmin ha filtrato i propri Tenant in base alla categoria di traduzione cercata.

Scenario principale:

- L'Admin:
 - o accede alla pagina di visualizzazione dei propri Tenant;
 - o inserisce nell'apposita opzione di ricerca la categoria di traduzione sulla base della quale filtrare i Tenant corrispondenti.
- Il sistema:
 - o mostra i Tenant filtrati sulla base della categoria cercata.

UC38.2 - Ricerca Tenant per nome

Attori:

- SuperAdmin.

Precondizioni:

- Il sistema è stato inizializzato e l'utente ha fatto il login ed è stato correttamente riconosciuto in qualità di SuperAdmin (UC1);
- I Tenant sono stati impostati correttamente (UC5);
- Ciascun Tenant è stato già impostato ad una lingua di default (UC9);
- La lingua in cui tradurre è stata scelta per i singoli Tenant (UC10);
- L'utente Admin è entrato nell'area adibita alla visualizzazione dei propri Tenant.

Postcondizioni:

- L'utente SuperAdmin ha filtrato i propri Tenant in base del nome cercato.

- L'Admin:
 - o accede alla pagina di visualizzazione dei propri Tenant;
 - o inserisce nell'apposita opzione di ricerca il nome del Tenant sulla base del quale filtrare i Tenant corrispondenti.
- Il sistema:



o mostra i Tenant filtrati sulla base del nome cercato.

UC38.3 - Ricerca Tenant per identificativo

Attori:

- SuperAdmin.

Precondizioni:

- Il sistema è stato inizializzato e l'utente ha fatto il login ed è stato correttamente riconosciuto in qualità di SuperAdmin (UC1);
- I Tenant sono stati impostati correttamente (UC5);
- Ciascun Tenant è stato già impostato ad una lingua di default (UC9);
- La lingua in cui tradurre è stata scelta per i singoli Tenant (UC10);
- L'utente Admin è entrato nell'area adibita alla visualizzazione dei propri Tenant.

Postcondizioni:

L'utente SuperAdmin ha filtrato i propri Tenant in base dell'identificativo cercato.

Scenario principale:

- L'Admin:
 - o accede alla pagina di visualizzazione dei propri Tenant;
 - o inserisce nell'apposita opzione di ricerca l'identificativo del Tenant sulla base del quale filtrare i Tenant corrispondenti.
- Il sistema:
 - o mostra i Tenant filtrati sulla base dell'identificativo cercato.

UC39 - Filtro testi da tradurre



Immagine 46 - Filtro testi da tradurre

Attori:

- User.

Precondizioni:



- Il sistema è stato inizializzato e l'utente ha fatto il login ed è stato correttamente riconosciuto in base ai propri permessi (UC1);
- Il Tenant è stato impostato correttamente (UC5);
- Il Tenant è stato già impostato ad una lingua di default (UC9);
- La lingua in cui tradurre è stata scelta (UC10);
- Il Tenant possiede almeno un testo in lingua originale (UC19);
- L'utente ha fatto l'accesso e vede tutti i testi da tradurre nella propria area riservata.

Postcondizioni:

- L'utente Admin ha filtrato i testi del proprio Tenant in base ad una o più opzioni selezionate e il sistema mostra i testi che soddisfano i filtri selezionati dall'utente.

Scenario principale:

- L'utente:
 - o accede alla propria area riservata;
 - o ha la possibilità di filtrare i testi presenti per nome (UC39.1);
 - o ha la possibilità di selezionare una lingua per filtrare i testi presenti (UC39.2);
 - o ha la possibilità di selezionare uno stato per filtrare i testi presenti (UC39.3).
- Il sistema:
 - o mostra i testi del Tenant che soddisfano i filtri selezionati dall'utente.




Immagine 47 - Filtro testi da tradurre per identificativo, lingua e stato

UC39.1 - Filtro testi da tradurre per identificativo

Attori:

- User.

Precondizioni:

- Il sistema è stato inizializzato e l'utente ha fatto il login ed è stato correttamente riconosciuto in base ai propri permessi (UC1);
- Il Tenant è stato impostato correttamente (UC5);



- Il Tenant è stato già impostato ad una lingua di default (UC9);
- La lingua in cui tradurre è stata scelta (UC10);
- Il Tenant possiede almeno un testo in lingua originale (UC19);
- L'utente si trova nella propria area riservata in cui sono presenti tutti i testi da tradurre (UC39).

Postcondizioni:

- L'utente ha inserito correttamente il titolo sulla base del quale filtrare correttamente i testi da tradurre

Scenario principale:

- L'Admin:
 - o accede alla propria area riservata dove sono presenti i testi da tradurre;
 - o inserisce il titolo di un testo nell'apposito campo di filtro presente.
- Il sistema:
 - o mostra i testi del Tenant filtrati sulla base dell'identificativo immesso.

UC39.2 - Filtro testi da tradurre per lingua

Attori:

User.

Precondizioni:

- Il sistema è stato inizializzato e l'utente ha fatto il login ed è stato correttamente riconosciuto in base ai propri permessi (UC1);
- Il Tenant è stato impostato correttamente (UC5);
- Il Tenant è stato già impostato ad una lingua di default (UC9);
- La lingua in cui tradurre è stata scelta (UC10);
- Il Tenant possiede almeno un testo in lingua originale (UC19);
- L'utente si trova nella propria area riservata in cui sono presenti tutti i testi da tradurre (UC39).

Postcondizioni:

- L'utente ha selezionato la lingua sulla base del quale filtrare correttamente i testi da tradurre.

- L'Admin:
 - o accede alla propria area riservata dove sono presenti i testi da tradurre;
 - o seleziona l'opzione di filtro dei testi per lingua di traduzione.
- Il sistema:
 - o mostra i testi del Tenant filtrati sulla base della lingua in cui tradurre selezionata.



UC39.3 - Filtro testi da tradurre per stato

Attori:

- User.

Precondizioni:

- Il sistema è stato inizializzato e l'utente ha fatto il login ed è stato correttamente riconosciuto in base ai propri permessi (UC1);
- Il Tenant è stato impostato correttamente (UC5);
- Il Tenant è stato già impostato ad una lingua di default (UC9);
- La lingua in cui tradurre è stata scelta (UC10);
- Il Tenant possiede almeno un testo in lingua originale (UC19);
- L'utente si trova nella propria area riservata in cui sono presenti tutti i testi da tradurre (UC39).

Postcondizioni:

- L'utente ha selezionato la lingua sulla base del quale filtrare correttamente i testi da tradurre.

- L'Admin:
 - o accede alla propria area riservata dove sono presenti i testi da tradurre;
 - o seleziona l'opzione di filtro dei testi per stato di traduzione, differenziando così le traduzioni eseguite da quelle non eseguite.
- Il sistema:
 - o mostra i testi del Tenant filtrati sulla base dello stato in cui tradurre selezionato.



4 Requisiti

Vengono esposti in questa sezione i requisiti individuati durante l'attività di analisi a partire dai casi d'uso, dall'analisi effettuata del capitolato d'appalto e dagli incontri interni e con il proponente. Ogni requisito è identificato da un codice univoco, secondo un formalismo individuato a livello di simboli all'interno del documento Norme di Progetto.

Possiamo in particolare evidenziare tre categorie principali di requisiti:

- funzionali, dal punto di vista di usabilità del prodotto finale;
- di qualità, intendendo quali strumenti/documentazione fornire;
- di vincolo, dal punto di vista di quali tecnologie presentare.

4.1 Requisiti funzionali

Di seguito la specifica per i requisiti funzionali, i quali descrivono le funzionalità del sistema, le azioni che il sistema può compiere e le informazioni che il sistema può fornire.

Si intende che la numerologia di ciascuno rispecchi ove previsto gli UC presenti, mentre le sigle sotto riportate indicano:

- ROF Requisito Obbligatorio Funzionale;
- RDF Requisito Desiderabile Funzionale.

Codice	Descrizione	Fonti
ROF 1	L'utente deve poter accedere all'applicazione	UC1, UC1.1, UC.1.2, Capitolato
RDF 2	L'utente deve poter recuperare la propria password	UC2
RDF 3	Il sistema deve visualizzare un messaggio di errore esplicativo relativamente al mancato accesso	UC3
ROF 4	L'utente deve poter uscire dalla propria sessione	UC4, Capitolato
ROF 5	Il SuperAdmin deve poter creare un Tenant e associargli le opportune informazioni	UC5, UC5.1, UC5.2, UC5.3
ROF 6	Il SuperAdmin deve poter cancellare il Tenant che ha creato	UC6
ROF 7	Il SuperAdmin deve poter visualizzare la lista dei Tenant disponibili e i singoli Tenant	UC7, UC8
ROF 8	Il SuperAdmin deve poter visualizzare il singolo Tenant in lista	UC9
ROF 9	Il SuperAdmin deve poter scegliere la lingua di default del Tenant	UC10
ROF 10	L'utente deve poter visualizzare le lingue secondarie presenti e i dettagli della singola lingua	UC11, UC12



RDF 11	Gli utenti amministratori devono poter visualizzare tutte le lingue presenti nel Tenant, per poterle eventualmente modificare	UC13
ROF 12	L'Admin deve poter cancellare la lingua secondaria del Tenant	UC14
ROF 13	L'Admin deve poter creare un utente associato ad un Tenant, associandogli una serie di informazioni	UC15
ROF 14	L'Admin deve poter visualizzare gli utenti attivi per il proprio Tenant, visualizzando i dettagli del singolo utente	UC16, UC17
ROF 15	L'Admin deve poter cancellare un utente attivo nel proprio Tenant	UC18
ROF 16	L'Admin deve poter creare un testo originale da inserire nel proprio Tenant, associandogli una serie di informazioni	UC19, UC19.1, UC19.2, UC19.3
ROF 17	L'Admin deve poter visualizzare la lista dei testi originali e i dettagli di un singolo testo	UC20, UC21
ROF 18	L'Admin deve poter modificare un testo originale presente	UC22
ROF 19	L'Admin deve poter cancellare un testo originale presente	UC23
ROF 20	L'Admin deve visualizzare la lista delle traduzioni da approvare ed il dettaglio di una delle traduzioni presenti	UC24, UC25
ROF 21	L'Admin deve poter approvare i testi presenti	UC26, Capitolato
ROF 22	L'Admin deve poter rifiutare i testi presenti	UC27, Capitolato
ROF 23	L'Admin deve poter creare una categoria di traduzioni, associando ad essa una serie di informazioni	UC28, UC28.1
ROF 24	L'utente deve poter visualizzare le categorie di traduzioni presenti	UC 29
ROF 25	L'Admin deve poter modificare una categoria di traduzione presente	UC30
ROF 26	L'Admin deve poter cancellare una categoria di traduzione presente	UC31
ROF 27	L'utente deve poter visualizzare le traduzioni non eseguite presenti e il dettaglio di una singola selezionata	UC32, UC33
ROF 28	L'utente deve poter visualizzare le traduzioni già eseguite presenti e il dettaglio di una singola selezionata	UC34, UC35
ROF 29	Gli User devono poter inserire delle traduzioni	UC36, Capitolato
RDF 30	L'utente avrà a disposizione una funzione di ricerca testi	Verbale interno
ROF 29	dettaglio di una singola selezionata Gli User devono poter inserire delle traduzioni	UC36, Capitolato Verbale



RDF 31	L'utente avrà a disposizione una funzione di filtro testi	Verbale interno
RDF 32	L'Admin avrà a disposizione un'opzione di modifica della lingua di default	UC9
		Varbala
RDF 33	Il sistema permetterà un'integrazione da parte delle webapp tramite le API	Verbale Interno
	le Ari	
RDF 34	Il sistema permetterà il recupero dati tramite API	Verbale Interno
	Il sistema notifica all'utente la cancellazione di una traduzione a lui	Verbale
RDF 35	associata	Interno
	111111	
RDF 36	Il sistema invierà un feedback sulla valutazione della traduzione	Verbale
	presente all'utente una volta che l'Admin ha approvato o rifiutato	Interno
RDF 37	Il sistema permette l'esportazione delle traduzioni in un formato	Verbale
	specifico	Interno
RDF 38	L'Admin ha la possibilità di modificare i dati dei propri utenti	UC15, Verbale
	·	Interno
RDF 39	L'utente ha la possibilità di condividere le proprie traduzioni	Verbale
		Interno
	Gli utenti amministratori possono avere degli strumenti per generare	Verbale
RDF 40	report sulla gestione dei Tenant, sulle attività degli utenti e sullo stato	Interno
	delle traduzioni all'interno di un Tenant.	
RDF 41	Gli utenti possono visualizzare un'anteprima del testo tradotto che	Verbale
	stanno creando	Interno
	Gli Admin possono creare e gestire glossari specifici per il loro Tenant	Verbale
RDF 42	in modo da migliorare la coerenza delle traduzioni e ridurre il tempo	Interno
	necessario per tradurre un testo	
	Il sistema offre la possibilità di integrare un sistema di traduzione	
RDF 43	automatica che consenta agli utenti di tradurre rapidamente il testo	Verbale
	utilizzando tecnologie di traduzione automatica, ma con possibilità di	Interno
	revisione da parte degli utenti.	
ROF 44	L'Admin può filtrare opportunamente i testi del proprio Tenant sulla	UC37
	base di varie opzioni	200,
ROF 44.1	L'Admin può filtrare i testi del proprio Tenant sulla base della	UC37.1
1101 77.1	categoria di traduzione	0037.1
ROF 44.2	L'Admin può filtrare i testi del proprio Tenant sulla base della lingua di	UC37.2
NOI 44.2	traduzione	0037.2
POT 44.2	L'Admin può filtrare i testi del proprio Tenant sulla base del loro stato	11027.2
ROF 44.3	di traduzione	UC37.3
DOE 44.4	L'Admin può filtrare i testi del proprio Tenant sulla base del loro	11627.4
ROF 44.4	identificativo	UC37.4
DOE 45	II Consent desire and a viscous and in a constant and a constant a	11030
ROF 45	Il SuperAdmin può ricercare i propri Tenant sulla base di varie opzioni	UC38



ROF 45.1	Il SuperAdmin può ricercare i propri Tenant per categoria di traduzione	UC38.1
ROF 45.2	Il SuperAdmin può ricercare i propri Tenant per nome	UC38.2
ROF 45.3	Il SuperAdmin può ricercare i propri Tenant per identificativo	UC38.3
ROF 46	L'utente può filtrare i testi da tradurre sulla base di varie opzioni	UC39
ROF 46.1	L'utente può filtrare i testi da tradurre sulla base del loro identificativo	UC39.1
ROF 46.2	L'utente può filtrare i testi da tradurre sulla base di una lingua di traduzione	UC39.2
ROF 46.3	L'utente può filtrare i testi da tradurre sulla base del loro stato di traduzione	UC39.3

Tabella 1 - Tabella dei requisiti funzionali

4.2 Requisiti di qualità

Di seguito la specifica per i requisiti di qualità, i quali descrivono come un sistema deve essere, o come il sistema deve esibirsi, per soddisfare le esigenze dell'utente.

Le sigle sotto riportate possono essere così classificate:

- RDQ Requisito Desiderabile di Qualità;
- ROQ Requisito Obbligatorio di Qualità.

Codice	Descrizione	Fonti
ROQ 1	Il Manuale Utente deve essere pubblicamente disponibile all'utilizzo	Norme di
NOQ 1	il ivianuale otente deve essere pubblicamente disponibile ali utilizzo	Progetto
RDQ 2	La documentazione e Manuale Sviluppatore disponibile alla	Norme di
NDQ 2	consultazione in modo semplice e pubblico	Progetto
ROQ 3	Il codice sorgente deve essere presente su GitHub all'interno di varie	Capitolato
KOQ 3	repository accessibili pubblicamente	Capitolato
ROQ 4	Documentazione dettagliata di tutte le API in formato Swagger ^G	Capitolato
ROQ 5	Schema Design relativo alla base di dati	Capitolato
RDQ 6	Il codice sorgente deve essere ben strutturato, secondo le best	Norme di
KDQ 6	practices indicate dai linguaggi di programmazione utilizzati	Progetto
RDQ 7	Il software testato deve essere testato in modo approfondito ad ogni	Norme di
KDQ 7	livello, con test validati e documentati	Progetto
	Il software deve essere sicuro e protetto da vulnerabilità e attacchi	
RDQ 8	esterni, con la messa in atto di tecniche di sicurezza come	Verbale Interno
	autenticazione, autorizzazione e crittografia dei dati	



RDQ 9	Il software deve essere scalabile e in grado di gestire grandi quantità di	Capitolato
NDQ 9	dati e di utenti, prevenendo il peggioramento delle prestazioni	Capitolato
BDO 10	Il software deve essere facilmente manutenibile e aggiornabile, con	Norme di
RDQ 10	un'architettura modulare e una documentazione dettagliata	Progetto
RDQ 11	Il software deve essere facilmente comprensibile, risultando semplice e	Norme di
NDQ 11	intuitivo nel suo utilizzo	Progetto

Tabella 2 - Tabella dei requisiti di qualità

4.3 Requisiti di vincolo

Di seguito la specifica per i requisiti di vincolo, i quali descrivono i limiti e le restrizioni che un sistema deve rispettare per soddisfare le esigenze dell'utente.

Le sigle sotto riportate possono essere così classificate:

- RDQ Requisito Desiderabile di Vincolo;
- ROQ Requisito Obbligatorio di Vincolo.

Codice	Descrizione	Fonti
ROV 1	API Sviluppate in NodeJS	Capitolato
ROV 2	Architettura basata a microservizi	Capitolato
ROV 3	Sviluppo di una webapp per il backoffice con una libreria JS/TS o Swift	Capitolato
RDV 4	Sviluppo di una libreria mobile iOS/Android	Capitolato
RDV 5	L'applicazione privilegia l'utilizzo di tecnologie scalabili	Capitolato
ROV 6	L'applicazione utilizzerà tecnologie scalabili AWS	Capitolato
ROV 7	L'applicazione utilizzerà AWS Cognito per l'autenticazione dei propri utenti	Verbale Interno
ROV 8	L'applicazione utilizzerà AWS DynamoDB per l'archiviazione dei dati e delle traduzioni	Verbale Interno
ROV 9	L'applicazione utilizzerà AWS Lambda per l'interazione con le API e per eseguire il codice gestendo le risorse automaticamente	Verbale Interno
ROV 10	L'applicazione utilizzerà AWS Serverless per eseguire il codice il locale oppure online sulla rete dei server AWS	Verbale Interno
ROV 11	L'applicazione utilizzerà NodeJS dalla versione 19	Capitolato
RDV 12	Il frontend dell'applicazione verrà sviluppato con ReactJS dalla versione 18	Verbale Interno
ROV 13	Il frontend dell'applicazione verrà sviluppato con l'ausilio di TypeScript 4.9	Capitolato



ROV 14	L'applicazione deve essere compatibile con il browser Chrome dalla versione 110	Capitolato
ROV 15	L'applicazione deve essere compatibile con il browser Edge dalla versione 110	
ROV 16	L'applicazione deve essere compatibile con il browser Opera dalla versione 95 Capito	
ROV 17	L'applicazione deve essere compatibile con il browser Firefox dalla versione 109	
ROV 18	L'applicazione deve essere compatibile con il browser Safari dalla versione 16	Capitolato
ROV 19	L'applicazione deve essere accessibile a tutti i tipi di utenti, offrendo alternative testuali, di immagine e aiuti per tutte le tipologie di utenti	Verbale Interno
ROV 20	L'applicazione sarà localizzata in molteplici lingue, permettendo un accesso possibilmente globalizzato e comprensibile del software realizzato	Verbale Interno

Tabella 3 - Tabella dei requisiti di vincolo

4.3.1 Requisiti sistemi operativi

L'applicazione è eseguita su browser e non richiede l'installazione di software sul computer dell'utente; pertanto, non vengono individuati particolari vincoli di sistema operativo a fini di esecuzione. In particolare, a seguito di analisi, non sono state individuate particolari librerie/componenti richieste all'utente, tali da vincolarlo all'uso di una versione piuttosto che un'altra, oltre al fatto di non dovere accedere a file dell'utente o di dover utilizzare funzionalità avanzate del browser.

4.3.2 Requisiti prestazionali

Nell'ambito di un'applicazione eseguita su browser, i requisiti prestazionali possono essere influenzati da diverse variabili, come le prestazioni del dispositivo dell'utente, la larghezza di banda della connessione Internet e le specifiche tecniche dei browser supportati.

Non vengono individuati particolari requisiti in questo senso, in quanto le tecnologie AWS rispondono in modo ottimale a numerose esigenze, brevemente listate di seguito e analizzate una per una dal gruppo:

- tempo di risposta ottimale, garantendo un caricamento veloce delle pagine visualizzabili;
- scalabilità. gestendo un numero di utenti anche elevato in contemporanea, non avendo problemi di gestione del carico e conseguenti rallentamenti/arresti anomali;
- utilizzo efficace delle risorse del sistema, riducendo larghezza di banda e non impegnando la memoria del dispositivo, evitando di caricare risorse superflue;
- disponibilità ed affidabilità, senza interruzioni o downtime significativi ma monitorando costantemente lo stato della stessa, intervenendo tempestivamente qualora si presentassero problematiche particolari.



4.3.3 Requisiti di sicurezza

A livello di requisiti di sicurezza, non sono state individuate particolari necessità a livello implementativo, dato che, come specificato in più punti, l'accesso risulta essere controllato dalla tecnologia AWS Cognito, con autenticazione univoca basata su dati di accesso ed eventuali token di conferma. Viene inoltre già delineata una gestione per ruoli, evitando accessi non autorizzati e non visualizzando errori sui dati che possono essere fronti di problemi proprio in fatto di sicurezza.

Si conferma, comunque, la gestione degli input, prevenendo attacchi noti quali SQL Injection^G, Cross Site Scripting (XSS)^G e sanificazione^G dell'input effettuando l'escape^G su quanto inserito. Inoltre, le informazioni trasmesse tra browser e server sono protette tramite protocollo SSL/TLS come da prassi, per garantire riservatezza ed integrità sui dati.

4.4 Tracciamento

4.4.1 Fonte - Requisiti

Fonte	Requisiti
Capitolato	ROF 1, ROF 4, ROF 21, ROF 22, RDQ 9
UC1	ROF 1
UC1.1	ROF 1
UC1.2	ROF 1
UC2	RDF 2
UC3	RDF 3
UC4	ROF 4
UC5	ROF 5
UC5.1	ROF 5
UC5.2	ROF 5
UC5.3	ROF 5
UC6	ROF 6
UC7	ROF 7
UC8	ROF 7
UC9	ROF 8, RDF 32
UC10	ROF 9



UC11 UC12 ROF 10 UC13 RDF 11 UC14 ROF 12 UC15 ROF 13, RDF 38 UC16 ROF 14 UC17 ROF 14 UC18 ROF 15 UC19 ROF 16 UC19.1 ROF 16 UC19.2 ROF 16 UC19.3 ROF 16 UC20 ROF 17 UC21 ROF 17 UC22 ROF 18 UC23 ROF 19 UC24 ROF 20 ROF 20 UC25 ROF 20 UC26 ROF 21 UC27 ROF 22 ROF 20 UC28 ROF 23 UC28 ROF 23 UC28 ROF 24 UC29 ROF 25 ROF 26 UC30 ROF 27 UC31 ROF 27 UC31 ROF 27 ROF 28 ROF 27 UC33 ROF 27 UC34 ROF 27 UC34 ROF 28 ROF 27 UC34 ROF 28 ROF 29 UC35 ROF 20 ROF 27 UC34 ROF 27 ROF 27 UC33 ROF 27 UC34 ROF 28 ROF 27 UC34 ROF 28 ROF 29 UC35 ROF 28 ROF 29 UC36 ROF 29 UC36 ROF 27 UC37 ROF 28 ROF 29 UC36 ROF 29 UC37		207.10
UC13 UC14 ROF 12 UC15 ROF 13, RDF 38 UC16 ROF 14 UC17 ROF 14 UC18 ROF 15 UC19 ROF 16 UC19.1 ROF 16 UC19.2 ROF 16 UC19.3 ROF 16 UC20 ROF 17 UC21 ROF 17 UC22 ROF 18 UC23 ROF 19 UC24 ROF 20 UC25 ROF 20 UC25 ROF 20 UC26 ROF 21 UC27 ROF 22 UC28 ROF 23 UC28 ROF 23 UC28 ROF 24 UC30 ROF 25 UC31 ROF 26 UC32 ROF 27 UC34 ROF 27 UC34 ROF 28 ROF 28 UC35 ROF 28 UC35 ROF 28 UC36 ROF 28		
UC14 UC15 ROF 13, RDF 38 UC16 ROF 14 UC17 ROF 14 UC18 ROF 15 UC19 ROF 16 UC19.1 ROF 16 UC19.2 ROF 16 UC19.3 ROF 16 UC20 ROF 17 UC21 ROF 17 UC22 ROF 18 UC23 ROF 19 UC24 ROF 20 UC25 ROF 20 UC26 ROF 21 UC27 ROF 22 UC28 ROF 23 UC28 ROF 23 UC29 ROF 24 UC29 ROF 25 UC30 ROF 27 UC31 ROF 26 UC32 ROF 27 UC34 ROF 27 ROF 28 UC35 ROF 29		
UC15 ROF 13, RDF 38 UC16 ROF 14 UC17 ROF 14 UC18 ROF 15 UC19 ROF 16 UC19.1 ROF 16 UC19.2 ROF 16 UC19.3 ROF 16 UC20 ROF 17 UC21 ROF 17 UC21 ROF 18 UC22 ROF 18 UC23 ROF 19 UC24 ROF 20 UC25 ROF 20 UC26 ROF 21 UC27 ROF 22 UC28 ROF 23 UC28 ROF 23 UC29 ROF 24 UC29 ROF 24 UC29 ROF 25 UC29 ROF 27 UC30 ROF 27 UC31 ROF 27 UC32 ROF 27 UC34 ROF 27 UC35 ROF 27 UC34 ROF 27 UC35 ROF 28 UC35 ROF 28 UC35 ROF 28 UC35 ROF 28 UC36 ROF 28 UC35 ROF 28	UC13	RDF 11
UC16 UC17 ROF 14 UC18 ROF 15 UC19 ROF 16 UC19.1 ROF 16 UC19.2 ROF 16 UC19.3 ROF 16 UC20 ROF 17 UC21 ROF 17 UC21 ROF 18 UC23 ROF 19 UC24 ROF 20 UC25 ROF 20 UC26 ROF 21 UC27 ROF 22 UC28 ROF 23 UC28.1 ROF 23 UC29 ROF 24 UC30 ROF 25 UC31 ROF 25 UC31 ROF 26 UC32 ROF 27 UC33 ROF 27 UC34 ROF 28 ROF 29	UC14	ROF 12
UC17 UC18 ROF 14 UC19 ROF 16 UC19.1 ROF 16 UC19.2 ROF 16 UC19.3 ROF 16 UC20 ROF 17 UC21 ROF 17 UC21 ROF 18 UC23 ROF 19 UC24 ROF 20 UC25 ROF 20 UC26 ROF 21 UC27 ROF 22 UC28 ROF 23 UC28 ROF 23 UC28 ROF 23 UC29 ROF 24 UC30 ROF 25 UC31 ROF 26 UC31 ROF 26 UC32 ROF 27 UC34 ROF 27 UC34 ROF 27 UC34 ROF 27 UC34 ROF 26 UC35 ROF 27 UC34 ROF 27 UC34 ROF 28 ROF 28 UC35 ROF 28 UC35 ROF 28	UC15	ROF 13, RDF 38
UC19 ROF 15 UC19 ROF 16 UC19.1 ROF 16 UC19.2 ROF 16 UC19.3 ROF 16 UC20 ROF 17 UC21 ROF 17 UC21 ROF 18 UC22 ROF 18 UC23 ROF 19 UC24 ROF 20 UC25 ROF 20 UC26 ROF 21 UC27 ROF 22 UC28 ROF 23 UC28 ROF 23 UC28 ROF 23 UC29 ROF 24 UC30 ROF 25 UC31 ROF 26 UC31 ROF 27 UC32 ROF 27 UC33 ROF 27 UC34 ROF 27 UC35 ROF 27 UC34 ROF 28 UC35 ROF 27 UC36 ROF 28 UC35 ROF 28 UC36 ROF 28	UC16	ROF 14
UC19.1 ROF 16 UC19.2 ROF 16 UC19.2 ROF 16 UC19.3 ROF 16 UC20 ROF 17 UC21 ROF 17 UC22 ROF 18 UC23 ROF 19 UC24 ROF 20 UC25 ROF 20 UC26 ROF 21 UC27 ROF 22 UC28 ROF 23 UC28 ROF 23 UC28 ROF 23 UC28 ROF 24 UC29 ROF 24 UC30 ROF 25 UC31 ROF 25 UC31 ROF 26 UC32 ROF 27 UC33 ROF 27 UC34 ROF 27 UC34 ROF 28 UC35 ROF 27 UC34 ROF 28 UC35 ROF 28 UC35 ROF 28	UC17	ROF 14
UC19.1 ROF 16 UC19.2 ROF 16 UC19.3 ROF 16 UC20 ROF 17 UC21 ROF 17 UC21 ROF 18 UC22 ROF 18 UC23 ROF 19 UC24 ROF 20 UC25 ROF 20 UC26 ROF 21 UC27 ROF 22 UC28 ROF 23 UC28 ROF 23 UC28 ROF 23 UC29 ROF 24 UC30 ROF 25 UC30 ROF 26 UC31 ROF 26 UC32 ROF 27 UC33 ROF 27 UC34 ROF 28 UC35 ROF 28 UC35 ROF 29	UC18	ROF 15
UC19.2 ROF 16 UC19.3 ROF 16 UC20 ROF 17 UC21 ROF 17 UC22 ROF 18 UC23 ROF 19 UC24 ROF 20 UC25 ROF 20 UC26 ROF 21 UC27 ROF 22 UC28 ROF 23 UC28 ROF 23 UC28 ROF 23 UC29 ROF 24 UC30 ROF 25 UC30 ROF 26 UC31 ROF 26 UC32 ROF 27 UC34 ROF 27 UC34 ROF 27 UC34 ROF 28 UC35 ROF 29	UC19	ROF 16
UC19.3	UC19.1	ROF 16
UC20 ROF 17 UC21 ROF 17 UC22 ROF 18 UC23 ROF 19 UC24 ROF 20 UC25 ROF 20 UC26 ROF 21 UC27 ROF 22 UC28 ROF 23 UC28 ROF 23 UC29 ROF 24 UC30 ROF 25 UC30 ROF 26 UC31 ROF 26 UC32 ROF 27 UC34 ROF 28 UC35 ROF 28 UC35 ROF 28 UC36 ROF 28 ROF 29	UC19.2	ROF 16
UC21 ROF 17 UC22 ROF 18 UC23 ROF 19 UC24 ROF 20 UC25 ROF 20 UC26 ROF 21 UC27 ROF 22 UC28 ROF 23 UC28 ROF 23 UC29 ROF 24 UC30 ROF 25 UC31 ROF 25 UC31 ROF 26 UC32 ROF 27 UC34 ROF 28 UC35 ROF 28 UC35 ROF 28 UC36 ROF 29	UC19.3	ROF 16
UC22 ROF 18 UC23 ROF 19 UC24 ROF 20 UC25 ROF 20 UC26 ROF 21 UC27 ROF 22 UC28 ROF 23 UC28 ROF 23 UC29 ROF 24 UC30 ROF 25 UC31 ROF 26 UC32 ROF 27 UC32 ROF 27 UC34 ROF 28 UC35 ROF 28 UC36 ROF 29	UC20	ROF 17
UC24 ROF 19 UC25 ROF 20 UC26 ROF 21 UC27 ROF 22 UC28 ROF 23 UC28.1 ROF 23 UC29 ROF 24 UC30 ROF 25 UC31 ROF 26 UC31 ROF 26 UC32 ROF 27 UC33 ROF 27 UC34 ROF 28 UC35 ROF 28 UC36 ROF 29	UC21	ROF 17
UC24 ROF 20 UC25 ROF 20 UC26 ROF 21 UC27 ROF 22 UC28 ROF 23 UC28.1 ROF 23 UC29 ROF 24 UC30 ROF 25 UC31 ROF 25 UC31 ROF 26 UC32 ROF 27 UC32 ROF 27 UC33 ROF 27 UC34 ROF 28 UC35 ROF 28 UC35 ROF 28	UC22	ROF 18
UC25 ROF 20 UC26 ROF 21 UC27 ROF 22 UC28 ROF 23 UC28.1 ROF 23 UC29 ROF 24 UC30 ROF 25 UC31 ROF 26 UC32 ROF 27 UC32 ROF 27 UC33 ROF 27 UC34 ROF 28 UC35 ROF 28 UC36 ROF 29	UC23	ROF 19
UC26 UC27 ROF 21 UC28 ROF 23 UC28.1 ROF 23 UC29 ROF 24 UC30 ROF 25 UC31 ROF 26 UC32 ROF 27 UC33 ROF 27 UC34 ROF 28 UC36 ROF 29	UC24	ROF 20
UC27 ROF 22 UC28 ROF 23 UC29.1 ROF 24 UC30 ROF 25 UC31 ROF 26 UC32 ROF 27 UC33 ROF 27 UC34 ROF 28 UC35 ROF 28 UC36 ROF 29	UC25	ROF 20
UC28 ROF 23 UC28.1 ROF 23 UC29 ROF 24 UC30 ROF 25 UC31 ROF 26 UC32 ROF 27 UC33 ROF 27 UC34 ROF 28 UC35 ROF 28 UC36 ROF 29	UC26	ROF 21
UC28.1 UC29 ROF 24 UC30 ROF 25 UC31 ROF 26 UC32 ROF 27 UC33 ROF 27 UC34 ROF 28 UC35 ROF 28 UC36 ROF 29	UC27	ROF 22
UC29 ROF 24 UC30 ROF 25 UC31 ROF 26 UC32 ROF 27 UC33 ROF 27 UC34 ROF 28 UC35 ROF 28 UC36 ROF 29	UC28	ROF 23
UC30 ROF 25 UC31 ROF 26 UC32 ROF 27 UC33 ROF 27 UC34 ROF 28 UC35 ROF 28 UC36 ROF 29	UC28.1	ROF 23
UC31 ROF 26 UC32 ROF 27 UC33 ROF 27 UC34 ROF 28 UC35 ROF 28 UC36 ROF 29	UC29	ROF 24
UC32 ROF 27 UC33 ROF 27 UC34 ROF 28 UC35 ROF 28 UC36 ROF 29	UC30	ROF 25
UC33 ROF 27 UC34 ROF 28 UC35 ROF 28 UC36 ROF 29	UC31	ROF 26
UC34 ROF 28 UC35 ROF 28 UC36 ROF 29	UC32	ROF 27
UC35 ROF 28 UC36 ROF 29	UC33	ROF 27
UC36 ROF 29	UC34	ROF 28
	UC35	ROF 28
UC37 ROF 44	UC36	ROF 29
	UC37	ROF 44



UC37.1	ROF 44.1
UC37.2	ROF 44.2
UC37.3	ROF 44.3
UC37.4	ROF 44.4
UC38	ROF 45
UC38.1	ROF 45.1
UC38.2	ROF 45.2
UC38.3	ROF 45.3
UC39	ROF 46
UC39.1	ROF 46.1
UC39.2	ROF 46.2
UC39.3	ROF 46.3
	RDF 30, RDF 31, RDF 33, RDF 34, RDF 35, RDF 36,
Verbale Interno	RDF 37, RDF 38, RDF 39, RDF 40, RDF 41, RDF 42,
	RDF 43, RDQ 8, ROV 19, ROV 20
Norme di Progetto	ROQ 1, ROQ 2, RDQ 6, RDQ 7, RDQ 10, RDQ 11

Tabella 4 - Tabella di tracciamento fonte - requisiti

4.4.2 Requisito - Fonti

Requisito	Fonti
ROF 1	UC1, UC1.1, UC.1.2, Capitolato
RDF 2	UC2
RDF 3	UC3
ROF 4	UC4, Capitolato
ROF 5	UC5, UC5.1, UC5.2, UC5.3
ROF 6	UC6
ROF 7	UC7, UC8
ROF 8	UC9
ROF 9	UC10
ROF 10	UC11, UC12
RDF 11	UC13
ROF 12	UC14
ROF 13	UC15



ROF 14	UC16, UC17	
ROF 15	UC18	
ROF 16	UC19, UC19.1, UC19.2, UC19.3	
ROF 17	UC20, UC21	
ROF 18	UC22	
ROF 19	UC23	
ROF 20	UC24, UC25	
ROF 21	UC26, Capitolato	
ROF 22	UC27, Capitolato	
ROF 23	UC28, UC28.1	
ROF 24	UC 29	
ROF 25	UC30	
ROF 26	UC31	
ROF 27	UC32, UC33	
ROF 28	UC34, UC35	
ROF 29	UC36, Capitolato	
ROF 44	UC37	
ROF 44.1	UC37.1	
ROF 44.2	UC37.2	
ROF 44.3	UC37.3	
ROF 44.4	UC37.4	
ROF 44.5	UC37.5	
ROF 45	UC38	
ROF 45.1	UC38.1	
ROF 45.2	UC38.2	
ROF 45.3	UC38.3	
ROF 46	UC39	
ROF 46.1	UC39.1	
ROF 46.2	UC39.2	
ROF 46.3	UC39.3	
RDF 30	Verbale interno	



RDF 31	Verbale interno	
RDF 32	UC9	
RDF 33	Verbale Interno	
RDF 34	Verbale Interno	
RDF 35	Verbale Interno	
RDF 36	Verbale Interno	
RDF 37	Verbale Interno	
RDF 38	UC15, Verbale Interno	
RDF 39	Verbale Interno	
RDF 40	Verbale Interno	
RDF 41	Verbale Interno	
RDF 42	Verbale Interno	
RDF 43	Verbale Interno	
ROV 1	Capitolato	
ROV 2	Capitolato	
ROV 3	Capitolato	
RDV 4	Capitolato	
RDV 5	Capitolato	
ROV 6	Capitolato	
ROV 7	Verbale Interno	
ROV 8	Verbale Interno	
ROV 9	Verbale Interno	
ROV 10	Verbale Interno	
ROV 11	Capitolato	
RDV 12	Verbale Interno	
ROV 13	Capitolato	
ROV 14	Capitolato	
ROV 15	Capitolato	
ROV 16	Capitolato	
ROV 17	Capitolato	
ROV 18	Capitolato	



ROV 19	Verbale Interno	
ROV 20	Verbale Interno	
ROQ 1	Norme di Progetto	
RDQ 2	Norme di Progetto	
ROQ 3	Capitolato	
ROQ 4	Capitolato	
ROQ 5	Capitolato	
ROQ 6	Norme di Progetto	
RDQ 7	Norme di Progetto	
RDQ 8	Verbale Interno	
RDQ 9	Capitolato	
RDQ 10	Norme di Progetto	
RDQ 11	Norme di Progetto	

Tabella 5 - Tabella di tracciamento requisito - fonti

4.5 Riepilogo

Tipologia	Obbligatorio	Desiderabile	Totale
Funzionale	39	17	56
Qualità	4	7	11
Vincolo	17	3	20
Totale			87

Tabella 6 - Tabella di riepilogo dei requisiti

