



# 目录

- 1. MIPS32异常机制简介
- 2. 异常机制初始化
- 3. 异常入口及处理函数

# MIPS32异常机制简介

- 异常种类
- 系统调用
- 中断
- 异常向量表





# 异常种类

- MIPS32规范规定了数十种异常(exception)
  - 中断(interrupt)属于一种异常
- 大多数异常使CPU跳转到同一个地址(0x0180)
  - 有少数例外, 例如中断(0x0200)
- 通过COP0(协处理器0)的寄存器可以获得异常的种类
- 常见异常种类:
  - 中断(interrupt)
  - 系统调用(syscall)



#### 系统调用

- 系统调用(syscall)是应用程序和操作系统之间的重要接口
- 系统调用异常由syscall指令产生
  - 内核态下执行syscall指令也会产生该异常
- 系统调用属于一种一般性异常(General exception)
  - 由于很多其他异常也使用该异常向量,处理前需要判断异常种类



#### 中断

- 中断(interrupt)由指令序列以外的外部事件触发
- 驱动程序和进程调度系统都依赖于中断
- 中断属于一种异常,但可以使用专用的异常向量
- 所有中断使用同一个异常向量,因此需要判断中断号
  - MIPS32规范规定了6个中断
  - 其中一个中断用于内部定时器:进程调度依赖于此中断



#### 异常向量表

• 异常向量与COPO部分寄存器的设置有关

Exception	Status[BEV]	Status[EXL]	Cause[IV]	Vector
	0	0	X	0x8000 0000
TLB Refill	0	1	X	0x8000 0180
ILD KEIIII	1	0	X	0xBFC0 0200
	1	1	X	0xBFC0 0380
	0	0	0	0x8000 0180
Intorrupt	0	0	1	0x8000 0200
Interrupt	1	0	0	0xBFC0 0380
	1	0	1	0xBFC0 0400
Ganaral avantion	0	X	X	0x8000 0180
General exception	1	X	X	0xBFC0 0380

• ZJUNIX系统将配置COPO寄存器使用以上异常向量

# 异常机制初始化

- •相关COPO寄存器
- 初始化代码





#### 相关COPO寄存器

• Status寄存器: 12号COPO寄存器

31 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 8 7 6 5 4 3 2 1 0 CU3..CU0 RP FR RE MX PX BEV TS SR NMI 0 Impl IM7..IM0 KX SX UX UM R0 ERL EXL IE

- 所有位全部清零
  - BEV=0: 异常向量基址0x80000000
  - IM=0x00: 屏蔽所有中断(注册中断处理函数时打开对应中断)
  - UM=0: 处理器处于内核态
  - ERL=0, EXL=0: 清除所有异常状态
  - IE=0: 屏蔽所有中断



#### 相关COPO寄存器

• Cause寄存器:13号COPO寄存器

31	30	29 28	27	24	23	22	21 16	15 8	7	6	2	1	0
BD	0	CE	0		IV	WP	0	IP7:IP0	0	Exc Code		0	

- IV=1: 中断使用0x8000 0200异常向量
- Exc Code: 异常号, 只读
- IP: 中断号
  - IPO和IP1是软件中断
  - IP2至IP7对应6个外部中断,只读



#### 初始化代码

- 使用内联汇编对COPO寄存器进行初始化
- 12号寄存器(Status)=0x0000 0000
- 13号寄存器(Cause)=0x0080 0000

```
asm volatile(
    "mtc0 $zero, $12\n\t"
    "li $t0, 0x800000\n\t"
    "mtc0 $t0, $13\n\t"
);
    arch/mips32/exc.c
```

# 异常入口及处理流程

- 异常入口与出口
- 异常处理流程
- 系统调用处理流程
- 中断处理流程





#### 异常入口与出口

- 异常和中断入口需要保护异常发生时的上下文
  - 主要包括CPU内的通用寄存器
- 还需要根据发生异常时处于用户态/内核态相应调整堆栈
  - ·如果异常发生时处于用户态,则将sp寄存器指向内核栈
- 异常出口处恢复上下文



#### 异常入口与出口

```
.org 0x0180
        lui $k0, 0x8000
         sltu $k0, $sp, $k0
         beq $k0, $zero, exception save context
        move $k1, $sp
        la $k0, kernel_sp
         j exception_save_context
         lw $sp, 0($k0)
.org 0x0200
         lui $k0, 0x8000
         sltu $k0, $sp, $k0
         beq $k0, $zero, interrupt save context
        move $k1, $sp
         la $k0, kernel_sp
         lw $sp, 0($k0)
```

```
interrupt save context:
         addiu $sp, $sp, -128
         sw $at, 4($sp)
          • • •
         sw $ra, 124($sp)
         move $a2, $sp
         addi $sp, $sp, -32
         jal do_interrupts
         nop
         addi $sp, $sp, 32
         lw $at, 4($sp)
          • • •
         lw $ra, 124($sp)
         move $sp, $k1
         eret
```



#### 异常处理流程

硬件更新COPO寄存器:Cause, Status, EPC

发生异常

异常入口 0x8000 0180

保存上下文

异常处理函数

根据Cause寄存器的ExcCode域选择一个处理函数执行

系统调用处理函数

整数溢出处理函数

地址错误处理函数

软件断点处理函数

••••

异常处理函数

恢复上下文

恢复执行



# 异常处理流程

以系统调用为例

```
发生异常
.org 0x180
b exception save context
                           ▼ void do exceptions(...) {
exception save context:
                              if(exceptions[index]) {
    _____void syscall(...) {
                                exceptions[index](...)
addi $sp, $sp, -32
                              } else {
jal do exceptions
nop
j restore context
nop
```

arch/mips32/start.s

arch/mips32/exc.c

kernel/syscall.c




# 异常处理流程

• 异常处理函数:判断异常种类,调用对应的处理函数



#### 系统调用处理流程





# 系统调用处理流程

kernel/syscall.c

kernel/syscall.c



# 系统调用处理流程

- 系统调用属于一种异常,对应的异常号为8
- 系统调用号保存在通用寄存器v0中
  - 通过异常上下文获取该值



#### 中断处理流程

硬件更新COPO寄存器:Cause, Status, EPC

发生中断

中断入口 0x8000 0200

保存上下文

中断处理函数

根据Cause寄存器的IP域选择一个或多个处理函数执行

0号中断处理函数

1号中断处理函数

2号中断处理函数

•••••

7号中断处理函数

中断处理函数

恢复上下文

恢复执行



#### 中断处理流程

```
发生中断
.org 0x200
b interrupt save context
                              ▼ void do interrupts(...) {
interrupt_save_context:
                                for(i = 0; i < 8; i++) { ______ void ps2_handler(...) {
                                   if((index & 1) &&
addi $sp, $sp, -32
                                       interrupts[i]) {
jal do interrupts
                                     interrupts[i](...);
nop
addi $sp, $sp, 32 ▼
                                 index >>= 1;
j restore context
nop
```

arch/mips32/start.s

arch/mips32/intr.c

kernel/driver/ps2.c



# 中断处理流程

• 中断处理函数:判断中断号,调用相应处理函数

```
typedef void (*intr_fn) (unsigned int, unsigned int, unsigned int*);
...
intr_fn interrupts[8];
...
void do_interrupts(unsigned int status, unsigned int cause, unsigned int *context) {
    int i;
    int index = cause >> 8;
    for (i = 0; i < 8; i++) {
        if ((index & 1) && interrupts[i] != 0) {
            interrupts[i] (status, cause, context);
        }
        index >>= 1;
}
```

