### 说明

以下文章基于ubuntu-XX版本? (请补充)

如果使用Gentoo Linux,可以参考 <a href="https://wiki.gentoo.org/wiki/RISC-V Qemu setup">https://wiki.gentoo.org/wiki/RISC-V Qemu setup</a>

(文章有点old)

### 创建工作目录

```
su && mkdir -p /workspace && mkdir -p linux-riscv && \
cd /workspace
```

### 如何编译内核

#### 获取源码

为了获取具有完整commit记录和branch分支的linux源码,我们需要使用git工具。

安装git工具:

```
apt update && apt upgrade -y
apt install -y git
```

获取linux-kernel源码:

```
git clone https://github.com/torvalds/linux && cd linux
```

检查commit记录和分支:

```
git branch -a
git log
```

#### 最小构建环境

具体最小构建环境版本要求请参考该文档: <a href="https://www.kernel.org/doc/html/v6.9-rc7/process/chang">https://www.kernel.org/doc/html/v6.9-rc7/process/chang</a> es.html#changes

```
apt update && apt upgrade -y
apt install -y gcc clang rustc bindgen make flex bash bison pahole mount
jfsutils reiserfsprogs xfsprogs btrfs-progs pcmciautils quota ppp nfs-common
grub2-common udev python3-sphinx global build-essential libncurses-dev bison flex
libssl-dev libelf-dev bc gcc-riscv64-linux-gnu
```

#### 配置与编译

在配置阶段,作为简单的切入点,可以选择默认配置 defconfig 或者使用当前内核的配置 oldconfig。

默认配置:根据机器型号选择合适的默认配置。

当前内核的配置: 获取当前内核的配置作为编译的配置选项, 若内核源码有新的选项, 则会要求你——确认。

其他配置选项参考文档: https://docs.kernel.org/admin-guide/README.html

```
make ARCH=riscv CROSS_COMPILE=riscv64-linux-gnu- defconfig
```

编译直接使用make选项即可, -j 选项后面的数字是使用核心数

```
make ARCH=riscv CROSS_COMPILE=riscv64-linux-gnu- -j16
```

拷贝镜像文件到工作目录:

```
cp arch/riscv/boot/Image ../linux-riscv/
```

回到主目录:

```
cd ..
```

### 编译

在<u>如何编译内核</u>部分我们已经编译出来了内核镜像,但此时还缺少一个文件系统,我们这里选择使用 busybox 构建文件系统。

下载 busybox 源码:

```
git clone https://git.busybox.net/busybox && cd busybox
```

使用以下命令进行配置 busybox ,找到\*\*Settings->Build static binary(no shared libs)\*\*选项,按y键开启后退出:

```
make ARCH=riscv CROSS_COMPILE=riscv64-linux-gnu- menuconfig
```

使用以下命令编译并进行安装 busybox:

```
make ARCH=riscv CROSS_COMPILE=riscv64-linux-gnu- -j16 && make ARCH=riscv CROSS_COMPILE=riscv64-linux-gnu- install
```

生成文件在 ./\_install/bin 目录下,查看busybox是否为riscv格式使用以下指令:

```
file ./_install/bin/busybox
```

如出现以下输出,则编译正确:

```
./_install/bin/busybox: ELF 64-bit LSB executable, UCB RISC-V, RVC, double-float ABI, version 1 (SYSV), statically linked, BuildID[sha1]=461ff297e613b1624b8edb3ea22cf9474dfdeae7, for GNU/Linux 4.15.0, stripped
```

拷贝 busybox 到工作目录:

```
cp _install/bin/busybox ../linux-riscv/
```

回到主目录:

```
cd ..
```

# 创建initramfs

由于我们并没有移植 uboot 去挂载文件系统, qemu 的这个 bootloader 我并没有深入研究,所以这里打算使用 initramfs 去挂载文件系统。

使用如下命令构建 initramfs 工作目录:

```
cd linux-riscv && mkdir -p initramfs && cd initramfs && mkdir -p bin
```

移动 busybox 到bin目录:

```
mv ../busybox ./bin/
```

编写 init 进程文件,使用 busybox 作为脚本执行者:

```
vim init
# 将以下内容写入init文件
#!/bin/busybox sh
/bin/busybox mkdir -p /proc && /bin/busybox mount -t proc none /proc
/bin/busybox echo "Hello Linux"
/bin/busybox sh
```

赋予 init 文件可执行权限:

```
chmod +x init
```

回到工作目录创建 makefile:

```
cd .. && vim Makefile
```

将以下内容写入Makefile:

- # -M virt: 这个选项指定了使用virt平台(虚拟化硬件)进行模拟。
- # -smp 4: 这个选项指定了虚拟机中的处理器数量为4个。
- # -m 2G: 这个选项指定了虚拟机的内存大小为2GB。
- # -display none: 这个选项指定了不显示图形界面。
- # -serial stdio: 这个选项指定了将串行输出重定向到标准输入输出(stdio),这意味着虚拟机的输出将会显示在控制台上。
- # -kernel ./Image: 这个选项指定了要加载的Linux内核文件的路径。
- # -initrd ./build/initramfs.cpio.gz: 这个选项指定了要加载的初始RAM文件系统(initramfs)的路径。在虚拟机引导过程中,initramfs会被加载到内存中,提供启动所需的文件和程序。
- # -append "root=/dev/ram": 这个选项指定了Linux内核的启动参数。在这里,root=/dev/ram表示将initramfs作为根文件系统加载到内存中。

run:

-initrd ./build/initramfs.cpio.gz \

-append "root=/dev/ram"

# 安装qemu

使用 apt 包管理器安装qemu:

apt install qemu-system-misc

#### 运行测试

make initramfs && make run