Auteur : SRIKANTHAN Sabiran

Sommaire

Mise en place de Proxmox VE

Sommaire

- 1. Objectif
- 2. Récupérer l'image ISO Proxmox
- 3. Démarrage de l'installateur
- 4. Acceptation de la licence
- 5. Configuration pays, fuseau horaire et clavier
- 6. Configuration réseau de management
- 7. Installation en cours
- 8. Première connexion après installation
- 9. Gestion des utilisateurs et des permissions
- 10. Création des comptes
- 11. Attribution des droits (ACL)
- 12. Validation des accès
- 13. Vérification rapide en CLI

1. Objectif

Installer Proxmox VE, puis accéder à l'interface d'administration web.

2. Récupérer l'image ISO Proxmox

Télécharger l'ISO officielle depuis :

- https://www.proxmox.com/en/downloads/proxmox-virtual-environment/iso (https://www.proxmox.com/en/downloads/proxmox-virtual-environment/iso)

Vérification recommandée :

```
sha256sum proxmox-ve_*.iso
```

Comparer le résultat avec le hash officiel, puis monter l'ISO dans le lecteur CD/DVD avant le démarrage.

3. Démarrage de l'installateur

L'écran de démarrage Proxmox apparaît. Ici, l'option `Install Proxmox VE (Graphical)` est sélectionnée pour lancer l'installation en mode graphique.

4. Acceptation de la licence



L'écran EULA confirme que l'installateur est bien lancé. Il faut valider avec `I agree` pour passer à l'étape suivante.

5. Configuration pays, fuseau horaire et clavier



Les paramètres régionaux sont configurés pour `France`, fuseau `Europe/Paris`, clavier `French`.

Cette étape évite les erreurs de langue, de date et de clavier après l'installation.

6. Configuration réseau de management



Le réseau d'administration est défini avec :

- hostname (FQDN) : `pve.minilab`
- adresse IP/CIDR : `10.0.0.3/24`
- gateway : `10.0.0.1`
- DNS : `8.8.8.8`

Cette configuration est essentielle, car l'accès à l'interface web Proxmox dépend directement de cette adresse IP.

7. Installation en cours

L'installateur crée les partitions et déploie Proxmox VE.

À cette étape, il faut attendre la fin du processus, puis redémarrer la machine.

8. Première connexion après installation

8.1 Connexion locale (console Proxmox)



Première connexion locale sur l'écran Proxmox avec l'utilisateur `root` et le mot de passe défini pendant l'installation.

8.2 Connexion web

```
https://IP_DU_SERVEUR:8006
```

Utilisateur recommandé :

- utilisateur : `root` (uniquement pour la première configuration)
- mot de passe : celui défini à l'installation

9. Gestion des utilisateurs et des permissions

Objectif :

- créer un compte `Admin` avec droits complets d'administration ;
- créer un compte `darks` avec droits limités : voir les machines et les exécuter.

Pourquoi :

- éviter d'utiliser `root` au quotidien ;
- séparer clairement les rôles ;
- limiter les erreurs de manipulation.

10. Création des comptes

Chemin de l'interface :

`Centre de données` -> `Permissions` -> `Utilisateurs`



La vue `Utilisateurs` permet de vérifier les comptes existants avant d'ajouter les nouveaux profils.

10.1 Créer le compte Admin

1. Cliquer sur `Ajouter`.
2. Renseigner :
   - Nom d'utilisateur : `admin`
   - Domaine : `Serveur d'authentification Proxmox VE` (`@pve`)
   - Mot de passe : mot de passe fort

3. Valider.



Le compte `admin@pve` est créé dans la liste des utilisateurs et prêt à recevoir le rôle d'administration.

10.2 Créer le compte utilisateur darks

1. Cliquer sur `Ajouter`.
2. Renseigner :
   - Nom d'utilisateur : `darks`
   - Domaine : `Serveur d'authentification Proxmox VE` (`@pve`)
   - Mot de passe : mot de passe fort
3. Valider.



Le compte `darks@pve` est créé pour l'usage quotidien avec des droits limités.

- `admin@pve` servira pour l'administration complète ;
- `darks@pve` servira à l'usage quotidien pour piloter les VMs sans accès total.

11. Attribution des droits (ACL)

Chemin de l'interface :

`Centre de données` -> `Permissions` -> `Ajouter` -> `Permission utilisateur`



Depuis ce menu, on ouvre la fenêtre d'ajout ACL pour attribuer les droits utilisateur.

11.1 Droits complets pour Admin

1. Utilisateur : `admin@pve`
2. Chemin : `/`
3. Rôle : `Administrator`
4. Cocher `Propager`
5. Valider.



La fenêtre d'ajout d'une permission utilisateur est ouverte, avec le rôle `Administrator` pour `admin@pve`.



L'entrée ACL est visible dans la liste avec propagation activée.

- ce rôle donne l'administration complète sur l'ensemble de l'infrastructure.

11.2 Droits limités pour darks

Ajouter 2 ACL pour `darks@pve` :

1. ACL visibilité :
   - Utilisateur : `darks@pve`
   - Chemin : `/`
   - Rôle : `PVEAuditor`
   - Propager : activé
2. ACL exécution VM :
   - Utilisateur : `darks@pve`
   - Chemin : `/`
   - Rôle : `PVEVMUser`
   - Propager : activé



Première ACL appliquée à `darks@pve` : rôle `PVEAuditor` pour la visibilité de l'environnement.



Deuxième ACL appliquée à `darks@pve` : rôle `PVEVMUser` pour démarrer, arrêter et ouvrir la console des VMs.

- `PVEAuditor` permet de voir l'environnement ;
- `PVEVMUser` permet d'exécuter les machines (start/stop/reset/console) ;
- `darks` n'a pas les droits d'administration globale.

12. Validation des accès

12.1 Test du compte Admin

1. Se déconnecter.
2. Se connecter avec `admin@pve`.
3. Vérifier :
   - accès complet aux menus Centre de données / Nœud / Stockage / Permissions ;
   - création et modification possibles.



12.2 Test du compte darks

1. Se déconnecter.

2. Se connecter avec `darks@pve`.
3. Vérifier :
   - les VMs sont visibles ;
   - démarrage/arrêt/console fonctionnent ;
   - accès administration globale refusé.

Capture de confirmation :



Le compte `darks@pve` peut démarrer et éteindre les machines, mais ne peut pas créer de conteneur ni de VM.

13. Vérification rapide en CLI

Depuis l'hôte Proxmox :

```
pveum user list
pveum acl list
```

Ces commandes permettent de confirmer que les comptes et les ACL sont bien enregistrés.

path	roleid	type	ugid	propagate
/	PVEAuditor	user	darks@pve	1
/	PVEVMUser	user	darks@pve	1
/	Administrator	user	Admin@pve	1