VGIT - Virtualisierung und Green-IT

Einführung in Hyper-V





Themenübersicht

01 Hyper-V

Grundlagen, Installation, Oberfläche



02 Konfiguration

VMs, Festplatten, Switche

03 Virtuelle Maschinen

Erstellen, Konfigurieren und Installieren





Installation, Oberfläche, Konfiguration



• Ist ein *Typ 1* Hypervisor der Firma Microsoft, zur Virtualisierung von Desktop-PCs oder Servern.

Kann kostenlos privat oder geschäftlich genutzt werden



Hyper-V steht für folgende Betriebssysteme zu Verfügung:

- Windows Server Version von 2008 bis 2022
- Windows Enterprise, Pro und Education Version von 8 bis 11
- Oder als kostenloser Hyper-V-Server



Windows Home Versionen müssen ein Upgrade auf min. Windows Pro bekommen, damit Hyper-V installiert werden kann!



Voraussetzungen:

- Windows 8/11 Enterprise, pro, Education oder Windows Server 2008 2022
- 64-Bit-Prozessor mit SLA
- CPU-Unterstützung für die VM-Monitor Modus-Erweiterung
- Mindestens 4 GiB Speicher
- Mindestens 50 GiB Festplattenspeicher
- 2 Festplatten empfohlen wegen der Schreib- und Lesezugriffe



Technische Daten:

- UEFI und BIOS Support
- Schnellerstellung von VMs aus Templates
- Manager für Virtuelle-Switche und -Sans
- Live-Migration auf andere Hyper-V-Hosts
- Prüfpunkte
- Steuern mit PowerShell
- Importieren und Exportieren von VMs
- Vollbildanzeige



Betriebssystem Unterstützung:

- Microsoft Produkte ab Windows 7
- Fast alle aktuellen Linux Distributionen
- Einige Unix Versionen (z.b FreeBSD)



Der Hypervisor wird in drei Varianten ausgeliefert:

- Als Serverrolle Windows Server
- Betriebssystem-Feature Windows
- Als eigenständiges Produkt Microsoft Hyper-V Server



Hyper-V lässt sich für verschiedene Einsatzgebiete nutzen:

- Labor-, Test-, Schulungsumgebungen
- Kleine/Große Firmenumgebungen
- Ganze Rechenzentren




• Windows Desktop \rightarrow über Programme und Features

• Windows Server \rightarrow über Servermanager unter dem Punkt Serverrollen




• Installation beim Windows Desktop über die Systemsteuerung:






• Installation beim Windows Server über den Servermanager:




- Nach der Installation und dem Neustart ist Hyper-V sofort einsatzbereit
- Über den Hyper-V-Manager können Sie den Hypervisor verwalten





 Das Windows Root OS, also das zuvor installierte, wird von Hyper-V als erstes virtualisiert

 Diese VM hat überprivilegierte Rechte und wird zur Verwaltung des Hosts benutzt







Bei der Version für den Desktop gibt es 2 Features, die auf der Servervariante nicht zur Verfügung stehen:

- Schnellerstellung
- Default Switch



Schnellerstellung

Über diese können automatisch VMs aus Vorlagen erstellt werden.

Bei den voreingestellten Versionen lädt Hyper-V die ISO-Dateien automatisch herunter.



Default Switch

- Nur auf den Desktop Versionen von Hyper-V verfügbar
- VMs können somit in einem eigenen Netzwerk auf das Internet zugreifen
- Der Switch beinhaltet einen DHCP- und DNS-Server




Festplatten werden als Containerdateien = virtuelle Plattenabbilder emuliert

- Das ältere VHD Format war auf 2 Tebibyte begrenzt, bei VHDX nun 64 Tebibyte
- Das Format VHDX ist für neuere Datenträger und hat eine logische Sektor-Größe von 4 Kibibyte und bringt mehr Performance



Neu → Datenträger

 Bei diesem Menüpunkt haben Sie die Möglichkeit neue virtuelle Festplatten/Disketten zu erstellen






Neu → Datenträger → Datenträgertyp

Feste Größe: Speicherplatz wird sofort verbraucht


- Dynamisch erweiterbar: Speicherplatz wird erst verbraucht, nachdem er in Anspruch genommen wird
- Differenzierung: Es wird von einer anderen Festplatte differenziert






Virtuelle Computer importieren

- Wählen Sie den Ordner aus, der die VM enthält, um diese zu importieren
- Es kann passieren das die virtuellen Switche, andere Namen haben und diese neu zugeordnet werden müssen



Einstellungen

 Hier können Sie den Standardspeicherort für virtuelle Computer oder Festplatten einstellen






Manager für virtuelle Switche

 Unter der Desktopversion von Hyper-V wird ein Switch mit dem Namen *Default-Switch* erstellt.

- Bei der Server-Version erstellen Sie einen bei der Installation oder später
- Hier können 3 Arten von virtuellen Switchen erstellt werden:





Manager für virtuelle Switche

Extern:

Die VM ist an das physische Netzwerk angebunden.

Intern:

Die VM ist in einem Internen Netzwerk ohne Anbindung an das physische Netzwerk.

Der Host kann mit der VM kommunizieren.

Privat:


Die VM ist in einem privaten Netzwerk ohne Anbindung an das physische Netzwerk.

Der Host kann **nicht** mit der VM kommunizieren.



Manager für virtuelle SANs (Storage Area Network)

• In diesem Manager können Sie virtuelle SANs mit Hyper-V verbinden und neue virtuelle Fibre-Channel-Adapter hinzufügen.






virtuelle Festplatten bearbeiten

 Hier können Sie die Größe der virtuellen Datenträger bearbeiten.

Aber Vorsicht!


Bei einigen Datenträgerformaten kann es zu Datenverlust kommen!






virtuelle Festplatten bearbeiten

 Hier können Sie die maximale und aktuelle Größe der virtuellen Datenträger einsehen sowie auch den Speicherort.



virtuelle Computer Kontextmenü

• Über das Kontextmenü können Sie sich nicht nur mit der VM verbinden, sie starten, umbenennen oder löschen, sondern auch exportieren oder auf einen anderen Hyper-V Host verschieben.





Erstellen, Konfigurieren und Installieren




Erstellen von VMs unter Hyper-V

• Öffnen Sie den Hyper-V Manager:

Windows-Logo → Suche → Hyper-V-Manager


 Klicken Sie im rechten Menü "Aktionen" auf Neu → Virtueller Computer



Erstellen von VMs unter Hyper-V

 Als Nächstes geben Sie der VM einen Namen, in diesem Beispiel:


Windows 10 Enterprise



Erstellen von VMs unter Hyper-V

• Im Nächsten Schritt wählen Sie die Generation der VM. In älteren Versionen von Hyper-V gab es nur die *Generation 1* zur Auswahl.

Sie wählen hier die Generation 2, diese
 Unterstützt neuere Virtualisierungsfeatures und ist für UEFI-Systeme besser geeignet.






Erstellen von VMs unter Hyper-V

 Konfigurieren Sie nun die Arbeitsspeichergröße.

- In diesem Beispiel bekommt die VM:
- 2048 MiB mit der Option dynamisch Arbeitsspeicher zu verwenden.






Erstellen von VMs unter Hyper-V


 Geben Sie der VM nun eine Verbindung zu einem virtuellen Switch.

• In diesem Beispiel wird der Default Switch genommen.



Erstellen von VMs unter Hyper-V


 Wählen Sie nun die Größe der virtuellen Festplatte aus. In diesem Beispiel wird eine Größe von 50 GiB verwendet.





Erstellen von VMs unter Hyper-V

- Um ein Betriebssystem in eine VM zu installieren wird ein Installation-Medium benötigt.
- Dieses kann entweder via PXE-Boot bezogen werden oder von einer Imagedatei (ISO).
- Im Normalfall wird hier eine ISO ausgewählt. In diesem Beispiel die Windows 10 Enterprise ISO.






Erstellen von VMs unter Hyper-V


Zu guter Letzt bekommen Sie eine
 Zusammenfassung über den neuen virtuellen
 Computer angezeigt, den Sie erstellen möchten.

Wenn die Einstellungen korrekt sind, bestätigen
 Sie den Assistenten mit Fertig stellen.



Erstellen von VMs unter Hyper-V


- Im Grunde können Sie die VM ohne weitere Anpassungen nun starten.
- Wenn Sie aber an der Performance der VM etwas verändern oder weitere Netzwerkadapter hinzufügen möchten usw., müssen Sie das Einstellungsmenü der VM öffnen.
- Dazu auf die VM mit einem Rechtsklick → Einstellungen





Erstellen von VMs unter Hyper-V

 Alle Einstellungen können Sie hier nachträglich ändern oder entsprechende Hardware hinzufügen.






Erstellen von VMs unter Hyper-V

 Sie sollten unbedingt die Anzahl der virtuellen Prozessoren von 1 auf 2 setzten, um die Installation der VM zu beschleunigen.

Im Nachgang kann diese wieder auf 1
reduziert werden, außer Sie benötigen eine
leistungsstärkere VM.







Erstellen von VMs unter Hyper-V

Nun können Sie die VM starten.

 Öffnen Sie mit einem Rechtsklick auf die VM das Kontextmenü und wählen Sie "Verbinden".

• Im nachfolgenden Fenster dann "Starten".







VIELEN DANK!



