DLA WSZYSTKICH RÓL

00

MAGGUARANTEE · INSTRUKCJA



MAGGuarantee — jak to działa

Wspólne wprowadzenie: czym jest gwarancja kilometrowa, kto bierze udział w procesie, jak przechodzi wyjazd i wniosek, jak liczona jest dopłata oraz jak się zalogować.

Wersja na podstawie aplikacji z października 2026 · dane na zrzutach są fikcyjne (środowisko demo)

Spis treści

1. Czym jest MAGGuarantee i gwarancja kilometrowa
2. Osiem ról w systemie
3. Kluczowe postacie: opiekun i przewoźnik
4. Proces od wyjazdu do wypłaty — krok po kroku
5. Statusy wyjazdu
6. Statusy wniosku
7. Jak liczona jest dopłata gwarancyjna
8. Dni wyłączone i dni graniczne
9. Najważniejsze terminy i limity
10. Logowanie: Google i login + hasło + kod
11. Hasło: reset i wymagania
12. Wygląd aplikacji: nagłówek, menu, język
13. Powiadomienia e-mail
14. Słowniczek pojęć

Osobne instrukcje dla ról: 01 Przewoźnik · 02 Opiekun · 03 Opiekun wniosków · 04 Weryfikator · 05 Eksport · 06 Planista · 07 Dyspozytor · 08 Administrator. Najwięcej szczegółów jest w instrukcjach przewoźnika i opiekuna.

Czym jest MAGGuarantee

MAGGuarantee to wewnętrzny system MAGTRANS do obsługi **gwarancji kilometrowej** dla przewoźników-podwykonawców.

Gwarancja kilometrowa w jednym zdaniu

MAGTRANS gwarantuje przewoźnikowi określoną liczbę kilometrów na każdy dzień pracy ciągnika. Jeżeli w danym okresie ciągnik przejechał **mniej**, niż gwarantowano, przewoźnik otrzymuje **dopłatę w EUR** za brakujące kilometry.

System zastępuje arkusze i e-maile: każdy wyjazd, przebieg i wniosek jest w jednym miejscu, z historią i jasnym statusem.

CO SYSTEM ROBI

- prowadzi **bazę przewoźników** i ich floty (ciągniki, naczepy, kierowcy, dokumenty);
- rejestruje **wyjazdy** (delegacje) i ich statusy — od zgłoszenia do zjazdu;
- zbiera **dzienny przebieg km** każdego ciągnika (tablica km weryfikatora);
- przyjmuje **wnioski o dopłatę**, liczy kwotę automatycznie i prowadzi weryfikację;
- pilnuje **terminów**: dokumentów, zgłaszania wyjazdów, weryfikacji, reklamacji;
- wysyła **powiadomienia e-mail** i wiadomości w Google Chat.

Wypłata pieniędzy odbywa się **poza systemem**. MAGGuarantee zapisuje kwotę zatwierdzoną i numer zlecenia, na które zostanie wypłacona.

Osiem ról w systemie

ROLA	KTO TO JEST	CO ROBI W SYSTEMIE	LOGOWANIE
Przewoźnik	firma-podwykonawca z ciągnikami i kierowcami	zgłasza wyjazdy, składa wnioski i reklamacje, podgląda flotę	login + hasło + kod e-mail
Opiekun	pracownik MAGTRANS (DAF) prowadzący grupę przewoźników	zakłada przewoźników i całą flotę, pilnuje dokumentów i porozumień	Google (konto @magtrans.eu)
Opiekun wniosków	pracownik weryfikujący wnioski (w systemie rola „pracownik")	sprawdza wnioski, koryguje dane, akceptuje / odrzuca, rozpatruje reklamacje	Google
Weryfikator	pracownik kontrolujący ruch ciągników	wpisuje dzienny przebieg km, oznacza „w trasie" i „zjechał"	Google
Eksport	pracownik wystawiający zlecenia w SpedTrans	oznacza wyjazd jako „Załadowany" (z nr zlecenia)	Google
Planista	spedytor prowadzący konkretne ciągniki	podgląd floty i przebiegu, wnioski o przekazanie ciągnika	Google
Dyspozytor	dyspozytor zespołu prowadzącego	podgląd ciągników swojego zespołu i ich wyjazdów	Google
Administrator	osoba zarządzająca systemem	wszystko + użytkownicy, limity, zespoły, słowniki, audyt	konto lokalne

Każde konto ma dokładnie jedną rolę. Planista, dyspozytor, opiekun, opiekun wniosków i eksport mogą mieć dodatkowo flagę „Lider".

Kluczowe postacie: opiekun i przewoźnik

Opiekun — uruchamia wszystko

- zakłada konto przewoźnika i przekazuje mu hasło;
- wprowadza ciągniki, naczepy i kierowców — **bez kompletnej floty przewoźnik nie zgłosi wyjazdu**;
- włącza gwarancję (porozumienie) na ciągniku — **bez niej nie da się złożyć wniosku**;
- pilnuje ważności dokumentów (OCP, licencja, prawa jazdy, karty paliwowe);
- pilnuje, by przewoźnicy zgłaszali wyjazdy w terminie (porozumienia).

Przewoźnik — napędza proces

- zgłasza każdy wyjazd — od tego startuje praca eksportu i weryfikatora;
- po zjeździe składa wniosek — od tego startuje praca opiekuna wniosków;
- po decyzji może złożyć reklamację (48 h);
- musi zgłaszać kolejne wyjazdy w ciągu 10 dni roboczych po zjeździe (porozumienie).

Pozostałe role reagują na to, co zrobili opiekun i przewoźnik: eksport → weryfikator → opiekun wniosków. Dlatego instrukcje tych dwóch ról są najbardziej szczegółowe.

PRZEGLĄD

Proces od wyjazdu do wypłaty

OPIEKUN
Zakłada przewoźnika i flotę, włącza porozumienie
jednorazowo / przy zmianach

→

PRZEWOŹNIK
Zgłasza wyjazd
status **Zgłoszony**
e-mail + Google Chat

→

EKSPORT
Wystawia zlecenie w SpedTrans
status **Załadowany**
nr zlecenia ze spedu

→

WERYFIKATOR
Potwierdza faktyczny wyjazd
status **W trasie**

WERYFIKATOR
Codziennie wpisuje przebieg km
tablica km: jechał / nie jeździ

→

WERYFIKATOR
Potwierdza zjazd ciągnika
status **Zjechał**

→

PRZEWOŹNIK
Składa wniosek (do 7 dni)
status **Weryfikacja**

→

OPIEKUN WNIOSKÓW
Weryfikuje i decyduje
Zaakceptowano / **Odrzucono**
(SLA: 7 dni roboczych)

→

PRZEWOŹNIK
Opcjonalnie: reklamacja (48 h)
Reklamacja → decyzja

Gdy dopłata przekracza próg autoryzacji, wniosek przechodzi automatycznie w **Czeka na autoryzację** — decyzję można podjąć dopiero po wgraniu potwierdzenia od Maksima. Po zakończeniu przewoźnik ma **10 dni roboczych** na zgłoszenie kolejnego wyjazdu.

Statusy wyjazdu

STATUS	KTO USTAWIA	CO OZNACZA	CO DALEJ
Zgłoszony	Przewoźnik	wyjazd zarejestrowany w systemie	przewoźnik może go jeszcze anulować; eksport wystawia zlecenie
Załadowany	Eksport	ładunek znaleziony, zlecenie ze spedu wystawione (wymagany nr zlecenia)	eksport może cofnąć do „Zgłoszony", dopóki ciągnik nie ruszy
W trasie	Weryfikator	ciągnik faktycznie wyjechał — zapisana data i godzina wyjazdu	weryfikator uzupełnia km na tablicy
Zjechał	Weryfikator	ciągnik wrócił — zapisana faktyczna data i godzina zjazdu (status końcowy)	przewoźnik może złożyć wniosek w ciągu 7 dni
Anulowany	Przewoźnik (tylko ze „Zgłoszony") lub administrator	wyjazd nie doszedł do skutku (status końcowy)	—

Kolejność jest stała: Zgłoszony → Załadowany → W trasie → Zjechał. Na jednym ciągniku może być tylko jeden aktywny wyjazd (Zgłoszony / Załadowany / W trasie).

Statusy wniosku o dopłatę

STATUS	SKĄD SIĘ BIERZE	KTO DZIAŁA	UWAGI
Weryfikacja	przewoźnik złożył wniosek	Opiekun wniosków	najpierw „Zapisz weryfikację", potem decyzja; termin 7 dni roboczych
Czeka na autoryzację	automatycznie, gdy dopłata > próg autoryzacji	Opiekun wniosków + Maksim	decyzja po wgraniu zrzutu potwierdzenia Maksima
Zaakceptowano	decyzja „Zaakceptuj" (nr zlecenia, data, kwota)	—	przewoźnik ma 48 h na reklamację, jeśli nie wypłacono całej kwoty
Odrzucono	decyzja „Odrzuć" (wymagany powód)	—	przewoźnik ma 48 h na reklamację
Reklamacja	przewoźnik złożył reklamację	Opiekun wniosków	„Uznaj" lub „Odrzuć" reklamację; status wraca do poprzedniego, wynik widać osobno

Progi autoryzacji (liczone od dni w trasie): do 15 dni — 300 €, 16–30 — 500 €, 31–60 — 800 €, 61+ — 1000 €.

Jak liczona jest dopłata gwarancyjna

1. **Limity miesięczne.** Dla każdego miesiąca administrator ustala: km gwarantowane na dzień (domyślnie **540 km**), stawkę € za km (domyślnie **0,50 €**) i opcjonalnie km za sobotę. Wniosek „zamraża" limity z dnia złożenia.
2. **Dni zaliczone.** System przechodzi dzień po dniu od daty załadunku do rozładunku: poniedziałek–piątek liczą się, niedziele nigdy, święta i zakazy ruchu UE nie liczą się, soboty tylko gdy włączona gwarancja sobotnia (1., 3. i 5. sobota miesiąca).
3. **Km gwarantowane** = dni zaliczone × km/dzień (+ soboty × km/sobota), sumowane po miesiącach.
4. **Niedobór** = km gwarantowane − przebieg faktyczny.
5. **Dopłata** = niedobór × stawka €/km (zaokrąglone do centów). Brak niedoboru = brak dopłaty, wniosku nie da się złożyć.

Przykład

Okres 13 dni roboczych, pierwszy dzień od 08:00, ostatni do 14:00.

Dni zaliczone ≈ 11,25 · km gwarantowane ≈ **6 075 km**
Przejechano **3 720 km** → niedobór **2 355 km**
Dopłata = 2 355 × 0,50 € = **1 177,50 €**

Korekta godzin

Opiekun wniosków może odjąć godziny postoju/przestoju — zmniejszają one liczbę dni zaliczonych proporcjonalnie w miesiącach z gwarancją.

Okres mieszany

Jeśli w którymś miesiącu okresu gwarancja jest wyłączona (0 km/dzień), przebieg bierze się z **tablicy km weryfikatora**, a nie z deklaracji przewoźnika. Wniosku nie można zaakceptować, dopóki tablica ma luki.

Dni wyłączone i dni graniczne

NIGDY NIE LICZĄ SIĘ

- niedziele;
- soboty — chyba że miesiąc ma gwarancję sobotnią (wtedy 1., 3. i 5. sobota jako cały dzień).

ŚWIĘTA I ZAKAZY RUCHU UE (DNI ROBOCZE WYŁĄCZONE)

Nowy Rok · Trzech Króli · Święto Pracy · 2.06 (IT) · 14.07 (FR) · 21.07 (BE) · 15.08 · 3.10 (DE) · 26.10 (AT) · 1.11 · 11.11 · 8.12 · 25–26.12 · Wielki Piątek · Poniedziałek Wielkanocny · Wniebowstąpienie · Zielone Świątki · Boże Ciało.

Lista wyłączonych dni jest widoczna w kalkulacji: sekcja **Dni wyłączone (święta / zakaz UE)**.

DNI GRANICZNE LICZONE PROPORCJONALNIE


- **pierwszy dzień** = (24 - godzina od) / 24 — wyjazd o 08:00 daje 0,67 dnia;
- **ostatni dzień** = godzina do / 24 — powrót o 14:00 daje 0,58 dnia;
- wyjazd jednodniowy = (do - od) / 24.


Ważne: jeśli dzień graniczny wypada w weekend, święto lub zakaz UE, godzina nic nie zmienia — taki dzień i tak się nie liczy. To celowe zachowanie, a nie błąd. Kalkulacja pokazuje wtedy „· nie zaliczony".

Najważniejsze terminy i limity

CZEGO DOTYCZY	ZASADA	KOGO DOTYCZY
Zgłoszenie wyjazdu	data wyjazdu nie może być w przeszłości (10 min tolerancji)	Przewoźnik
Kolejny wyjazd (porozumienie)	w ciągu **10 polskich dni roboczych** od zjazdu; przypomnienia 3 i 1 dzień przed	Przewoźnik, Opiekun
Złożenie wniosku	do **7 dni** od faktycznego zjazdu (data weryfikatora)	Przewoźnik
Długość okresu wniosku	maks. **90 dni**, min. **10,00 dni** przepracowanych	Przewoźnik
Kolejny wniosek na ten sam ciągnik	po **6 dniach** od poprzedniego (odrzucone się nie liczą)	Przewoźnik
Średni przebieg	maks. 2000 km dziennie	Przewoźnik
Weryfikacja wniosku	**7 polskich dni roboczych** od złożenia (codzienny e-mail o 07:00)	Opiekun wniosków
Reklamacja	do **48 godzin** od decyzji, jedna na wniosek, kwota ≤ wnioskowana - wypłacona	Przewoźnik
Dokumenty	alert od 7 dni przed wygaśnięciem (OCP, licencja, prawo jazdy, karta paliwowa)	Opiekun
Tablica km	wpis możliwy tylko za dni minione (dziś i przyszłość zablokowane)	Weryfikator
Kod logowania	ważny 10 min, 5 prób, ponowna wysyłka co 60 s	wszyscy z hasłem

Logowanie





PRACOWNICY MAGTRANS


Przycisk **Google** nad formularzem — tylko konto `@magtrans.eu`. Rola wynika ze stanowiska w MAGSpace (lub nadaje ją administrator). Bez kodu SMS/e-mail.

PRZEWOŹNICY (I KONTA Z HASŁEM)

1. Wpisz **Login** i **Hasło**, kliknij **Dalej →**.
2. Wpisz 6-cyfrowy kod z e-maila — zatwierdza się sam po 6. cyfrze.

10 błędnych haseł = blokada konta na 15 min. 5 błędnych kodów = blokada 5 min. Sesja trwa do 30 dni.

Hasło: reset i wymagania



NIE PAMIĘTAM HASŁA

1. Na ekranie logowania kliknij **Nie pamiętam hasła**.
2. Wpisz login → **Wyślij kod**. Kod przychodzi na e-mail konta.
3. Wpisz kod, **Nowe hasło** i **Powtórz hasło** → **Ustaw hasło**.

WYMAGANIA DLA HASŁA


- min. 10 znaków;
- co najmniej 1 litera;
- co najmniej 1 cyfra.

HASŁO TYMCZASOWE

Po założeniu konta lub resecie przez opiekuna/administratora trzeba przy pierwszym logowaniu ustawić własne hasło — ekranu nie da się pominąć.

Zmiana hasła w dowolnym momencie: menu użytkownika → **Zmień hasło**.

Wygląd aplikacji



NAGŁÓWEK (ZAWSZE U GÓRY)

- logo MAGTRANS — powrót na stronę startową roli;
- **PL** / **EN** — zmiana języka (zapamiętywana);
- księżyc/słońce — tryb jasny / ciemny;
- menu użytkownika: imię, rola, **Zmień hasło**, **Wyloguj**.


NAWIGACJA

- **Admin, Opiekun, Opiekun wniosków** — menu boczne po lewej (na telefonie pod ikoną ≡), z licznikami spraw wymagających uwagi;
- **pozostałe role** — zakładki pod nagłówkiem.

Kliknięcie aktywnej zakładki/pozycji menu odświeża dane.

Powiadomienia e-mail

ZDARZENIE	KTO DOSTAJE E-MAIL
Kod logowania / reset hasła	osoba logująca się
Konto utworzone / hasło zresetowane	nowy użytkownik lub przewoźnik (login + hasło tymczasowe)
Nowy wyjazd	przewoźnik (potwierdzenie) + wiadomość w Google Chat dla zespołu
Wyjazd „Załadowany"	przewoźnik — „Zlecenie {nr} — ciągnik {nr rej.}"
Nowy wniosek	przewoźnik, opiekun wniosków, admin, opiekun przewoźnika, planista (+ lider)
Decyzja w sprawie wniosku	przewoźnik + te same osoby wewnętrzne
Prośba o autoryzację	Maksim (odpowiedź trafia do opiekuna wniosków)
Reklamacja złożona / rozpatrzona	opiekun wniosków i admin / przewoźnik
Przypomnienie o zgłoszeniu wyjazdu	przewoźnik — 3 i 1 dzień roboczy przed terminem
Dzienny przegląd porozumień	opiekun — terminy i naruszenia jego przewoźników
Dzienny przegląd weryfikacji (07:00)	opiekunowie wniosków — wnioski po terminie i z bliskim terminem
Pojazdy do usunięcia, raport tygodniowy	administrator



Słowniczek

POJĘCIE	ZNACZENIE
Wyjazd (delegacja)	jedna trasa ciągnika: od zgłoszenia, przez wyjazd, do zjazdu do bazy
Wniosek (GWA/NNN/MM/RR)	prośba przewoźnika o dopłatę gwarancyjną za jeden zakończony wyjazd
Porozumienie	zgoda na objęcie ciągnika gwarancją; bez niej nie ma wniosków, z nią — obowiązek zgłaszania wyjazdów
Tablica km	dzienny przebieg każdego ciągnika wpisywany przez weryfikatora: Jechał (km) / Nie jeździ
Km gwarantowane	ile km ciągnik powinien przejechać w okresie wg limitów
Niedobór / dopłata	brakujące km × stawka €/km = kwota dla przewoźnika
Nr zlecenia ze spedu	numer zlecenia wystawionego w SpedTrans przy statusie „Załadowany”
Numer zlecenia (wniosku)	zlecenie, na które zostanie wypłacona zatwierdzona dopłata
Reklamacja	odwołanie przewoźnika od decyzji, w ciągu 48 h
Opiekun vs Opiekun wniosków	opiekun prowadzi przewoźników i flotę; opiekun wniosków (rola „pracownik”) weryfikuje wnioski
Zespół prowadzący	zespół dyspozytorów (kod N.N.N), do którego przypisany jest ciągnik
Lider	dodatkowa flaga; lider planistów zatwierdza przekazania ciągników swoich planistów