ROLA: OPIEKUN (DAF)

02

MAGGUARANTEE · INSTRUKCJA

Instrukcja dla opiekuna przewoźników

Jak założyć przewoźnika i całą jego flotę, które pola są wymagane, jak pilnować dokumentów, porozumień i terminów, jak zmienić planistę ciągnika i co widzisz z wyjazdów i przebiegu.

Wersja na podstawie aplikacji z października 2026 · dane na zrzutach są fikcyjne (środowisko demo)

Spis treści

1. Twoja rola i zakres danych
2. Logowanie i menu
3. Moja opieka — pulpit
4. Karta przewoźnika (ciągniki, wyjazdy, dokumenty, porozumienia)
5. Przewoźnicy: lista i akcje
6. Kreator „Dodaj przewoźnika” (4 kroki)
7. Formularz przewoźnika — wszystkie pola, VIES i Biała Lista
8. Edycja, dezaktywacja, reset hasła
9. Ciągniki — formularz i zasady
10. Zmiana planisty i Przekazania
11. Kierowcy i naczepy — formularze
12. Załączniki
13. Alerty dokumentów
14. Porozumienia — pilnowanie terminów
15. Wyjazdy i przebieg
16. E-maile, checklista nowego przewoźnika

Twoja rola

Jesteś **opiekunem grupy przewoźników**. To Ty przygotowujesz wszystko, żeby przewoźnik mógł pracować:

- **bez konta** przewoźnik się nie zaloguje;
- **bez aktywnego ciągnika, naczepy i kierowcy** nie zgłosi wyjazdu;
- **bez porozumienia na ciągniku** nie złoży wniosku o dopłatę;
- **bez aktualnych dokumentów** przewoźnik nie spełnia wymagań MAGTRANS.

Pilnujesz też, by Twoi przewoźnicy zgłaszali kolejne wyjazdy w terminie (porozumienia).

ZAKRES

Widzisz i edytujesz **tylko przewoźników przypisanych do Ciebie** (oraz ich flotę). Dane innych opiekunów są niedostępne.


MOŻESZ


- zakładać i edytować przewoźników, dezaktywować ich, resetować hasła;
- dodawać, edytować, wyłączać i usuwać ciągniki, naczepy, kierowców;
- wgrywać dokumenty firmowe;
- wnioskować o zmianę planisty ciągnika;
- podglądać wyjazdy i przebieg km.

NIE MOŻESZ

- usuwać przewoźników (tylko admin);
- weryfikować wniosków (to Opiekun wniosków);
- zmieniać statusów wyjazdów.

Logowanie i menu boczne






Logujesz się przyciskiem **Google** kontem `@magtrans.eu`. Rola „opiekun” wynika ze stanowiska **DAF** w MAGSpace. Po zalogowaniu trafiasz na **Moja opieka**.

Moja opieka	pulpit; licznik = przewoźnicy wymagający uwagi
Alerty	dokumenty; licznik = przeterminowane + dziś
Przebieg	tygodniowe km ciągników
Wyjazdy	wyjazdy Twoich przewoźników
Przewoźnicy	lista + zakładanie
Ciągniki	lista + formularz
Przekazania	Twoje wnioski o zmianę planisty
Kierowcy / Naczepy	listy + formularze

Moja opieka — pulpit




Kafelki (każdy jest linkiem): Przewoźnicy · Ciągniki · Aktywne · Stojące · Długo stojące · Do usunięcia.

Aktywna	ma aktywny wyjazd
Stojąca	0–14 dni od zjazdu
Długo stojąca	15–28 dni
Do usunięcia	≥ 29 dni — do wycofania
Wyłączona	odznaczone „Aktywny”

Karty przewoźników: nazwa, login, NIP, liczniki ciągników. Trójkąt ⚠ = *niekompletna flota* (brak ciągnika, naczepy lub kierowcy) — taki przewoźnik nie zgłosi wyjazdu. Kliknięcie karty otwiera kartę przewoźnika.

Karta przewoźnika




Nagłówek: firma, status, login, NIP, opiekun. Zakładki:

- **Ciągniki** — nr rej., nr boczny, typ, EURO, ADR, GB/IT/FR, ostatni przejazd, status;
- **Kierowcy**, **Naczepy** — z oknem szczegółów;
- **Wyjazdy** — wszystkie wyjazdy przewoźnika;
- **Dokumenty** — pliki pogrupowane w kategorie;
- **Porozumienia** — stan gwarancji i historia opóźnień.

Okna szczegółów są tylko do odczytu — edytujesz na listach Ciągniki / Kierowcy / Naczepy.

Karta przewoźnika — Dokumenty




Pięć grup kart:

- **Dokumenty firmowe**: Ubezpieczenie/OCP, Licencja, KREPTD, Inne — **tu wgrywasz i usuwasz pliki** (**Prześlij** , **Usuń**);
- **Dokumenty ciągników**: Umowa GPS, Porozumienie, Ubezpieczenie kabotażowe DE;
- **ADR ciągników** (klasy);
- **Dokumenty naczep**: Certyfikat XL;
- **Dokumenty kierowców**: Świadectwo ADR.

Kliknięcie karty otwiera listę plików z **Pobierz** . Dokumenty floty dodajesz w formularzu ciągnika / naczepy / kierowcy.

Karta przewoźnika — Porozumienia



Ciągniki z gwarancją — stan bieżący: ciągnik, *kotwica* (data zjazdu lub włączenia gwarancji), termin, stan (licznik dni, „Brak odjazdu", „W trasie").

Historia epizodów: każdy przypadek zbliżenia się lub przekroczenia terminu — stan (Ostrzeżenie / Po terminie / Zamknięty), rozliczenie („Zgłoszono wyjazd", „Zdjęto gwarancję", „Ciągnik nieaktywny") i wynik: **w terminie** albo **po terminie o N dni**.


Pusta historia = przewoźnik nie miał opóźnień w zgłaszaniu wyjazdów.

A

Zakładanie przewoźnika

Kreator prowadzi przez 4 kroki: przewoźnik → ciągnik → naczepa → kierowca. Dopiero komplet pozwala przewoźnikowi zgłaszać wyjazdy.

Przewoźnicy — lista



Filtry: wyszukiwanie (login / nazwa / NIP), aktywni / nieaktywni, onboarding (niedokończeni / ukończeni).


Kolumny: Login, Nazwa (+ plakietki **„Brak: Ciągnik / Naczepa / Kierowca”**), Firma, NIP, Opiekun, Aktywny.

MENU AKCJI (···)

- **Dokończ onboarding** — wraca do brakującego kroku kreatora;
- **Edytuj**;
- **Resetuj hasło**.

Kliknięcie wiersza — podgląd danych z przyciskiem **Edytuj**. Nowy przewoźnik: **+ Nowy przewoźnik**.

Kreator „Dodaj przewoźnika — krok 1 z 4”



1. **Przewoźnik** — dane firmy i konta. Nie da się pominąć. **Zapisz i kontynuuj**.
2. **Ciągnik** — formularz ciągnika z zablokowanym przewoźnikiem.
3. **Przyczepa** — formularz naczepy.
4. **Kierowca** — formularz kierowcy.


Kroki 2–4 mają **Pomiń** i **Wyjdź**. Stan kreatora przetrwa odświeżenie strony; wrócisz przez **Dokończ onboarding**.

Po kroku 1 widać pasek **Hasło tymczasowe** (**Pokaż**, **Kopiuj**) — przekaż je przewoźnikowi lub poczekaj, aż dostanie e-mail.

Formularz przewoźnika — Konto i kontakt

POLE	WYMAGANE	ZASADY
Login	TAK	2–64 znaki: litery, cyfry, kropka, myślnik, podkreślnik; unikalny; **nie można go potem zmienić**
E-mail	TAK	adres logowania — na niego idą hasło tymczasowe i kody; unikalny
Nazwa	TAK	1–128 znaków (wyświetlana nazwa)
Osoba kontaktowa	TAK	1–255 znaków
Telefon	TAK	do 64 znaków, bez kontroli formatu
E-mail zleceń	TAK	skrzynka operacyjna przewoźnika (zlecenia)
Hasło tymczasowe	nie	10–128 znaków, ≥ 1 litera, ≥ 1 cyfra. **Zostaw puste** — system wygeneruje hasło


Formularz nowego przewoźnika zapisuje szkic w przeglądarce; „Wyczyść” go usuwa. Błąd zapisu: „Uzupełnij podświetlone pola”.



Formularz przewoźnika — Dane firmy


Plakietka przy NIP: **Sprawdzam…** → **Zweryfikowano — {firma}** / **Nie znaleziono** / **Usługa niedostępna**. Autouzupełnianie wypełnia tylko puste pola; gdy w rejestrze MF jest kilka kont, pojawi się wybór „Wybierz konto EUR”.

POLE	WYMAGANE	ZASADY
NIP / Tax ID	TAK	5–20 znaków alfanumerycznych (spacje i myślniki usuwane); PL — 10 cyfr. **Po wyjściu z pola** system sprawdza VIES i Białą Listę
VAT-ID	nie	kraj (domyślnie PL) + numer (do 12 znaków)
Firma	nie	do 255 znaków — **uzupełniana automatycznie** z rejestru MF / VIES, jeśli pusta
Adres firmy	TAK	1–500 znaków — też uzupełniany automatycznie, jeśli pusty



Formularz przewoźnika — Finanse i zezwolenia

POLE	WYMAGANE	ZASADY
Konto EUR (IBAN)	TAK	do 64 znaków; po wyjściu z pola — sprawdzenie na **Białej Liście** (dla 10-cyfrowego NIP i 26-cyfrowego konta bez „PL”)
Konto PLN	nie	do 64 znaków
Termin płatności (dni)	nie	0–365, domyślnie **30**
Suma ubezpieczenia OCP	TAK	**min. 250 000 EUR**
Ważność OCP	TAK	data — wpływa na **Alerty**
Ważność licencji	TAK	data — wpływa na **Alerty**
Liczba ciągników (KREPTD)	nie	0–10 000
Opiekun	tylko odczyt	ukryte — przewoźnik zawsze trafia do Ciebie



Po założeniu, edycja i dezaktywacja

PO ZAPISANIU KROKU 1

- przewoźnik dostaje e-mail **„Konto utworzone — MAGGuarantee”** z loginem i hasłem tymczasowym (na **E-mail** logowania, nie na e-mail zleceń);
- Ty widzisz hasło w kreatorze / komunikacie (30 s) — możesz je skopiować;
- przy pierwszym logowaniu przewoźnik ustawi własne hasło.

EDYCJA

Lista → ⋯ → **Edytuj**. Login jest zablokowany, reszta jak przy zakładaniu.

DEZAKTYWACJA

W edycji odznacz **Aktywny**: „Nieaktywny przewoźnik traci dostęp do panelu, a jego ciągniki i kierowcy znikają z list wyboru.” Zaznaczenie z powrotem przywraca dostęp.

RESET HASŁA

1. ⋯ → **Resetuj hasło** → potwierdź.
2. Okno „Hasło zresetowane” pokazuje login i nowe hasło **tylko raz** — skopiuj je.
3. Przewoźnik dostaje e-mail „Hasło zresetowane”; stare hasło przestaje działać.


Usunąć przewoźnika może tylko administrator.

B

Ciągniki

Ciągnik to centrum wszystkiego: gwarancja (porozumienie), stawki, planista, zespół prowadzący, karta paliwowa i dokumenty.

Ciągniki — lista



Filtry: numer rejestracyjny, przewoźnik, status (Aktywne / Stojące / Długo stojące / Do usunięcia / Wyłączone).


Kolumny: **Numer rejestracyjny** (bursztynowa plakietka **„Brak skanu porozumienia”**), **Karta paliwowa** (aktywna / zablokowana), Przewoźnik, Planista, Zespół prowadzący, Typ, Status.

Akcje: **Edytuj**, **Usuń**.

Usunięcie ciągnika jest nieodwracalne — tego numeru rejestracyjnego nie da się już ponownie dodać. Zwykle wystarczy odznaczyć „Aktywny”.

Nowy ciągnik — dane podstawowe


POLE	WYMAGANE	ZASADY
Przewoźnik	TAK	tylko przy tworzeniu; potem nie do zmiany
Numer rejestracyjny	TAK	2–16 znaków, unikalny w ramach przewoźnika
Numer boczny	nie	do 16 znaków
Typ	TAK	MEGA / STD / COIL
Norma EURO	tylko odczyt	zawsze EURO VI
Planista	TAK	przy tworzeniu; **później zmiana tylko wnioskiem** o przekazanie
Zespół prowadzący	TAK	aktywny zespół dyspozytorów — jego dyspozytorzy będą widzieć ciągnik
Notatki	nie	do 2000 znaków
Certyfikat L	nie	pole wyboru
Kraje specjalne GB / IT / FR	TAK	**min. 2 z 3** — ciągnik ma wszystkie pozwolenia na wjazd



Nowy ciągnik — stawki, GPS, karta paliwowa


Status karty liczy się na żywo: **Karta aktywna** tylko gdy zaznaczone porozumienie **i** wgrany skan porozumienia; inaczej **Karta zablokowana**.

POLE	WYMAGANE	ZASADY
Stawka DE / UE / eksport / import	TAK	wszystkie 4, liczba ≥ 0 (0 dozwolone), krok 0,01
Numer GPS	nie	1–32 znaki (id urządzenia)
Umowa GPS (plik)	gdy jest nr GPS	„Wymagany skan umowy GPS, gdy podano numer GPS."
Karta paliwowa	nie	**aktywna dopiero po zaznaczeniu Porozumienia**
Numer karty	gdy karta	dokładnie 16 cyfr
Data ważności karty	gdy karta	data — wpływa na Alerty
PIN	gdy karta	4–6 cyfr





Nowy ciągnik — porozumienie, odpady, kabotaż, ADR

POLE	WYMAGANE	ZASADY
Porozumienie	nie	**włącza gwarancję** — tylko wtedy przewoźnik złoży wniosek; uruchamia pilnowanie terminów zgłaszania wyjazdów
Skan porozumienia	nie	bez skanu — ostrzeżenie „Brak skanu porozumienia" (nie blokuje zapisu, ale karta paliwowa będzie zablokowana)
Odpady	nie	pole wyboru
Kraje odpadowe	gdy Odpady	min. 1: DE, NL, AT, BE, LUX, FR, GB, IT, CZ, PL
Kabotaż DE / FR	nie	pola wyboru
Ubezpieczenie kabotażowe (plik)	gdy Kabotaż DE	„Wymagane ubezpieczenie kabotażowe DE."
ADR	nie	pole wyboru
Klasy ADR	gdy ADR	min. 1 z klas 1–9
Aktywny	nie	domyślnie tak; odznaczony = ciągnik znika z list wyboru (status „Wyłączona")



Szczegóły i edycja ciągnika






Kliknięcie wiersza — okno szczegółów: identyfikacja, **przypisanie** (przewoźnik, opiekun, planista, zespół), wyposażenie (GPS, karta paliwowa z numerem i PIN, porozumienie), stawki, pozwolenia, załączniki (**Otwórz**) i **Historia planistów**.

Edytuj otwiera formularz. Pole **Planista** jest zablokowane — obok przycisk **Poproś o zmianę planisty**.

Zmiana planisty — wniosek




1. Edycja ciągnika → **Poproś o zmianę planisty**.
2. Wybierz **Nowy planista** (dowolny inny aktywny planista) — **wymagane**.
3. Wpisz **Powód** — **wymagany**, 3–500 znaków.
4. **Wyślij wniosek** — wysyła się od razu, niezależnie od zapisu formularza ciągnika.

Planista zmienia się dopiero po **zatwierdzeniu przez lidera obecnego planisty lub administratora**. Nie są wysyłane powiadomienia — wniosek czeka na liście „Do decyzji" decydenta.

Jeden oczekujący wniosek na ciągnik. Wyłączonego ciągnika nie da się przekazać.

Przekazania — Twoje wnioski



Zakładki: **Oczekujące** i **Rozpatrzone** (filtr: Zatwierdzone / Odrzucone / Anulowane).

Karta wniosku: ciągnik, przewoźnik, z → do planisty, kto wnioskuje, powód, status Oczekuje Zatwierdzony Odrzucony Anulowany, decyzja z komentarzem lub **powodem odrzucenia**, przycisk **Historia planistów**.

Własny oczekujący wniosek możesz **Anuluj wniosek**.

PO ZATWIERDZENIU

- ciągnik od razu przechodzi do nowego planisty;
- wyjazdy „Zgłoszony" i „Załadowany" też;
- wyjazd „W trasie" zostaje u starego planisty do zjazdu.


C

Kierowcy, naczepy i dokumenty

Kompletna flota = co najmniej jeden aktywny ciągnik, naczepa i kierowca.


Kierowca — formularz

POLE	WYMAGANE	ZASADY
Przewoźnik	TAK	tylko przy tworzeniu
Imię / Nazwisko	TAK	1–64 znaki każde
Nr prawa jazdy	TAK	1–64 znaki, dowolny format
Ważność prawa jazdy	TAK	data — wpływa na Alerty
Prefiks telefonu	nie	tylko podpowiedź formatu numeru
Telefon	TAK	1–32 znaki; nietypowy format = ostrzeżenie, nie blokuje
Telefon (drugi), E-mail	nie	e-mail poprawny, do 160 znaków
Narodowość	TAK	Białoruś, Rosja, Ukraina, Polska, Uzbekistan, Kirgistan, Kazachstan, Inne
Języki komunikacji	TAK	min. 1: polski, rosyjski, angielski, ukraiński, niemiecki, inny
ADR → Klasy ADR + Świadectwo ADR	gdy ADR	min. 1 klasa i **wymagany skan świadectwa**
Notatki / Aktywny	nie	do 2000 znaków / domyślnie aktywny



Naczepa — formularz

POLE	WYMAGANE	ZASADY
Przewoźnik	TAK	tylko przy tworzeniu
Numer rejestracyjny	TAK	2–16 znaków, unikalny w ramach przewoźnika
Typ naczepy	TAK	ze słownika (np. STD, MEGA, COIL, IZO, CHŁO)
Długość / Szerokość / Wysokość wewn. (m), Ładowność (t)	nie	liczby ≥ 0
Boczny prześwit ład. (cm)	TAK	liczba całkowita ≥ 0
Dach podnoszony / przesuwany (+ Edscha)	nie	Edscha pojawia się przy dachu przesuwanym
Kosz paletowy, Multilock	nie	pola wyboru
Pasy / Maty / Belki	nie	po zaznaczeniu — **liczba wymagana, min. 3**
Certyfikat XL	nie	po zaznaczeniu — **wymagany plik PDF**
Notatki / Aktywny	nie	do 2000 znaków / domyślnie aktywna



Załączniki i usuwanie

PLIKI

- pole „Dodaj plik lub upuść”: **JPG, PNG, WebP, PDF**, maks. **10 MB** na plik, do 10 plików na pole;
- Certyfikat XL naczepy — **tylko PDF**;
- błędy: „Plik przekracza 10 MB”, „Nieobsługiwany typ pliku”.

PLIKI WYMAGANE WARUNKOWO

Umowa GPS	gdy podano numer GPS
Ubezpieczenie kabotażowe	gdy Kabotaż DE
Świadectwo ADR kierowcy	gdy kierowca ma ADR
Certyfikat XL (PDF)	gdy naczepa ma Certyfikat XL
Skan porozumienia	zalecany — bez niego karta paliwowa zablokowana

WYŁĄCZANIE ZAMIAST USUWANIA

W każdym formularzu jest pole **Aktywny**. Odznaczony ciągnik / naczepa / kierowca znika z list wyboru, ale zostaje w historii.

USUWANIE

- **Ciągnik** — nieodwracalnie; numer rejestracyjny nie wróci do systemu;
- **Kierowca, naczepa** — usunięcie można cofnąć (przywraca administrator);
- **Przewoźnik** — tylko administrator.


> Wyłączenie lub usunięcie ciągnika anuluje oczekujący wniosek o zmianę planisty.

D

Pilnowanie terminów

Alerty dokumentów i porozumienia pokazują, którzy przewoźnicy wymagają Twojej reakcji.

Alerty dokumentów




Dokumenty wygasające w ciągu 7 dni lub przeterminowane, liczone codziennie (dni kalendarzowe):

Przeterminowane	po dacie ważności
Wygasają dziś	0 dni
Za ≤3 dni	1–3 dni
Za ≤7 dni	4–7 dni

Śledzone: **Ubezpieczenie OCP**, **Licencja transportowa** (przewoźnik), **Karta paliwowa** (ciągnik), **Prawo jazdy** (kierowca). Kliknięcie wiersza prowadzi do listy, gdzie zaktualizujesz datę.

Alerty są tylko w aplikacji (licznik w menu), bez e-maila.

Porozumienia — zgłaszanie wyjazdów



Ciągnik z porozumieniem musi mieć **zgłoszony kolejny wyjazd w ciągu 10 polskich dni roboczych** od zjazdu (lub od włączenia gwarancji).


Sekcje: **Po terminie** → **Zbliża się termin** (≤ 3 dni) → **Pod obserwacją** (zwinięta).


Wiersz: ciągnik, przewoźnik, ostatni zjazd / od włączenia gwarancji, termin, licznik. Kliknięcie → karta przewoźnika, zakładka Porozumienia.

CODZIENNIE O 07:10

- przewoźnik dostaje przypomnienie 3 i 1 dzień przed terminem;
- **Ty dostajesz przegląd** „Gwarancje: przypomnienia i naruszenia — {data}" (gdy jest co pokazać).

Wyjazdy Twoich przewoźników






Podgląd tylko do odczytu. Filtry: status, przewoźnik / nr rej., data od–do; 50 na stronę.

Okno wyjazdu: trasa (zgłoszone / planowane / faktyczne daty), stawki, ciągnik i kierowca, historia statusu, nr zlecenia ze spedu, przebieg dzień po dniu, zespół prowadzący.

Statusy zmieniają eksport i weryfikator; anulować może przewoźnik (Zgłoszony) lub admin.

Przebieg ciągników



Tygodniowa tablica km, **tylko podgląd** (uzupełnia weryfikator), pogrupowana według przewoźników z sumą km.

- komórki: km ✓ / Nie jeździ / — (nie sprawdzono);
- „Tylko jeżdżące” domyślnie **wyłączone** — widzisz całą flotę, łącznie ze stojącymi;
- nawigacja tygodni, wyszukiwarka, notatki, **Historia** miesiąca.

Dobry sposób, by zobaczyć, które ciągniki stoją, zanim system oznaczy je jako „Długo stojące”.

E-maile opiekuna

Przewoźnik dostaje automatycznie e-maile, które wywołujesz: „Konto utworzone” i „Hasło zresetowane”.

E-MAIL	KIEDY
Gwarancje: przypomnienia i naruszenia — {data}	codziennie 07:10, jeśli któryś ciągnik zbliża się do terminu albo go przekroczył
Nowy wniosek: {nr}	Twój przewoźnik złożył wniosek (do wiadomości)
Wniosek {nr}: ZAAKCEPTOWANO / ODRZUCONO	decyzja w sprawie wniosku Twojego przewoźnika
Kod weryfikacyjny / Reset hasła	tylko jeśli logujesz się hasłem zamiast Google

Nie wysyłamy e-maili o: przekazaniach planistów, alertach dokumentów (są w aplikacji), reklamacjach (idą do opiekuna wniosków).

Checklista: nowy przewoźnik od zera

1. **Przewoźnicy** → **+ Nowy przewoźnik**.
2. Krok 1: login, e-mail logowania, nazwa, osoba kontaktowa, telefon, e-mail zleceń; NIP → sprawdź plakietkę VIES/MF; adres; konto EUR; OCP ≥ 250 000 EUR i daty ważności OCP i licencji.
3. Krok 2: ciągnik — nr rej., typ, planista, zespół, 2 z 3 GB/IT/FR, 4 stawki; **zaznacz Porozumienie** i wgraj skan.
4. Krok 3: naczepa — nr rej., typ, prześwit boczny.
5. Krok 4: kierowca — dane, prawo jazdy z datą, narodowość, języki.
6. Wgraj dokumenty firmowe: karta przewoźnika → **Dokumenty** (OCP, licencja, KREPTD).
7. Upewnij się, że przewoźnik dostał e-mail z hasłem (albo przekaż hasło z kreatora).
8. Sprawdź na **Moja opieka**, że karta nie ma ⚠ „niekompletna flota".
9. Poinformuj przewoźnika: zgłaszać każdy wyjazd przed wyjazdem; po zjeździe wniosek w 7 dni; kolejny wyjazd w 10 dni roboczych.

Przy kolejnych ciągnikach / kierowcach korzystaj z list Ciągniki / Kierowcy / Naczepy → **+ Nowy …**.