UNIVERSITÉ CHEIKH ANTA DIOP DE DAKAR

École Supérieure Polytechnique



Rapport Asterisk et Ldap

Présenté par :

Salif BIAYE

Ndeye Astou DIAGOURAGA

Sous la direction de :			
	Dr Keba		
	Enseignant		


Année universitaire 2024-2025

**

Table des Matières

l-a Installa	ion d'Asterisk		
l-b Installa	tion de L'annuaire	LDAP	
Couplage A	sterisk et LDAP		
Configurat	ion de l'annuaire l	LDAP	
II-a Conne	xion au serveur LI	DAP	
II-b Config	uration générale c	les comptes SIP	
II-c Config	uration générale d	lu dialplan	
Vérificatio	n de la connexion	au LDAP	
Ajout des	ıtilisateurs		
Test de la	configuration (BO	NUS VIDEO)	

I- Installation des Services



Pour installer Asterisk, nous allons suivre une série d'étapes précises. Commençons par créer le dossier qui contiendra notre paquet Asterisk.

```
root@asterisk-ldap:/usr/src/asterisk# mkdir /usr/src/asterisk
```

On se déplace dans le dossier cree et on telecharge le paquet asterisk comme suit

Maintenant on peut désarchiver le fichier tar comme suit

```
root@asterisk-ldap:/usr/src/asterisk# tar -xvzf asterisk-17-current.tar.gz
asterisk-17.6.0/
asterisk-17.6.0/.cleancount
asterisk-17.6.0/.gitignore
asterisk-17.6.0/.gitreview
asterisk-17.6.0/.lastclean
asterisk-17.6.0/.version
asterisk-17.6.0/BSDmakefile
asterisk-17.6.0/BUGS
```

Apres avoir désarchivé on se déplace dans le repertoire de base de asterisk selon la version

```
root@asterisk-ldap: /usr/src/asterisk# ls
asterisk-17.6.0 asterisk-17-current.tar.gz
root@asterisk-ldap: /usr/src/asterisk# cd asterisk-17.6.0/
```

Il faut ensuite installer les dépendances requises pour la compilation d'asterisk:

```
root@asterisk-ldap: /usr/src/asterisk/asterisk-17.6.0# apt-get install gcc g++ make
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances
Lecture des informations d'état... Fait
Les paquets supplémentaires suivants seront installés :
g++-7 gcc-7 libasan4 libatomic1 libc-dev-bin libc6-dev libcilkrts5
libgcc-7-dev libitm1 liblsan0 libmpx2 libquadmath0 libstdc++-7-dev
libtinfo-dev libtsan0 libubsan0 linux-libc-dev manpages-dev
```

on télécharge le deuxieme

```
root@asterisk-ldap: /usr/src/asterisk/asterisk-17.6.0# ./contrib/scripts/install_prelecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances
```

```
Lecture des informations d'état... Fait
Les paquets supplémentaires suivants seront installés :
   aptitude-common libcwidget3v5
Paquets suggérés :
```

Nous allons ensuite compiler asterisk


```
root@asterisk-ldap: /usr/src/asterisk/asterisk-17.6.0# ./configure checking build system type... x86_64-pc-linux-gnu checking host system type... x86_64-pc-linux-gnu checking for gcc... gcc checking whether the C compiler works... yes checking for C compiler default output file name... a.out
```


On aura comme résultat

```
.$7$7.. .7$$7.. .$7.7
.$$:.. .$7.7
.$7 .7$$$$ .$677
..$$. $$$$$ .$$$7
 $$$.
$$$~
       .7$$$$$$7: ?$$$.
?7$$$$$$$$$
.7$$$$$$$$$$$$ .$$$.
         $$$$$$$7$$$$$$$$$$$$$$$$$.
         $$$ 7$$$7 .$$$ .$$$.
$$$$7 .$$$.
7$$$$ 7$$$
            .7$$$$$$ $$
   $$$$$$$$$$$$7$$$$$$$.$$$$$
# Configuration Asterisk
configure: Package configuré pour:
configure: OS type : linux-gnu
configure: Host CPU : x86_64
configure: build-cpu:vendor:os: x86_64 : pc : linux-gnu :
configure: host-cpu:vendor:os: x86_64 : pc : linux-gnu :
salif@asterisk-ldap:/usr/src/asterisk/asterisk-17.6.0#
```

On ajoute le module LDAP pour Asterisk et sélectionnons des voix francaises:

```
root@asterisk-ldap: /usr/src/asterisk/asterisk-17.6.0# make menuconfig
```





```
Asterisk Module and Build Option Selection
Call Detail Recording
                                  [ ] CORE-SOUNDS-ES-G722
Channel Event Logging
                                  [ ] CORE-SOUNDS-ES-SLN16
Channel Drivers
                                  [ ] CORE-SOUNDS-ES-SIREN7
                                   [ ] CORE-SOUNDS-ES-SIREN14
Codec Translators
Format Interpreters
                                  [*] CORE-SOUNDS-FR-WAV
                                   [*] CORE-SOUNDS-FR-ULAW
Dialplan Functions
                                  [*] CORE-SOUNDS-FR-ALAW
PBX Modules
                                  [*] CORE-SOUNDS-FR-GSM
Resource Modules
Test Modules
                                  [*] CORE-SOUNDS-FR-G729
Compiler Flags
                                  [*] CORE-SOUNDS-FR-G722
Utilities
                                  [*] CORE-SOUNDS-FR-SLN16
AGI Samples
                                  [*] CORE-SOUNDS-FR-SIREN7
Core Sound Packages [*] CORE-SOUNDS-FR-SIREN14
Music On Hold File Packages
                                  [ ] CORE-SOUNDS-IT-WAV
French, WAV format
   Depends on: N/A
                                    Save & Exit
      Can use: N/A
Conflicts with: N/A
Support Level: core
```

Apres tabulation on Save & Exit pour sauvegardé

Compilation

```
root@asterisk-ldap: /usr/src/asterisk/asterisk-17.6.0# make
[CC] astcanary.c -> astcanary.o
[LD] astcanary.o -> astcanary
[CC] astdb2sqlite3.c -> astdb2sqlite3.o
[CC] hash/hash.c -> hash/hash.o
[CC] hash/hash_bigkey.c -> hash/hash_bigkey.o
[CC] hash/hash_buf.c -> hash/hash_buf.o
[CC] hash/hash_func.c -> hash/hash_func.o
```

Installation

```
root@asterisk-ldap:/usr/src/asterisk/asterisk-17.6.0# make install
Installing modules from channels...
Installing modules from pbx...
Installing modules from apps...
Installing modules from codecs...
Installing modules from formats...
Installing modules from cdr...
```

```
root@asterisk-ldap:/usr/src/asterisk/asterisk-17.6.0# make samples
Installing adsi config files...
/usr/bin/install -c -d "/etc/asterisk"
Installing configs/samples/asterisk.adsi
Installing configs/samples/telcordia-1.adsi
Installing other config files...
Installing file configs/samples/acl.conf.sample
Installing file configs/samples/adsi.conf.sample
Installing file configs/samples/agents.conf.sample
```

```
Installing file configs/samples/alarmreceiver.conf.sample
Installing file configs/samples/alsa.conf.sample
Installing file configs/samples/amd.conf.sample


root@asterisk-ldap:/usr/src/asterisk/asterisk-17.6.0# make config
```

on démarre le service asterisk comme suit

```
root@asterisk-ldap:/usr/src/asterisk/asterisk-17.6.0# /etc/init.d/asterisk start
[ ok ] Starting asterisk (via systemctl): asterisk.service.
root@asterisk-ldap:/usr/src/asterisk/asterisk-17.6.0#
```

Pour vérifier le fonctionnement du serveur Asterisk, on peut lancer la console :

I-b Installation de L'annuaire LDAP



Un annuaire LDAP est une base de donnée non **Relationnelle .**

Elle peut être associé à un système de stockage de

données permettant de rendre accessible un

ensemble d'informations à tous les utilisateurs de ce

système.

Installation des paquets nécessaires : slapd le server LDAP Idap-utils pours les commandes coté client

root@asterisk-ldap:~# apt install slapd ldap-utils Lecture des listes de paquets... Fait Construction de l'arbre des dépendances

```
Lecture des informations d'état... Fait
Paquets suggérés :
  libsasl2-modules-gssapi-mit | libsasl2-modules-gssapi-heimdal
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
```

on nous demande de choisir un mot de passe pour l'administrateur

```
Configuration de slapd


Veuillez indiquer le mot de passe de l'administrateur de l'annuaire
LDAP.

Mot de passe de l'administrateur :

******

*Ok>
```

on retape le mot de passe



Paramètres principaux du fichier de configuration :

lci nous utiliserons la méthode de config dans un fichier . Pour ça il faut :

-Impérativement renommer le répertoire /etc/ldap/slapd.d/ en /etc/ldap/slapd.d.old/ comme

ceci:

```
root@asterisk-ldap:~# mv /etc/ldap/slapd.d/ /etc/ldap/slapd.d.old/
root@asterisk-ldap:~#
```

-Et copier un fichier d'exemple de configuration d'un serveur LDAP qui se trouve dans

/usr/share/slapd/slapd.conf comme ceci:

```
root@asterisk-ldap:~# cp /usr/share/slapd/slapd.conf /etc/ldap/
root@asterisk-ldap:~#
```

root@asterisk-ldap:/etc/ldap# ls
ldap.conf sasl2 schema slapd.conf slapd.d.old

Maintenant éditons le fichier **slapd.conf** copier dans /**etc/ldap/** et y mettre la configuration qui se trouve dans le tableau suivant :

Nom paramètre	Signification	Valeur possible
moduleload	Pilote de base de donnée à charger	back_hdb
backend	Le backend est en fait le « moteur » permettant le stockage ou la récupération de donnée en réponse à une requête LDAP dans un	hdb
database	annuaire Type de base de donnée	hdb
suffixe	Le nom de la racine de l'annuaire	'dc=smarttech,dc=sn '
rootdn	Le dn de l'administrateur	'cn=admin,dc=smarttech,dc=sn '
rootpw(il faut ajouter en bas de rootdn)	Mot de passe de l'administrateur	passer
access	Liste d'accès à une entrée	hange attrs=userPassword,shadowLastC by dn='cn=admin,dc=smarttech,dc=sn' write by anonymous by self write by * none
access		by dn='cn=admin,dc=smarttech,dc=sn' write by read

voici quelques exemples:

```
GNU nano 2.9.3 slapd.conf Modifié

loglevel none

# Where the dynamically loaded modules are stored
```

```
# 'database' directive occurs
database hdb

# The base of your directory in database #1
suffix "dc=smarttech,dc=sn"

# rootdn directive for specifying a superuser on the database. This is needed
# for syncrepl.
rootdn "cn=admin,dc=smarttech,dc=sn"
rootpw passer
```

```
# These access lines apply to database #1 only
access to attrs=userPassword,shadowLastChange
    by dn="cn=admin,dc=smarttech,dc=sn" write
    by anonymous auth
    by self write
    by * none
```

```
GNU nano 2.9.3 slapd.conf Modifié

# want SASL (and possible other things) to work
# happily.
access to dn.base="" by * read

# The admin dn has full write access, everyone else
# can read everything.
access to *
   by dn="cn=admin,dc=smarttech,dc=sn" write
   by * read
```

Enregistrons et redémarrer le serveur commes suit :

```
root@asterisk-ldap:/etc/ldap# service slapd start
root@asterisk-ldap:/etc/ldap#
```

Vérifions si le serveur écoute sur le port **389** comme suit :

Nous Constatons que le serveur est t'en Bon état et que l'algorithme a été claire

Pour le teste nous allons paramétrer le client Idap...

comme je suis en local j'utilise la même machine comme serveur et client ...

Le fichier de configuration du client est dans /etc/ldap/ldap.conf nous allons lui renseigner deux

(2) paramètres qui sont :

-Le nom de la racine de l'annuaire

-L'adresse Ip du serveur LDAP

```
GNU nano 2.9.3 ldap.conf Modifié

# LDAP Defaults
#
# See ldap.conf(5) for details
# This file should be world readable but not world writable.

BASE dc=smarttech,dc=sn
URI ldap://192.168.158.128

#SIZELIMIT 12
#TIMELIMIT 15
#DEREF never

# TLS certificates (needed for GnuTLS)
TLS_CACERT /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt
```

Test de la connexion client-serveur : Pour tester si la connexion entre le client et le serveur fonctionne c'est simple

Il faut ouvrir une console chez le client et tapez la commande suivante :

```
root@asterisk-ldap:/etc/ldap# ldapsearch -x
# extended LDIF
#
# LDAPv3
# base <dc=smarttech,dc=sn> (default) with scope subtree
# filter: (objectclass=*)
# requesting: ALL
#
# search result
search: 2
result: 32 No such object
# numResponses: 1
root@asterisk-ldap:/etc/ldap#
```

II- Couplage Asterisk et LDAP

Avant toute chose, nous allons indiquer à notre **LDAP** les variables à prendre en compte pour

Asterisk. Ceci se passe dans un schéma disponible Cliquez-ici. Copier l'ensemble de ce fichier dans

un fichier asterisk.schema que vous placerez dans le répertoire /etc/ldap/schema.

Il faut ensuite indiquer à LDAP de prendre en compte ce schéma. Pour cela, il faut ajouter ceci dans

le fichier de configuration /etc/ldap/slapd.conf comme ceci :

```
GNU nano 2.9.3
                                                                                                 Modifié
                                                  slapd.conf
# This is the main slapd configuration file. See slapd.conf(5) for more
# info on the configuration options.
# Global Directives:
# Schema and objectClass definitions
include
include
          /etc/ldap/schema/nis.schema
/etc/ldap/schema/inetorgperson.schema
/etc/ldap/schema/asterisk.schema
include
include
# Where the pid file is put. The init.d script
# will not stop the server if you change this.
             /var/run/slapd/slapd.pid
```

Pour que cette modification soit prises en compte, il faut relancer le serveur LDAP :


```
root@asterisk-ldap:/etc/ldap# /etc/init.d/asterisk start
[ ok ] Starting slapd (via systemctl): slapd.service.
root@asterisk-ldap:/etc/ldap#
```

Configuration de l'annuaire LDAP

Afin de stocker les paramètres des comptes SIP de l'Asterisk, il faut que nous ayons un endroit ou les stockés.

j'ai décidé de séparer ces deux informations par soucis de lisibilité. J'ai donc choisi de créer une OU (Organizational Unit) dédiée à Asterisk. J'ai donc créer une OU Asterisk et avec deux "sous-OU" users et extensions. Vous pouvez ajouter cette configuration comme cela :

Tout d'abord nous allons créez un fichier LDIF nommé racine. Idif dans /etc/ldap/ contenant la racine de notre annuaire LDAP comme ceci :



```
GNU nano 2.9.3 racine.ldif

# racine.ldif

dn: dc=smarttech,dc=sn
objectClass: dcObject
objectClass: organization
dc: smarttech
o: smarttech.sn
```

On alimente avec la commande suivante

```
root@asterisk-ldap:/etc/ldap# ldapadd -x -D "cn=admin,dc=smarttech,dc=sn" -W -f racine.ldif

Enter LDAP Password:
  adding new entry "dc=smarttech,dc=sn"
  root@asterisk-ldap:/etc/ldap#
```

Nous allons afficher les entrés de l'annuaire comme ceci:

```
root@asterisk-ldap:/etc/ldap# ldapsearch -x
# extended LDIF
#
# LDAPv3
# base <dc=smarttech,dc=sn> (default) with scope subtree
# filter: (objectclass=*)
# requesting: ALL
#
# smarttech.sn
dn: dc=smarttech,dc=sn
objectClass: organization
objectClass: dcObject
o: smarttech
dc: smarttech
# search result
search: 2
result: 0 Success
```

```
# numResponses: 2
# numEntries: 1
root@asterisk-ldap:/etc/ldap#
```

Ensuite nous allons créez aussi un fichier **LDIF** nommé **info.ldif** dans **/etc/ldap/** contenant la

information d'asterisk et celle de l'annuaire comme ceci :

```
GNU nano 2.9.3 info.ldif

# OU asterisk
dn: ou=asterisk,dc=smarttech,dc=sn
objectClass: top
objectClass: organizationalUnit
ou: asterisk

# OU users
dn: ou=users,ou=asterisk,dc=smarttech,dc=sn
objectClass: top
objectClass: organizationalUnit
ou: users

# OU extensions
dn: ou=extensions,ou=asterisk,dc=smarttech,dc=sn
objectClass: top
objectClass: top
objectClass: organizationalUnit
ou: extensions
```

Il faut ensuite ajouter ce fichier **LDIF** à notre arborescence **LDAP**, pour cela il faut utiliser la commande suivante comme suit dans un terminal :

```
root@asterisk-ldap:/etc/ldap# ldapadd -x -D "cn=admin,dc=smarttech,dc=sn" -W -f info.ldif

Enter LDAP Password:
adding new entry "ou=asterisk,dc=smarttech,dc=sn"
adding new entry "ou=users,ou=asterisk,dc=smarttech,dc=sn"
adding new entry "ou=extensions,ou=asterisk,dc=smarttech,dc=sn"
```

Nous allons afficher les entrés de l'annuaire encore:

```
# 0U asterisk
dn: ou=asterisk,dc=smarttech,dc=sn
objectClass: top
objectClass: organizationalUnit
ou: asterisk

# 0U users
dn: ou=users,ou=asterisk,dc=smarttech,dc=sn
objectClass: top
objectClass: organizationalUnit
ou: users

# 0U extensions
dn: ou=extensions,ou=asterisk,dc=smarttech,dc=sn
objectClass: top
objectClass: organizationalUnit
ou: extensions
# search result
search: 2
```

```
result: 0 Success
```

II-a Connexion au serveur LDAP

Configuration de la connexion dans /etc/asterisk/res_ldap.conf :

```
[_general]
host=192.168.15<mark>8.128</mark>
port=389
basedn=ou=asterisk,dc=smarttech,dc=sn
pass=passer
user=cn=admin,dc=smarttech,dc=sn
  [sip]
name = uio
callerid = AstAccountCallerID
canreinvite = AstAccountCanReinvite
context = AstAccountContext
type = AstAccountType
mailbox = AstAccountMailbox
md5secret = AstAccountRealmedPassword
fullcontact = AstAccountFullContact
nat = AstAccountNAT
qualify = AstAccountQualify
allow = AstAccountAllowedCodec
useragent = AstAccountUserAgent
lastms = AstAccountLastOualifyMilliseconds
additionalFilter=(objectClass=AsteriskSIPUser)
 [extensions]
context = AstCont
exten = AstExtension
priority = AstPriority
app = AstApplication
appdata = AstApplicationData
additionalFilter =(objectClass=AsteriskExtension)
```

```
[extensions]
context = AstExtensionContext
exten = AstExtensionExten
priority = AstExtensionPriority
app = AstExtensionApplication
appdata = AstExtensionApplicationData
additionalFilter=(objectClass=AstExtension)
```

```
sip
                          ; We use the "cn" as the default value for name
                          ; because objectClass=AsteriskSIPUser does not allow
                          ; If your entry combines other objectClasses and you
                          ; prefer to change the line to be name = uid, es
                          ; contain spaces in the cn field.
                           ; You may also find it appropriate to use someth
                           ; This is possible by changing the line above to
                           prefer).
amaflags = AstAccountAMAFlags
callgroup = AstAccountCallGroup
callerid = AstAccountCallerID
canreinvite = AstAccountCanReinvite
directmedia = AstAccountDirectMedia
dtmfmode = AstAccountDTMFMode
fromuser = AstAccountFromUser
fromdomain = AstAccountFromDomain
fullcontact = AstAccountFullContact
```

```
type = AstAccountType
useragent = AstAccountUserAgent
```

```
disallow = AstAccountDisallowedCodec
allow = AstAccountMusicOnHold
regseconds = AstAccountExpirationTimestamp
regcontext = AstAccountRegistrationContext
regexten = AstAccountRegistrationExten
CanCallForward = AstAccountCanCallForward
ipaddr = AstAccountIPAddress
defaultuser = AstAccountDefaultUser
regserver = AstAccountRegistrationServer
lastms = AstAccountLastQualifyMilliseconds
supportpath = AstAccountPathSupport
additionalFilter=(objectClass=AsteriskSIPUser)
```

Comme vous pouvez le voir la section **[sip]** permet de faire la translation entre les variables

Asterisk et les variables LDAP afin que les deux serveur puissent se "comprendre".

Il en est de même pour la partie [extensions].

Une fois que nous avons définit la connexion entre le serveur Asterisk et le serveur LDAP, il faut dire à Asterisk où il doit aller chercher les paramètres des utilisateurs SIP. Pour cela, il faut modifier le fichier /etc/asterisk/extconfig.conf comme ceci:

```
; The only option available currently is the 'p' option, which disallows; extension pattern queries to the database. If you have no patterns defined; in a particular context, this will save quite a bit of CPU time. However, note that using dynamic realtime extensions is not recommended anymore as a; best practice; instead, you should consider writing a static dialplan with; proper data abstraction via a tool like func_odbc.

sipusers => ldap, "ou=users, ou=asterisk, dc=barry, dc=sn", sip sippeers => ldap, "ou=users, ou=asterisk, dc=barry, dc=sn", sip extensions => ldap, "ou=extensions, ou=asterisk, dc=barry, dc=sn", extensions
```

II-b Configuration générale des comptes SIP

Configuration dans /etc/asterisk/sip.conf:

```
[general]
rtcachefriends=yes
callevents=yes
realm=smarttech.sn
```

L'authentification des utilisateur SIP. Si vous utilisez déjà un Asterisk, veuillez rajouter ces

Paramètres sans écraser les anciens contenus dans votre fichier.

□ rtcachefriends=yes //permet de mettre en cache les infos des utilisateurs (obligatoire car

elle permet de garder en mémoire l'adresse IP avec laquelle l'utilisateur s'est connecté. Sans

ce paramètre l'appel n'aboutira pas car l'Asterisk ne saura pas trouver les utilisateurs.

- □ callevents=yes //permet de remonter les informations concernant un appel
- □ realm=smarttech.sn //nom de domaine géré par l'annuaire LDAP

II-c Configuration générale du dialplan

Configuration dans /etc/asterisk/extensions.conf :

Vérification de la connexion au LDAP

Avant toute chose, il faut recharger la configuration afin que les modifications que l'on a apporté soient prises en compte. Pour cela, il faut se connecter au CLI d'Asterisk :

Mettre plusieurs **v** dans la commande permet d'augmenter le niveau de debug. Il faut ensuite taper les commandes suivantes dans le CLI:

```
asterisk-ldap*CLI> module reload
```

cette commande permet de recharger tous les modules qu'asterisk a charger notemment le module LDAP puis chargeons le fichier pjsip.conf

```
asterisk-ldap*CLI> pjsip reload
```

Nous rechargeons ensuite le ficier extensions.conf

```
asterisk-ldap*CLI> dialplan reload
Dialplan reloaded.
  == Setting global variable 'CONSOLE' to 'Console/dsp'
     Setting global variable 'IAXINFO' to 'guest
    Setting global variable 'TRUNK' to 'DAHDI/G2'
Setting global variable 'TRUNKMSD' to '1'
  -- Including switch 'Realtime/@' in context 'internal'
  -- Including switch 'Lua/' in context 'public'
  -- Including switch 'Lua/' in context 'demo'
  -- Including switch 'Lua/' in context 'local'
  -- Including switch 'Lua/' in context 'default'
  -- Including switch 'DUNDi/e164' in context 'ael-dundi-e164-switch'
  -- Time to scan old dialplan and merge leftovers back into the new: 0.000605 sec
  -- Time to restore hints and swap in new dialplan: 0.000016 sec
  -- Time to delete the old dialplan: 0.000537 sec
  -- Total time merge_contexts_delete: 0.001158 sec
  -- pbx_config successfully loaded 51 contexts (enable debug for details).
asterisk-ldap*CLI>
```

La commande **realtime show Idap status** permet de connaître l'état de la connexion entre **le**

serveur Asterisk et le serveur LDAP.

```
asterisk-ldap*CLI> realtime show ldap status

Connected to 'ldap://192.168.158.1278:389', baseDN ou=asterisk,dc=barry,dc=sn with username c
asterisk-ldap*CLI>
```

Ajout des utilisateurs

Maintenant que nos deux serveurs communiquent correctement ensemble, nous pouvons ajouter les

utilisateurs dans notre annuaire LDAP. Pour ça on a un script python pour ajouter des users ldap une version via la console et une autre avec tkinter tous les deux doivent être accompagné d'un troisieme fichier bash adduser.s Les voicis : users-gui.py , users.py addusers.sh

Test de la configuration

voici une

video montrant comment executer le script les resultat et on va utiliser un outil pour appeler zoiper

Création de deux utilisateurs pour le test :

- leuk (extension: 3000) - bouki(extension: 3001)

