Pin it!

모바일 와이어프레임 · PRD v1.0 (확정본) 기준

DEVICE

기준	Galaxy S26 · 뷰포트 360 × 780 dp (1080 × 2340 px, 3x) · 상태바 28 · 탭 바 64 · 제스처 바 20
범위	모바일 웹 프로토타입만. 데스크톱·태블릿 없음.

NAVIGATION · v1.1

탭 바	**홈** S-04 · **리스트** S-10 · **검색** S-05 · **내 정보** S-03
탭 바 있음	탭 루트와 둘러보기 화면: S-03 · S-04 · S-05 · S-10 · S-12
탭 바 없음	입력·상세·외부 진입: 로그인·가입, 핀 찍기, 핀 상세(하단 행동 바), 리뷰·설명 작성, 공유 보기, 운영
터치 영역	모든 버튼·칩 최소 36dp, 주요 버튼 48dp. 저장·등록은 화면 아래 고정(엄지 영역)

NORMAL FLOW

검색 S-05 → 핀 상세 S-07 → 찜 S-11 → 핀 찍기 S-06 → 리뷰 S-09 → 공유 S-12 → S-13


LEGEND

1	주석 번호 — 오른쪽 설명과 짝. 파란 선 = 사용성 개선 메모
협찬·광고	UI 안의 유일한 색. 리뷰 본문 위 고정 라벨 (심사지침)
	점선 = Could 기능 또는 권한별로만 보이는 요소

SCREENS · IA 14 + S-07a + 상태 6

02 **S-01** 로그인
03 **S-01** 로그인 · 이메일 미인증
04 **S-02** 회원가입
05 **S-03** 내 정보
06 **S-04** 지도 홈
07 **S-05** 검색 · 입력 중
08 **S-05** 검색 결과 · 핀 탭
09 **S-05** 검색 결과 · 리스트 탭
10 **S-05** 검색 결과 · 결과 없음
11 **S-06** 핀 찍기
13 **S-07a** 리뷰 신고 바텀시트
14 **S-08** 핀 설명 수정
15 **S-09** 리뷰 작성
16 **S-09** 리뷰 작성 · 작성 제한
17 **S-10** 내 찜 리스트
18 **S-11** 찜하기
19 **S-12** 찜 리스트 상세
20 **S-13** 공유 찜 리스트 보기
21 **S-13** 공유 보기 · 볼 수 없음
22 **S-14** 리뷰 검토

S-01 로그인



360 × 780 dp · Galaxy S26
탭 바: 숨김

1. 이메일 칸은 이메일 키보드(@ 자판), 자동완성 허용.
2. 비밀번호 "보기" 토글 — 오타 확인용.
3. 오류는 입력칸 아래 문구로 안내. 입력값은 지우지 않아요.
4. 회원가입(S-02)으로 이동.

사용성

> ✕ 닫기: 둘러보다 들어온 경우 원래 화면으로 바로 돌아감 (비로그인도 지도·검색은 이용 가능)

예외·상태

> 핀 찍기·찜·리뷰·신고에서 비로그인 → 이 화면, 로그인 뒤 원래 화면 복귀

> 이메일 미인증 → 다음 장




360 × 780 dp · Galaxy S26
탭 바: 숨김

1 인증 전에는 로그인 불가 (Confirm email 켬). 어느 주소로 보냈는지 함께 보여 줌.

예 외 · 상 태


> 재발송 후 60초간 버튼 비활성 + 남은 시간 표시 (메일 발송 한도 낮음)

S-02 회원가입



360 × 780 dp · Galaxy S26
탭 바: 숨김


1. 이메일·비밀번호만. 소셜 로그인 없음(Won't).
2. 비밀번호 규칙을 체크리스트로 실시간 표시 — 충족하면 진하게 바뀜. 제출 후에 틀렸다고 알리는 것보다 빠름.
3. 규칙을 다 채우기 전엔 가입 버튼 비활성.
4. 이미 가입된 이메일도 똑같이 "인증 메일을 보냈어요" → 계정 존재를 드러내지 않아요.



360 × 780 dp · Galaxy S26
탭 바: 내 정보 선택

1. 하단 탭 "내 정보" 루트. 비로그인이면 탭을 눌렀을 때 S-01.
2. 내가 찍은 핀·쓴 리뷰 바로가기 — 설명 수정·리뷰 고치기 진입점. (PRD 외 추가, 기존 데이터 조회만)
3. 운영자(app_metadata.role=admin)에게만 S-14 진입 노출. 메뉴 숨김은 편의, 실제 차단은 RLS.
4. 로그아웃 → 확인 대화상자 → S-04.

S-04 지도 홈



360 × 780 dp · Galaxy S26
탭 바: 홈 선택

1. 검색창 탭 → S-05 검색 입력. 하단 "검색" 탭과 같은 곳.
2. 카테고리 칩 (Could, 점선). 높이 36dp. 누르면 해당 카테고리만, 다시 누르면 전체.
3. 내 위치로 지도 이동. 위치는 화면 이동에만 쓰고 저장하지 않아요. 권한 거부 시 성수동 중심.
4. 핀 찍기 → S-06 (비로그인이면 S-01). 엄지가 닿는 오른쪽 아래, 이름표를 붙여 + 아이콘만 있을 때보다 뜻이 분명.

사용성

> 하단 탭 바 추가: 홈·리스트·검색·내 정보 — 어느 화면에서든 한 번에 이동

> "내 찜 리스트"·"MY" 버튼은 탭 바로 옮겨 지도 위를 비움


예외·상태

> 핀 탭 → 아래에서 핀 미리보기 카드(이름·리뷰 수) → 카드 탭 → S-07

> 핀 불러오기 실패 → 지도 위 안내 + "다시 시도"

> 핀 0개 → "첫 핀 남기기"·"범위 넓히기"

S-05 검색 · 입력 중



360 × 780 dp · Galaxy S26
탭 바: 숨김

1. 최근 검색어는 이 기기에만 저장(localStorage). 개별·전체 삭제 가능.
2. 입력 중 저장된 핀·공개 리스트 이름을 미리 보여 줌. 카카오 API는 엔터/검색 버튼에서만 호출(분당 30회 제한 보호).

사용성

> 하단 "검색" 탭을 누르면 이 화면이 바로 열리고 키보드가 올라옴

> 키보드가 열리면 탭 바는 가려짐

S-05 검색 결과 · 핀 탭



360 × 780 dp · Galaxy S26
탭 바: 검색 선택


1. 상단 탭 [핀 | 리스트]에 결과 수 표시 → 리스트 탭에 결과가 있는지 누르기 전에 알 수 있음.
2. 저장된 핀 = Supabase 텍스트 검색. 목록 탭 ↔ 지도 핀 강조가 서로 연동. 탭 → S-07.
3. 새 장소 = 카카오 로컬 검색(Edge Function). "첫 핀 남기기" → S-06, 그 위치로 지도 이동, 이름 칸은 비워 둠(약관).

예외 · 상태

> 장소 검색 API 실패 → 상단 "잠시 후 다시 시도해 주세요" + 저장된 핀 결과만

> <script>·SQL 문자도 글자 그대로 검색 (T06)


S-05 검색 결과 · 리스트 탭



360 × 780 dp · Galaxy S26
탭 바: 검색 선택

1. 리스트 이름 텍스트 검색. 탭 → S-13(남의 리스트) 또는 S-12(내 리스트).
2. 비공개 리스트는 0건 (RLS). 내 비공개도 여기선 안 나온다는 걸 문구로 알려 줌 (T05).

S-05 검색 결과 · 결과 없음




360 × 780 dp · Galaxy S26
탭 바: 검색 선택

1. S-06 핀 찍기로 이동 (현재 지도 중심). 검색어를 핀 이름 예시로 보여 주되 자동 입력은 안 함.
2. 지도 범위를 넓혀 다시 검색.

예외 · 상태

> 버튼은 2개로 확정 (기획서 3개 → 실습 기준 2개)



360 × 780 dp · Galaxy S26
탭 바: 숨김

1. 처음 들어오면 사용법 안내를 지도 위에 표시. 좌표 = 누른 지점, 끌어서 미세 조정.
2. 이름은 사용자가 직접 입력(카카오 약관: 미리 채우지 않음). 글자 수 표시.
3. 근처 장소 연결 시 kakao_place_id·URL만 저장.
4. 저장 버튼은 화면 아래 고정 — 키보드가 올라와도 키보드 바로 위에 붙어 보임.

예 외 · 상 태

> 이름 비움 → 입력칸 아래 "핀 이름을 적어 주세요", 저장 안 됨 (T08)

> 연결한 장소에 이미 핀 있음 → "이미 핀이 있어요" 토스트 후 기존 S-07로 이동 (T09)

> 작성 중 뒤로가기 → "작성을 그만할까요?" 확인

> 반경 30m 안 기존 핀 → "근처 핀과 합칠까요?" 제안 (Could)



360 × 780 dp · Galaxy S26
탭 바: 숨김

1. 설명 수정은 만든 사람에게만 보임 → S-08.
2. "협찬·광고" 라벨: 본문 위 첫 줄 고정, 본문보다 큰 글자·다른 색 (심사지침). 작성자 체크 또는 운영자 확정 분만. AI 판정은 사용자에게 안 보임. ⋮ → 신고(S-07a).
3. 신고 3건 누적 → 본문·사진 가림.
4. 찜·리뷰 쓰기를 화면 아래 고정 바로 → 리뷰를 내려 읽다가도 바로 누를 수 있음. 찜 → S-11, 리뷰 쓰기 → S-09.

사용성

> 상세 화면은 탭 바를 숨기고 행동 버튼에 자리를 줌. 뒤로가기로 이전 탭 복귀

> 오른쪽 위 "공유": 시스템 공유 시트로 핀 링크 보내기 (핀 공유는 PRD 외 — 팀 확인 필요)


예외·상태

> 리뷰 0개 → "첫 리뷰를 남겨 보세요" + 리뷰 쓰기 강조

> 이미 리뷰를 쓴 핀 → 버튼이 "내 리뷰 고치기"로 바뀜

> 내 리뷰 ⋮ → 수정·삭제만, 신고 없음

S-07a 리뷰 신고 바텀시트




360 × 780 dp · Galaxy S26
탭 바: 숨김

1. 진입: S-07 리뷰 ⋮ → "신고하기". 이유 4개 중 1개. 익명임을 알려 신고 부담을 줄임.
2. 제출 → 토스트 "신고했어요". 서로 다른 계정 3건이면 자동 "검토 중" 숨김 + S-14 대기열.

예 외 · 상 태

> 이유를 고르기 전엔 신고하기 비활성
>
> 시트 밖을 누르거나 아래로 끌면 닫힘
>
> 이미 신고한 리뷰 → "이미 신고했어요", 건수 그대로 (T19)
>
> 비로그인 → S-01




360 × 780 dp · Galaxy S26
탭 바: 숨김

1. 핀을 만든 사람만 진입 (RLS: 작성자만 update). 다른 사람이 API로 직접 요청해도 거부 (T10).
2. 저장 버튼 하단 고정. 저장 → S-07 복귀 + "저장했어요" 토스트.

예 외 · 상 태

> 바뀐 내용이 있을 때 뒤로가기/취소 → "수정을 그만할까요?" 확인

> 핀 이름 수정은 PRD 범위 밖 — 설명만



360 × 780 dp · Galaxy S26
탭 바: 숨김

1. 본문 1~1000자, 글자 수 표시.
2. 협찬·대가 체크 → 목록·상세 어디서나 라벨 (T15). 체크하면 결과를 미리 보여 줌.
3. 사진 Should: 3장·5MB·JPG/PNG/WebP. 썸네일 ×로 개별 삭제, 남은 장수 표시. 올리기 전 1280px 축소·EXIF 삭제.
4. 등록 버튼 하단 고정. 본문이 비었거나 사진 체크가 빠지면 비활성.

예 외 · 상 태

> 등록 뒤 AI 광고 판정은 서버에서 따로 실행, 화면엔 결과 안 보임

> AI 호출 실패해도 등록 완료 (S-14 "미판정")

> 작성 중 나가기 → "작성을 그만할까요?" 확인

> 사진 형식·용량 초과 → 그 사진 아래 안내




360 × 780 dp · Galaxy S26
탭 바: 숨김

1. 신규 계정 하루 4번째 → 저장 안 됨 (T17). 언제 다시 쓸 수 있는지까지 안내.
2. 같은 핀 두 번째 리뷰 → 저장 안 됨 (T16). 쓴 내용은 지우지 않고 "내 리뷰 고치기"로 연결.

예 외 · 상 태

> 같은 핀 제한은 S-07에서 미리 막아(버튼이 "내 리뷰 고치기") 여기까지 오는 일을 줄임

S-10 내 찜 리스트



360 × 780 dp · Galaxy S26
탭 바: 리스트 선택


1. 하단 탭 "리스트" 루트. 공개·비공개 배지 + 마지막 수정일. 탭 → S-12.
2. 새 리스트: 이름 + 공개 범위(기본 비공개). 오른쪽 위 + 와 같은 동작.

예 외 · 상 태

> 리스트 0개 → "마음에 드는 핀을 모아 보세요" + "새 리스트 만들기"

> 비로그인으로 탭 → 로그인 안내 화면(로그인 버튼)

S-11 찜하기




360 × 780 dp · Galaxy S26
탭 바: 숨김

1. 여러 리스트 한 번에 선택. 이미 담긴 리스트는 체크된 채로 열림(체크 해제 = 빼기).
2. 새 리스트 즉석 생성. 공개 토글 기본 꺼짐(비공개) + 무슨 뜻인지 한 줄 설명.
3. 버튼에 선택 수를 표시해 결과를 미리 알려 줌. 완료 → 토스트 "담았어요 · 리스트 보기".

예 외 · 상 태

> 비로그인 → S-01, 로그인 후 이 시트로 복귀

S-12 찜 리스트 상세




360 × 780 dp · Galaxy S26
탭 바: 리스트 선택

1. 같은 화면에서 공개↔비공개. 비공개로 바꿀 땐 "링크로 보던 사람도 못 보게 돼요" 확인. 즉시 링크·검색 차단.
2. 링크 /s/{share_token}(UUID v4). 비공개일 땐 버튼이 꺼지고 아래에 "공개로 바꾸면 링크를 복사할 수 있어요" — 왜 꺼졌는지 알려 줌.
3. 복사 후 토스트 + 바로 메신저로 보내는 "공유하기"(시스템 공유 시트).

예 외 · 상 태


> 핀 탭 → S-07, 핀 왼쪽으로 밀어 리스트에서 빼기
>
> ⋮ 메뉴: 이름 변경·리스트 삭제(범위 확인 필요)

S-13 공유 찜 리스트 보기




360 × 780 dp · Galaxy S26
탭 바: 숨김

1. 로그인 없이 읽기만. 수정·공개 전환 버튼 없음 (T12). 링크로 처음 온 사람이라 탭 바 없음.
2. 핀 탭 → 이름·위치·설명 읽기 전용 상세. 찜·리뷰 누르면 S-01.
3. 앱으로 들어가는 출구 → S-04. (PRD 외 추가)



360 × 780 dp · Galaxy S26
탭 바: 숨김

1 비공개 전환·삭제·토큰 변조 모두 같은 문구 (T13·T14). 다른 리스트 존재를 드러내지 않음.



360 × 780 dp · Galaxy S26
탭 바: 숨김

1. 대기열 3종: AI 의심 / 신고 3건 이상 / AI 호출 실패 "미판정". 탭에 남은 건수.
2. 원문·AI 이유·확신도·신고 사유를 한 카드에.
3. "광고 라벨" → 사용자 화면에 협찬·광고 표시. "숨김" → 가림. "문제없음" → 대기열 제거, 신고 숨김 해제.
4. 처리 직후 5초 "되돌리기" — 잘못 누른 처리 복구.

예 외 · 상 태

> S-03 "리뷰 검토"로 진입, 탭 바 없음(운영 전용)

> 일반 계정 접근 → "접근 권한이 없어요" + 지도 홈으로 (T20). RLS로 차단