IS-1 FREE

Семплер · секвенсор · KAOSS-эффекты



Руководство пользователя · версия от 31 октября 2026

Содержание

1 Знакомство с панелью 3

2 Экран 4

3 Режимы: клавиши 1–5 5

4 Ручки звука 6

5 Кнопки управления 7

6 Банки, фейдеры и правая колонка 8

7 Запись семплов 9

8 Копирование, вставка, удаление 10

9 Как играет пад: ONE / GATE / LOOP и CHOKE 11

10 Секвенсор: паттерны (SEQ) 12

11 Пошаговый ввод (STEP) 13

12 Песня (SONG) и UNDO 14

13 KAOSS: эффекты на весь микс 15

14 Все 50 эффектов 17

15 Окно EDIT 20

16 EXPORT: сохранить трек 21

17 SETUP: Ableton Link и задержка 22

18 Шпаргалка 23

19 IS-1 FREE и IS-1 Pro 24

Важно. Это руководство для бесплатной версии **IS-1 FREE**. Оно описывает все возможности IS-1; то, что есть только в полной версии IS-1 Pro, перечислено в таблице раздела 19.

Совет. Все надписи на кнопках в приложении — на английском, как на «железных» семплерах. В этом руководстве они выделены **жирным**: например, **PLAY** или **ERASE**.

Важно. Проект (пады, паттерны, песня, эффекты) сохраняется сам, когда вы сворачиваете или закрываете приложение.


1 Знакомство с панелью

IS-1 устроен как настоящий аппаратный семплер: экран слева, под ним ручки и кнопки, в центре — банки и 16 падов, справа — фейдеры. Держите телефон горизонтально.



1. **Экран** — что выбрано, темп, волна звука, параметры и подсказки. В режиме KAOSS здесь появляется сенсорная площадка эффектов.
2. **Клавиши 1–5** — переключают режимы: PAD, SEQ, STEP, EDIT, IMPORT. В KAOSS — наборы эффектов.
3. **Ручки звука** — громкость, панорама, высота, начало/конец, атака и затухание выбранного пада.
4. **Кнопки управления** — три ряда: транспорт, настройки секвенсора, запись семплов.
5. **DRY/WET** — сколько эффекта KAOSS слышно (своё значение у каждого эффекта).
6. **Банки A–D** — четыре банка по 16 падов = 64 звука. В STEP — страницы тактов, в KAOSS — движения MOTION.
7. **Пады** — играют звуки, в SEQ выбирают паттерны, в STEP ставят шаги.
8. **Фейдеры** — MAIN, CLICK, GAIN (или LOOP), TRIM.
9. **Правая колонка** — CHOKE, EXPORT, FULL, SETUP.

2 Экран



1. **Строка выбора** — в режиме PAD — пад и банк (TRACK 01 A), в SEQ — паттерн, позиция и такт.
2. **Темп** — текущий BPM. **Удерживайте** цифры темпа — откроется клавиатура для точного ввода (30–300, шаг 0,1).
3. **Волна** — форма звука выбранного пада. Затемнены части до START и после END.
4. **Параметры пада** — V — громкость, C/L/R — панорама, P — высота, A и R — атака/затухание, ONE/GATE/LOOP — режим, CHK — группа CHOKE.
5. **Строка состояния** — короткие подсказки после каждого действия, а также флаги: T:H+T — включены T-HEAD/T-TAIL, LNK — Ableton Link, FXA — есть запись эффектов.

Ввод темпа цифрами



Совет. Темп можно задать тремя способами: **удержать** цифры темпа на экране и набрать число, несколько раз нажать **TAP** в ритм, или включить Ableton Link — тогда темп задаёт общая сессия.

Совет. Подсказки в нижней строке экрана — ваш главный помощник: после каждого нажатия там написано, что произошло и что делать дальше (например, **TOUCH EMPTY PAD**).

3 Режимы: клавиши 1–5



1. **PAD** — пады играют звуки. Здесь записывают, копируют и удаляют семплы.
2. **SEQ** — каждый пад — паттерн (A01…D16, всего 64). Касание выбирает паттерн, во время игры — встаёт в очередь.
3. **STEP** — 16 падов = 16 шагов выбранного звука. Повторное нажатие клавиши 3 (она станет **SOUND**) позволяет выбрать звук касанием пада.
4. **EDIT** — открывает редактор семпла выбранного пада (см. раздел 15).
5. **IMPORT** — загрузить аудиофайл (WAV, MP3, AIFF…) из памяти телефона прямо на выбранный пад. Тишина в начале и конце обрезается сама.

> **Совет.** Каждый режим помнит свой банк: если в PAD вы были на банке B, а в SEQ — на A, при переключении банк вернётся сам.

PAD: светятся пады со звуком




SEQ: пады = паттерны A01–A16



STEP: пады = шаги 1–16



4 Ручки звука



1. **VOL** — громкость пада, 0–200 %.
2. **PAN** — панорама: влево — левый канал, вправо — правый.
3. **PITCH** — высота строго по полутонам, –12…+12. Тонкая подстройка в центах — ручкой DETUNE в окне EDIT.
4. **START** — откуда начинает звучать семпл.
5. **END** — где заканчивается. В режиме LOOP — граница петли.
6. **ATK** — атака: плавное нарастание, 0–200 мс.
7. **REL** — затухание после отпускания, 5–2000 мс.

Крутить
ведите пальцем вверх/вниз по ручке

Двойной тап
вернуть значение по умолчанию

В STEP
держите шаг и крутите — значение только для этого шага


Совет. Ручки всегда управляют **выбранным** падом — он обведён рамкой. Чтобы выбрать другой пад, просто коснитесь его в режиме PAD.

5 Кнопки управления




1. **PLAY** — запустить секвенсор (паттерн или песню).
2. **STOP** — остановить и заглушить все звуки.
3. **REC** — запись: в PAD/STEP — живая игра в паттерн; в SEQ — запись песни; в KAOSS — запись эффектов.
4. **TAP** — нажимайте в ритм — темп подстроится.
5. **UNDO** — отменить последнее действие (до 3 шагов назад).
6. **QUANT** — выравнивание записи: OFF, 1/4, 1/8, 1/8T, 1/16, 1/16T, 1/32.
7. **METRO** — метроном: OFF → только при записи → всегда.
8. **KAOSS** — включить экран эффектов.
9. **LEN** — длина паттерна: 1 → 2 → 3 → 4 такта.
10. **ONE / GATE / LOOP** — как играет выбранный пад (раздел 9).
11. **ERASE** — удаление: зависит от режима (раздел 8). В SEQ **удержание** стирает песню.
12. **SAMPLE** — запись на пад: нажмите и держите пад, после записи кнопка гаснет сама. **Удерживайте SAMPLE** — можно записать несколько падов подряд. В KAOSS — кнопка **RESMP**.
13. **SRC** — откуда писать. Значок на кнопке: микрофон — MIC, кассета — звук других приложений телефона (INT). На снимках старая подпись SRC:MI.
14. **T-HEAD** — автоматически пропускать тишину в начале семплов.
15. **T-TAIL** — автоматически отрезать тишину в конце семплов.

6 Банки, фейдеры и правая колонка



1. **DRY/WET** — сколько эффекта KAOSS слышно. У каждого из 50 эффектов своё значение. **Три быстрых тапа** — все эффекты снова на 100 %.
2. **A–D** — банки падов: 4 × 16 = 64 звука. Горит текущий банк.
3. **Другие роли A–D** — в STEP — страницы (такты 1–4) длинного паттерна; в KAOSS — четыре памяти движений MOTION.



1. **MAIN** — общая громкость.
2. **CLICK** — громкость метронома.
3. **GAIN / LOOP** — усиление записи (–12…+24 дБ). Если выбранный пад в режиме LOOP, фейдер становится **LOOP** — длина петли по темпу.
4. **TRIM** — порог тишины для T-HEAD/T-TAIL и автообрезки (–72…–20 дБ).
5. **CHOKE** — держите и касайтесь падов — назначение групп глушения.
6. **EXPORT** — записать трек в WAV/MP3 или на пад.
7. **FULL** — все пады звучат на полной громкости, независимо от силы касания.
8. **SETUP** — Ableton Link, задержка, отсчёт. Горит, когда Link включён.

7 Запись семплов

Записать звук можно прямо на пад — с микрофона или из любого приложения телефона (YouTube, плеер…).

1

SRC

Выберите источник по значку: микрофон — **MIC**, кассета — звук телефона (**INT**).

→

2

SAMPLE

Нажмите **SAMPLE** — кнопка загорится. Экран: **HOLD A PAD TO RECORD**.

→

3



Держите пад: пока палец на паде, идёт запись. Отпустили — звук на паде, **SAMPLE** погас.

Автообрезка тишины



T-HEAD и T-TAIL срабатывают сразу после записи. Где кончается «тишина», решает фейдер **TRIM**: чем выше, тем громче звук считается тишиной.

Совет. Для записи звука других приложений Android попросит разрешение на захват экрана/звука — это нормально, IS-1 пишет только звук.

Удержание. Удерживайте SAMPLE и записывайте пады один за другим. Отпустили кнопку — запись выключена.


Совет. Громкость записи — фейдер **GAIN**. Во время записи уровень видно на экране.

Важно. Некоторые приложения запрещают запись своего звука (защита DRM). Если 3 секунды тишина — редактор подскажет.

8 Копирование, вставка, удаление

Скопировать звук на другой пад


1



В режиме PAD **удерживайте** пад со звуком ~1 секунду.

→

2



Звук скопирован вместе с настройками ручек.

→

3



Коснитесь **пустого** пада — копия встанет туда.

Удаление: кнопка ERASE в разных режимах

Где вы	Что делать	Что удалится
PAD	**ERASE**, затем коснитесь пада	семпл с этого пада
PAD	**удерживайте ERASE** и касайтесь падов; свайп по падам	сразу каждый тронутый пад; свайп — целый ряд или столбец
SEQ	**ERASE**, затем коснитесь паттерна	все ноты паттерна
SEQ	**удерживайте ERASE**	песню (цепочку паттернов)
STEP	**ERASE**	все шаги выбранного звука в паттерне
STEP, держа шаг	**ERASE**	только параметры этого шага (громкость, высота…)
KAOSS	**ERASE**	запись эффектов (FX AUTOMATION)

Совет. Ошиблись? **UNDO** вернёт удалённый семпл, паттерн или песню — до трёх последних действий.

9 Как играет пад: ONE / GATE / LOOP и CHOKE


Кнопка в правом конце второго ряда показывает режим выбранного пада. Нажатие переключает по кругу.

ONE




ONE SHOT — звук играет до конца, даже если отпустить палец. Для ударных.

GATE




GATE — звучит, пока держите пад. Отпустили — затухает (ручка REL).

LOOP



LOOP — звук повторяется по кругу, пока держите. Фейдер **LOOP** задаёт длину петли по темпу: FREE, 1/32 … 1/4.

CHOKE — группы глушения



Пады одной группы **глушат друг друга**: новый звук обрывает предыдущий. Классика — открытый и закрытый хай-хэт.

1. **Удерживайте CHOKE** — подсветятся пады, уже входящие в группы.
2. Не отпуская, касайтесь падов: каждое касание меняет группу **OFF → 1 → 2 → 3 → 4 → OFF**.
3. Отпустите CHOKE.

> **Совет.** В каждом банке A–D свои четыре группы: пады разных банков друг друга не глушат.

10 Секвенсор: паттерны (SEQ)

Клавиша 2 SEQ: 16 паттернов банка




Записать бит вживую

1. В **SEQ** выберите паттерн касанием пада.
2. Нажмите **LEN** — длина 1–4 такта; **QUANT** — сетка.
3. Перейдите в **PAD** и нажмите **REC**: будет отсчёт (по умолчанию 1 такт), затем запись.
4. Играйте на падах — ноты ложатся в паттерн по кругу, можно добавлять слоями.
5. **REC** ещё раз — запись выключена, паттерн играет дальше.

Действие	Как
Выбрать паттерн	коснитесь пада. Во время игры паттерн включится в конце текущего цикла
Скопировать паттерн	**удерживайте** пад-паттерн → коснитесь пада, куда скопировать
Очистить паттерн	**ERASE** → коснитесь паттерна
Длина	**LEN**: 1 → 2 → 3 → 4 такта
Метроном	**METRO**: выкл → только при записи → всегда; громкость — фейдер CLICK
Отсчёт перед записью	в **SETUP**: 0, 1, 2 или 4 такта

11 Пошаговый ввод (STEP)

Клавиша 3 STEP: 16 шестнадцатых одного такта



1. В режиме **PAD** коснитесь звука, который хотите программировать (или в STEP нажмите **SOUND** и коснитесь пада).
2. Нажмите **STEP**. Пады 1–16 — шаги такта.
3. Касание пустого шага — ставит ноту, касание стоящего — снимает.
4. Паттерн длиннее такта? Кнопки **A–D** — страницы: такты 1–4.




Параметры для отдельного шага

Держите шаг и крутите любую ручку (VOL, PAN, PITCH, START, END, ATK, REL) — значение запомнится **только для этого шага**. Так можно сделать мелодию одним звуком или «оживить» хай-хэты.

Держите шаг и нажмите **ERASE** — параметры шага сбросятся к значениям пада. Удалили шаг или весь паттерн — параметры удаляются вместе с ним.

12 Песня (SONG) и UNDO

Песня — это цепочка паттернов, которые играют друг за другом. Например: A01 A01 A02 A03.



Удержание. Удерживайте ERASE в режиме SEQ — песня сотрётся, снова будет играть один паттерн.

Совет. Длина песни важна: по ней пишется запись эффектов KAOSS (REC в KAOSS) и делается EXPORT.

UNDO — отмена

Кнопка **UNDO** отменяет до **трёх** последних действий: запись, удаление семпла, очистку и копирование паттерна, шаги, длину, песню, вставку, CHOKE, режим пада, запись эффектов. На экране пишется, что отменено, например **UNDO: CLEAR A02**.

13 KAOSS: эффекты на весь микс

Нажмите **KAOSS** — вместо экрана появится сенсорная площадка эффектов, как у аппаратных X/Y-пэдов. Коснитесь её — эффект включится, ведите палец — меняются два параметра сразу: по горизонтали (X) и по вертикали (Y).



1. **Набор, номер и код** — 3·REPEAT 8/10 R08. Справа здесь же появляется состояние: ● **FX REC 42%**, ▶ **MOTION B** или ▶ **FX AUTO**.
2. **Имя эффекта** — крупно.
3. **Палец** — яркая точка и перекрестие; огоньки вокруг показывают силу.
4. **Оси** — что сейчас делают X и Y и их значения 0–100.
5. **Клавиши 1–5** — наборы FILTER, SPACE, REPEAT, MOD, LFO. Повторное нажатие листает 10 эффектов набора.
6. **RESMP** — ресемплинг: запись всего, что звучит (следующая страница).
7. **KAOSS** — горит красным, пока открыт экран эффектов. Нажмите ещё раз — вернётся обычный экран.
8. **DRY/WET** — сколько эффекта слышно.
9. **A–D** — четыре памяти движений MOTION.
10. **REC / ERASE** — **REC** — запись эффектов на длину песни, **ERASE** — удалить её.

13 KAOSS: движения, запись эффектов, ресемплинг

A B C D
MOTION

Память движений. Удерживайте кнопку A–D и водите пальцем по площадке — движение записывается. Отпустили — оно сразу играет по кругу (кнопка горит зелёным). Короткое нажатие — включить/выключить движение. Касание площадки пальцем перекрывает движение.


• REC
FX REC

Запись эффектов на песню. В KAOSS нажмите **REC** — секвенсор запустится, и всё, что вы делаете с эффектами (какой эффект, X, Y, касание), запишется ровно на одну длину песни (или паттерна). Прогресс — на экране: **• FX REC 42%**. Потом запись играет вместе с секвенсором всегда, даже вне экрана KAOSS (флаг **FXA**). Палец её перекрывает. **ERASE** в KAOSS — удалить.

RESMP
RESAMPLE

Ресемплинг. Нажмите **RESMP** — пишется весь выход IS-1 с эффектами (до 30 секунд). Нажмите ещё раз — стоп. Затем **удерживайте RESMP** — запись скопирована, приложение перейдёт в PAD: коснитесь любого пада, и она встанет туда.

Хвосты эффектов



У эффектов с пометкой `хвост` в таблице (дилеи, ревербы, Noise Riser…) после отпускания пальца повторы и отзвук затихают естественно. Остальные выключаются сразу.

Совет. DRY/WET у каждого эффекта свой. Три быстрых тапа по ручке — все эффекты на 100 %.

14 Все 50 эффектов

Код — буква набора и номер (R08 = REPEAT, 8-й эффект). X — палец влево/вправо, Y — вниз/вверх. «По темпу» — время подстраивается под BPM.

1 · FILTER Фильтры (F01–F10)

#	Код	Программа	Ось X (влево → вправо)	Ось Y (вниз → вверх)
1	F01	**MORPH SWEEP**	Частота; форма плавно переходит ФНЧ → полоса → ФВЧ	Резонанс
2	F02	**LOWPASS**	Частота среза	Резонанс
3	F03	**HIGHPASS**	Частота среза	Резонанс
4	F04	**BANDPASS**	Частота полосы	Баланс сухой/фильтр
5	F05	**STEEP LOWPASS**	Частота (очень крутой срез)	Резонанс
6	F06	**DARK ECHO** хвост	Время дилея (по темпу)	ФНЧ: частота и резонанс
7	F07	**THIN ECHO** хвост	Время дилея (по темпу)	ФВЧ: частота и резонанс
8	F08	**BAND ECHO** хвост	Время дилея (по темпу)	Полоса с перегрузом
9	F09	**DARK HALL** хвост	Глубина ревёрба	ФНЧ: частота и резонанс
10	F10	**AIR HALL** хвост	Глубина ревёрба	ФВЧ: частота и резонанс

2 · SPACE Дилеи, реверберы и особые программы

#	Код	Программа	Ось X (влево → вправо)	Ось Y (вниз → вверх)
1	S01	**SYNC DELAY** хвост	Время (по темпу)	Глубина: повторы и громкость
2	S02	**ECHO DROP** хвост	Время (по темпу)	Повторы. Пока держите палец — живой звук обрывается, слышно только эхо
3	S03	**TAPE DELAY** хвост	Время; при смене «плывёт» высота, как у плёнки	Глубина
4	S04	**DUB SPACE** хвост	Время (по темпу), долгие повторы	Тембр повторов
5	S05	**PING PONG** хвост	Время (по темпу), эхо прыгает L↔R	Глубина
6	S06	**PUMP VERB** хвост	Длина ревёрба	Глубина «качания» на каждую долю
7	S07	**ICE VERB** хвост	Тембр	Баланс. Пока держите — хвост замирает
8	S08	**GATED VERB** хвост	Время гейта	Глубина ревёрба
9	S09	**JET SWOOSH**	Задержка (реактивный флэнджер вручную)	Обратная связь
10	S10	**GRAIN SPRAY**	Скорость зерна (по темпу)	Длина зерна

14 Все 50 эффектов (продолжение)

3 · REPEAT Луперы (R01–R10). X — длина петли: слева 4 доли, справа 1/16

#	Код	Программа	Ось X (влево → вправо)	Ось Y (вниз → вверх)
1	R01	**FLIP LOOP**	Длина петли	Внизу — задом наперёд, вверху — вперёд
2	R02	**BRAKE LOOP**	Длина петли	Время торможения: каждый круг тормозит
3	R03	**MIRROR LOOP**	Длина петли	ФВЧ; к петле подмешано её «зеркало»
4	R04	**HOLD LOOP**	Длина петли	Баланс живой звук / петля
5	R05	**OCTAVE LOOP**	Длина петли	Баланс; петля октавой выше
6	R06	**SHUTTLE LOOP**	Длина петли	ФНЧ; петля ходит туда-обратно
7	R07	**SLICE PICK**	Длина кусочка	Какой кусок последнего такта играть
8	R08	**SCRATCH LOOP**	Длина петли	Скретч: ведите пальцем вверх-вниз
9	R09	**WARM LOOP**	Длина петли	ФНЧ (вверху открыт)
10	R10	**VINYL LOOP**	Длина петли	Скорость: внизу назад, центр — стоп, вверху ×2

4 · MOD Шум, остановка пластинки, модуляция и компрессия

#	Код	Программа	Ось X (влево → вправо)	Ось Y (вниз → вверх)
1	M01	**NOISE RISER** хвост	Частота шума — «взлёт» вправо	Хвост: сколько шума уходит в дилей + ревёрб
2	M02	**RECORD STOP**	Время торможения пластинки	Скретч движением пальца
3	M03	**STOP & VERB** хвост	Время торможения (по темпу)	Скретч; + ревёрб с хвостом
4	M04	**METAL RING**	Частота модуляции: дрожь → металл → звон	ФВЧ: частота и резонанс
5	M05	**HAND PHASER**	Частота фазера	Резонанс
6	M06	**TALK BOX**	Первая форманта («гласная»)	Вторая форманта
7	M07	**ROBO TALK**	Первая форманта	Вторая форманта; звук «цифровой»
8	M08	**SIDE PUMP**	Чувствительность	Глубина «качания» от ударов
9	M09	**SQUASH**	Чувствительность (сила сжатия)	Атака: вверху удар сохраняет щелчок
10	M10	**PITCH ECHO** хвост	Высота –12…+12 полутонов	Глубина дилея

14 Все 50 эффектов (окончание)

5 · LFO Качающиеся фильтры, комбо-эффекты и грязь


#	Код	Программа	Ось X (влево → вправо)	Ось Y (вниз → вверх)
1	L01	**DIRTY ECHO** хвост	Время дилея (по темпу)	Полоса: частота и резонанс
2	L02	**WOBBLE LP**	Скорость качания (по темпу)	Резонанс
3	L03	**CRUSH STUTTER** хвост	Длина повтора	Грязь бит-крашера и глубина пинг-понга
4	L04	**WOBBLE BAND**	Скорость качания	Резонанс
5	L05	**SWEEP ECHO** хвост	Время дилея	Уровень ФВЧ и глубина дилея
6	L06	**ENDLESS RISE**	Скорость бесконечного подъёма	Резонанс
7	L07	**RANDOM STEP**	Скорость случайных скачков	Глубина
8	L08	**RHYTHM GATE**	Один из 8 ритмов нарезки по 1/16	ФНЧ: частота и резонанс
9	L09	**BIT CRUSH**	Понижение частоты дискретизации	Меньше бит — грязнее
10	L10	**DRIVE**	Сила перегруза (громкость держится)	Тембр

Совет. Луперы (REPEAT) начинают повтор не сразу: первый круг после касания записывается, затем звук зацикливается. Поэтому касайтесь чуть раньше нужной доли.

Совет. Хотите повторить кусок, который уже прозвучал? **SLICE PICK** (R07) берёт кусок последнего такта **до** касания.

15 Окно EDIT

Клавиша **4 EDIT** открывает редактор семпла выбранного пада: запись, обрезка, обработка, нарезка на пады.




1. **Запись** — **● REC**, источник MIC/INTERNAL, моно/стерео, **THRESHOLD** — старт по сигналу, **COUNT 3 s** — отсчёт.
2. **Волна и выделение** — оранжевые ручки по краям — границы выделения, тяните их пальцем. Отпустили — выделение сразу проигрывается.
3. **PITCH и DETUNE** — высота пада: полутоны ±12 и центы ±50. Отпустили ручку — сразу слышно.
4. **Обработка** — PREVIEW, стоп, TRIM, NORMALIZE, FADE IN/OUT, REVERSE, SILENCE, UNDO — после каждой правки результат проигрывается.
5. **Нарезка и назначение** — MARKERS + (маркеры касанием по волне — голубые линии), AUTO (по ударам), ÷4/÷8/÷16, RESET, SLICES → нарезать на пады банка, → PAD — выделение на выбранный пад, IMPORT, RECORDINGS — прошлые записи (ряд листается вбок).


Важно. Обрезка и обработка в EDIT меняют копию в редакторе. Чтобы звук на паде изменился, нажмите → **PAD**. PITCH и DETUNE меняются на паде сразу.

16 EXPORT: сохранить трек


EXPORT записывает общий звук IS-1 — все пады и эффекты KAOSS — ровно на длину песни (или текущего паттерна, если песни нет). Паттерн в один такт = файл длиной ровно в один такт.



Видно, что будет записано: песня или паттерн и сколько тактов. Нажмите ● **RECORD**.



Песня играет с начала, в реальном времени. Метроном в файл не попадает. **STOP** — отмена.




Выберите, куда отправить готовую запись.

Кнопка	Что делает
WAV	сохранить без потерь (16 бит) в папку телефона **Музыка/IS-1**
MP3	сохранить MP3 320 кбит/с туда же — удобно отправить в мессенджер
TO PAD	вставить запись на любой пад: окно закроется, коснитесь пада
AGAIN	записать заново

Совет. Из одной записи можно сохранить и WAV, и MP3. Файлы называются по дате: **IS-1_20261024_153012.mp3**.

Важно. Максимальная длина экспорта — 10 минут. Во время экспорта синхронизация Ableton Link приостанавливается.

17 SETUP: Ableton Link и задержка



1. **Ableton Link — ВКЛ/ВЫКЛ** — синхронизация темпа и старта с Ableton Live и другими Link-приложениями в той же Wi-Fi сети. Под кнопкой — состояние: «Ищу участников…» или «Подключено: 1 · темп…». Нажмите PLAY в любом приложении — все стартуют с ближайшего такта.
2. **Latency** — сдвиг IS-1 относительно других участников, ±100 мс; кнопки −1 мс / 0 / +1 мс — точная подстройка. Если IS-1 звучит позже компьютера — двигайте вправо (+), раньше — влево (–).
3. **Отсчёт перед записью** — сколько тактов метроном отсчитает после REC: выкл, 1, 2 или 4. С Link отсчёт не нужен.

Как подключиться к Ableton Live

1. Телефон и компьютер — в одной сети Wi-Fi.
2. В Ableton Live включите **LINK** в левом верхнем углу.
3. В IS-1: **SETUP** → включите **Ableton Link**. В строке экрана появится **LNK**, кнопка SETUP загорится.
4. Темп меняйте в любом приложении — он общий.
5. Подстройте **Latency** на слух, пока удары не совпадут.

18 Шпаргалка

Хочу…	Делаю
записать звук на пад	**SAMPLE** → держать пад
скопировать звук	в PAD держать пад ~1 с → коснуться пустого пада
удалить звук	в PAD **ERASE** → коснуться пада
точно ввести темп	держать цифры темпа на экране
записать бит	**REC** в PAD, играть на падах
расставить шаги	**STEP**, касаться падов 1–16
шаг выше/тише	держать шаг + крутить ручку
скопировать паттерн	в SEQ держать паттерн → коснуться другого
собрать песню	в SEQ **REC** → касаться паттернов → **REC**
стереть песню	в SEQ держать **ERASE**
хай-хэты глушат друг друга	держать **CHOKE** + касаться падов
записать эффекты на песню	**KAOSS** → **REC** → играть площадкой
запомнить движение пальца	в KAOSS держать **A–D** и водить пальцем
перезаписать звук с эффектами на пад	в KAOSS **RESMP** → **RESMP** → держать **RESMP** → пад
сохранить трек	**EXPORT** → ● **RECORD** → **WAV/MP3**
отменить ошибку	**UNDO** (до 3 раз)
сбросить ручку	двойной тап по ручке
все эффекты на 100 %	три тапа по DRY/WET

19 IS-1 FREE и IS-1 Pro

IS-1 выходит в двух версиях. **IS-1 FREE** — бесплатная: в ней можно записывать звуки, программировать биты и играть с эффектами. **IS-1** (Pro) — полная версия без ограничений. Это руководство для IS-1 FREE: оно описывает все возможности IS-1, а что из них есть только в Pro — показано в таблице ниже. Скриншоты сделаны в Pro.

Возможность	IS-1 FREE	IS-1 Pro
Пады	1 банк (A) — 16 звуков	4 банка (A–D) — 64 звука
Запись семплов, EDIT, IMPORT	полностью	полностью
Секвенсор, STEP, параметры шагов, CHOKE, UNDO	полностью	полностью
Паттерны	16 (A01–A16), до 2 тактов	64, до 4 тактов
Песня (SONG)	до 4 паттернов	без ограничений
KAOSS: эффекты	в каждом наборе программы 1–5 (25 эффектов)	все 50
KAOSS: MOTION	1 память (A)	4 памяти (A–D)
KAOSS: запись эффектов (FX REC)	—	есть
RESAMPLE	до 10 секунд	до 30 секунд
EXPORT	MP3 128 кбит/с, первая минута	WAV и MP3 320 кбит/с, до 10 минут, TO PAD
PRJCT: файлы проекта .sal	— (проект сохраняется автоматически)	сохранение и загрузка
SETUP: банки	IMPORT BANK в банк A	IMPORT и SAVE BANK, A–D
Ableton Link	—	есть

Совет. Закрытые кнопки не спрятаны. Если нажать то, что есть только в Pro, на экране появится подсказка, например **BANKS B–D · IS-1 PRO**.

Совет. FREE и Pro — разные приложения: на телефоне они могут стоять одновременно, у каждого свои пады и проекты. Банк, сохранённый в Pro (SAVE BANK), можно загрузить в FREE через IMPORT BANK.